

阿里云 ZStack for Alibaba Cloud

运维手册

产品版本 : V2. 3. 0

文档版本 : 20180208

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

表 1: 格式约定

格式	说明	样例
	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险： 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告： 重启操作将导致业务中断，恢复业务所需时间约10分钟。
	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意： 导出的数据中包含敏感信息，请妥善保管。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 注： 您也可以通过按 Ctrl + A 选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 确定 。
<code>courier</code> 字体	命令。	执行 <code>cd /d C:/windows</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<i>bae log list --instanceid Instance_ID</i>
[]或者[a b]	表示可选项，至多选择一个。	<i>ipconfig [-all -t]</i>
{ }或者{a b}	表示必选项，至多选择一个。	<i>switch {stand slave}</i>

目录

法律声明.....	I
通用约定.....	I
1 引言.....	1
2 概述.....	4
2.1 产品概述.....	4
2.2 产品功能.....	5
2.2.1 专有云功能.....	6
2.2.2 混合云功能.....	14
3 系统架构.....	17
3.1 专有云.....	17
3.1.1 ZStack功能架构.....	17
3.1.2 ZStack资源结构.....	19
3.2 混合云.....	22
3.2.1 身份认证.....	22
3.2.2 互连网络.....	23
3.2.3 资源管理.....	24
3.2.4 业务实现.....	25
4 网络配置.....	26
5 安装部署.....	30
5.1 环境准备.....	30
5.2 安装 ZStack for Alibaba Cloud.....	49
5.2.1 ZStack for Alibaba Cloud管理节点模式.....	51
5.2.2 ZStack for Alibaba Cloud计算节点模式.....	86
5.2.3 ZStack for Alibaba Cloud OCFS2存储节点模式.....	88
5.2.4 ZStack for Alibaba Cloud专家模式.....	90
5.3 管理ZStack for Alibaba Cloud.....	91
5.4 升级ZStack for Alibaba Cloud.....	91
5.5 裸机管理.....	94
6 系统登录.....	96
7 云资源池.....	97
7.1 云主机.....	97
7.2 镜像.....	107
7.3 云盘.....	110
7.4 计算规格.....	113
7.5 云盘规格.....	114
8 硬件设施.....	115
8.1 区域.....	115
8.2 集群.....	116
8.3 物理机.....	120
8.3.1 GPU设备透传.....	122
8.3.2 USB设备透传.....	123
8.4 主存储.....	124
8.4.1 本地存储.....	125

8.4.2 NFS.....	126
8.4.3 Shared Mount Point.....	127
8.4.4 Ceph.....	128
8.4.5 FusionStor.....	129
8.5 镜像服务器.....	129
9 网络.....	132
9.1 二层网络.....	132
9.2 三层网络.....	134
9.3 扁平网络.....	136
9.4 云路由网络.....	137
9.5 VPC.....	141
9.5.1 VPC路由器.....	142
9.5.2 VPC网络.....	143
9.6 VXLAN.....	145
9.7 网络服务.....	146
9.7.1 安全组.....	149
9.7.2 虚拟IP.....	150
9.7.3 弹性IP.....	153
9.7.4 端口转发.....	155
9.7.5 负载均衡.....	157
9.7.6 IPsec隧道.....	159
10 vCenter.....	161
10.1 基础资源.....	161
10.2 云主机.....	162
10.3 网络.....	163
10.4 镜像.....	164
11 平台管理.....	165
11.1 性能统计.....	165
11.2 报警.....	165
11.3 计费.....	165
11.4 定时器.....	166
11.5 控制台服务.....	166
11.6 用户管理.....	166
11.7 设置.....	169
11.7.1 全局设置.....	169
11.7.1.1 基础设置.....	169
11.7.1.2 高级设置.....	173
12 管理节点高可用.....	186
12.1 管理节点高可用方案.....	186
13 基本运维.....	187
13.1 安装部署.....	187
13.2 启动服务.....	188
13.3 zstack-ctl命令.....	189
13.4 zstack-cli命令.....	190
13.5 重连物理机.....	191
13.6 重连主存储.....	192
13.7 重连镜像服务器.....	192
13.8 云主机异常.....	192
13.9 日志分析.....	199

13.10 网络脚本.....	200
14 其他配置运维.....	204
14.1 安装多个管理节点.....	204
14.2 配置独立的MySQL服务器.....	205
14.3 配置独立的RabbitMQ服务器.....	206
14.4 zstack.properties核心配置文件.....	206
14.5 ZStack云平台硬件资源密码变更.....	206
14.6 ZStack管理节点更改物理环境.....	207
14.7 ZStack数据库备份与恢复.....	207
14.8 本地存储空间扩容.....	207
14.9 云主机根云盘扩容.....	208
15 常见问题.....	214
16 授权.....	261
术语表.....	263
专有云术语表.....	266
混合云术语表.....	269

1 引言

产品版本

目前与本文档相对应的产品版本为：ZStack for Alibaba Cloud V2.3.0

读者对象

本文档详述了ZStack for Alibaba Cloud V2.3.0在安装部署使用过程中需要注意的事项，以及管理运维过程中的常见问题解决方案。本文档主要适用于以下读者：

- 部署运维工程师
- 技术支持工程师
- 对ZStack有兴趣研究的相关人员

版本更新

2.3.0

2018/02/08主要更新：

1. 专有网络VPC
2. 混合云灾备
3. 大屏监控
4. 用户自定义UI
5. ImageStore类型镜像服务器支持Ceph类型主存储
6. 支持vSwitch
7. 支持vCenter资源同步
8. ESXi云主机支持扁平网络
9. 云主机更换操作系统
10. 跨NFS存储数据迁移
11. 虚拟IP支持QoS
12. 支持AD认证
13. 云主机自定义MAC地址
14. 强化浏览器上传镜像功能
15. 新增云盘镜像资源
16. 数据云盘扩容

- 17.数据云盘规格支持QoS
- 18.停止NeverStop状态的云主机
- 19.开放云路由公网IP，并支持同一虚拟IP多网络服务复用
- 20.支持USB设备透传，强化外接设备透传功能
- 21.增加VDI SPICE流量优化选项
- 22.支持修改已设置的存储网络
- 23.支持设置VXLAN对普通账户的配额
- 24.支持ImageStore类型镜像服务器间的数据同步
- 25.管理节点数据库自动备份到远程服务器
- 26.多个场景新增进度条、操作助手和帮助文档，优化UI交互
- 27.优化部分业务逻辑

2.2.0

2017/10/16主要更新：

- 1. 公有网络创建云主机
- 2. 自定义DHCP模式
- 3. 新增系统网络
- 4. 云主机根云盘扩容
- 5. 浏览器添加镜像（目前支持ImageStore类型镜像服务器）
- 6. 管理节点高可用：多网络配置
- 7. 跨Ceph存储数据迁移
- 8. 增强Ceph存储功能
- 9. 增强混合云功能
- 10.增强VDI功能
- 11.LDAP自定义过滤规则
- 12.增强裸机管理
- 13.单集群支持多类型主存储（目前支持本地存储+NFS/SMP类型）
- 14.更换License支持本地上传
- 15.共享存储指定存储网络，增强云主机高可用
- 16.多个场景新增进度条、操作助手和帮助文档，优化UI交互
- 17.优化部分业务逻辑

2.1.0

2017/08/14第一次正式发布。

2 概述


2.1 产品概述

ZStack是下一代开源的云计算IaaS（基础架构即服务）软件。它主要面向未来的智能数据中心，通过提供灵活完善的APIs来管理包括计算、存储和网络在内的数据中心资源。用户可以利用ZStack快速构建自己的智能云数据中心，也可以在稳定的ZStack之上搭建灵活的云应用场景，例如VDI（虚拟桌面基础架构）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件及服务）等。

通过对ZStack云引擎的深度定制，阿里云和ZStack联合推出了具有混合云功能的ZStack for Alibaba Cloud，其结合了ZStack专有云的简单、健壮、弹性、智能以及阿里云公共云的领先、安全、稳定等特点，以**云+端**的形式提供了一套无缝集成的混合云管理方案。

系统架构如[图 1: 系统架构示意图](#)所示：

图 1: 系统架构示意图



2.2 产品功能

ZStack for Alibaba Cloud 不仅拥有轻量级专有云 ZStack 的完整功能，还提供了一套无缝集成的混合云管理方案。

2.2.1 专有云功能

ZStack作为产品级私有云平台，提供了对用户数据中心的计算、存储、网络等资源的管理和调度。用户使用ZStack可以快速配置私有云环境，并快速创建云主机、分配云盘和自动配置云主机网络。

ZStack企业版功能列表：

类别	特性	ZStack企业版
区域	管理多个区域	用户可以根据实际情况创建并管理多个区域，一般情况下可将一个物理数据中心归为一个Zone来管理；用户根据不同的业务需求，每个Zone内建立自己独立的集群、主存储、网络等资源
vCenter	管理vCenter	支持对现有数据中心中的VMware虚拟化环境进行管理，能够查看VMware vCenter Server所管理的vSphere服务器资源和虚拟机资源，能够在虚拟数据中心中使用VMware vSphere资源，并在VMware vCenter集群中完成对云主机的常用操作
		支持以vCenter为单元对其下资源进行数据同步，保证信息一致
	ESXi云主机	支持云主机的创建、启动、停止、重启、暂停、恢复、关闭电源、修改计算规格、设置高可用、打开控制台、设置控制台密码、删除等全生命周期管理及常用功能
	网络	支持创建云路由网络和扁平网络，云路由网络支持所有ZStack网络服务
		支持vSwitch/dvSwitch
	存储	支持按datastore区分主存储和镜像服务器
集群	镜像	支持添加、启用、停用、删除镜像
	存储架构	集群内使用同构存储服务，存储服务挂载到集群，提供云主机高可用
	物理主机	集群内管理物理主机
	云主机	集群内管理云主机
	集群功能	提供高可用特性
物理主机	网络服务	支持VLAN、VXLAN网络加载到集群并统一管理、提供网络自助服务（IP池管理和弹性网络）
	虚拟化	支持KVM虚拟化技术，支持VMware虚拟化

类别	特性	ZStack企业版
	资源设定超分	支持CPU、内存和存储空间设定超分比例，适应云环境资源使用
	嵌套虚拟化	支持KVM/ESXi嵌套虚拟化，云主机内部开启CPU硬件虚拟化功能
	实时监控	采集物理主机的CPU、内存、存储和网络运行数据，提供图形可视化
	停用与启用	对物理主机设定可用属性，以便停止在该物理主机上创建云主机
	维护模式	对物理主机设定维护状态，设定维护模式后，物理主机上的云主机将会迁移（共享存储）
	裸机管理	- 通过PXE技术，使管理员自动化完成对新上线物理裸机的批量部署 - 支持对裸机进行远程电源管理 - 支持VNC无人值守模式
	GPU透传	支持物理机PCI设备透传，让云主机拥有高性能计算和图形处理能力
	USB透传	支持USB透传，满足多种USB应用场景
	操作日志	展示物理主机执行任务的事件审计
云主机	批量操作	批量创建/删除多个云主机
	云主机生命周期	支持创建、停止、启动、重启、关闭电源、删除、暂停、恢复等基本生命周期控制
	根云盘扩容	支持根云盘扩大容量，方便修改云主机配置
	云主机控制台	用户可通过终端方式访问云主机，而不依赖云主机远程工具，支持控制台设置密码
	云主机快照	- 在云主机运行过程中进行快照 - 在线快照（支持ImageStore/Ceph/FusionStor类型的镜像服务器） - 关机快照（支持ImageStore/Sftp/Ceph/FusionStor类型的镜像服务器）
	云盘在线快照	在使用云盘的过程中进行快照
	云主机在线修改密码	支持Windows/Linux的云主机在线修改密码

类别	特性	ZStack企业版
	云主机QGA开关	灵活控制qemu guest agent的状态
	云主机RDP模式开关	针对VDI用户界面，启用后默认以RDP模式打开控制台
	云主机显卡切换	支持选择云主机显卡类型：qxl、cirrus、vga
	云主机显卡透传	支持英伟达和AMD GPU设备透传给云主机
	User Data导入	支持创建云主机时导入User Data
	云主机克隆	- 基于云主机快速克隆若干个云主机 - 在线克隆（支持ImageStore/Ceph类型的镜像服务器） - 关机克隆（支持ImageStore/Ceph类型的镜像服务器）
	更换系统盘	支持云主机关机状态下修改操作系统
	重置云主机	支持恢复云主机状态为模板初始状态
	根云盘扩容	支持关机状态下的云主机根云盘扩容
	基于ISO部署	基于ISO系统光盘部署云主机，引导安装系统
	基于模板部署	基于系统模板创建云主机
	制作镜像模板	基于当前某个云主机制作模板
	创建镜像	- 云主机运行中在线创建镜像 - 在线创建镜像（支持ImageStore/Ceph类型的镜像服务器） - 关机创建镜像（支持ImageStore/Sftp/Ceph/FusionStor类型的镜像服务器）
	自定义MAC地址	- 支持创建云主机时指定MAC地址 - 支持云主机修改MAC地址
	云主机启动顺序	调整云主机的启动顺序，用于切换ISO引导
	动态加载、卸载云盘	云主机可动态加载和卸载云盘，支持优化驱动模型，支持SCSI WWN号唯一识别
	动态加载、卸载网卡	云主机可动态加载和卸载网卡，支持设置默认网卡
	共享云盘	支持Ceph存储下多云主机共享使用同一数据云盘
	实时性能监控	采集云主机的CPU、内存、存储和网络运行数据，提供图形可视化
	高可用特性	物理主机故障，云主机自动重启

类别	特性	ZStack企业版
	在线修改云主机CPU/内存	支持在线修改云主机配置，不用重启VM
	实时更新云盘和网络QoS	提供云盘和网络的限速能力，避免单个云主机占用过量资源
	SSH密钥注入	支持Linux和BSD操作系统SSH密钥注入，支持创建和删除密钥
	自定义计算规格	支持自定义计算规格，满足各种应用资源消耗特性
	自定义标签	支持自定义标签，满足查询和编写定时任务
	资源删除保护	云资源删除后，将移入回收站，提供恢复和确认销毁
	冷迁移	- 支持云主机关机状态下从一个存储设备迁移到另一个新存储设备 - 目前支持多NFS主存储之间的云主机跨存储设备冷迁移，以及多Ceph主存储之间的云主机跨存储设备冷迁移
	在线迁移	支持所有主存储类型上的云主机进行在线迁移
	操作日志	展示云主机操作过程的事件审计
	Windows系统性能优化	提供Windows云主机性能优化加速
	USB重定向	支持将VDI客户端USB设备重定向至云主机
云盘	云盘管理	支持云盘的创建、启用、停用、加载、卸载、迁移、创建快照、创建镜像、扩容、更改所有者、存储迁移、删除
云盘规格	云盘规格管理	支持云盘规格的创建、启用、停用、全局共享、全局召回、云盘规格QoS、删除
计算规格	计算规格管理	支持计算规格的创建、启用、停用、磁盘QoS、网络QoS、全局共享、全局召回、删除
镜像管理	系统模板	支持系统模板，支持QCOW2和RAW格式，自动匹配镜像类型
	ISO镜像	支持ISO镜像，支持从ISO镜像引导云主机
	系统镜像上传	支持URL上传和本地浏览器上传
	云盘镜像上传	支持URL上传和本地浏览器上传
	镜像迁移	支持Ceph主存储上的镜像跨存储设备迁移、支持NFS主存储上的镜像跨存储设备迁移
镜像仓库	镜像存放	存放镜像数据，包括ISO和系统模板

类别	特性	ZStack企业版
	镜像导出	支持镜像导出下载链接
	镜像同步	支持镜像仓库间的镜像互传，可以跨区域使用
	标准系统镜像	支持标准的系统，支持Windows、红帽、Ubuntu和其他开源Linux系统
	预设运行镜像	支持众多的软件运行环境，支持Windows IIS和Dot Net Framework运行环境，支持Linux Tomcat、JAVA、Apache Web、Jboss、PHP、Node JS、Golang、Python等语言和运行环境，支持数据库Oracle、MySQL、Postgres、Mongodb、Influxdb、Cassandra和Redis等数据库服务；支持广泛的应用中间件
	预设应用镜像	支持众多的应用系统，论坛BBS、社交SNS、博客Blog、微博的常用应用系统；支持phpmyadmin等运维管理应用；支持厂商提供的应用镜像
	自定义镜像	支持管理员根据标准系统镜像和预设运行镜像，定义满足自身业务系统运行环境的镜像，以增量方式保存镜像内容，并实现智能去重功能
	存储支持	与本地存储、NFS、SMP、Ceph类型的主存储无缝支持
存储管理	本地存储	支持云盘存放到物理机本地
	NFS存储	- 支持云盘存放到NFS协议存储，物理主机共享访问 - 共享文件系统管理节点高可用方案 - 支持指定存储网络，支持存储网络和管理网络分离，增强云主机高可用
	共享挂载存储	- 支持云盘存放到POSIX兼容的共享存储，支持iSCSI/FC存储 - 共享文件系统管理节点高可用方案 - 支持指定存储网络，支持存储网络和管理网络分离，增强云主机高可用
	Ceph存储	- 支持共享云盘 - 超融合管理节点高可用方案 - 支持指定不同性能的磁盘卷创建云盘 - 支持云盘存放到Ceph分布式存储 - 支持数据冷迁移

类别	特性	ZStack企业版
		- 支持指定存储网络，支持存储网络和管理网络分离，增强云主机高可用 - 支持创建Ceph pool，并设置显示名
	FusionStor存储	- 支持云盘存放到FusionStor分布式存储 - 支持指定存储网络，支持存储网络和管理网络分离，增强云主机高可用
	多主存储支持	支持同一集群挂载多个主存储，包括：多个本地存储、多个NFS存储、一个本地存储和一个NFS/SMP
网络管理	VLAN二层隔离	支持VLAN 802.1q作为网络隔离手段
	VXLAN网络	支持VXLAN网络，有效解决云数据中心逻辑网段不足、上层交换机MAC地址溢出等问题、支持云主机的跨地域迁移
	分布式扁平网络	支持云主机直接使用真实网络IP资源
	分布式弹性网络	支持云主机使用虚拟网络地址，与真实网络映射
	分布式DHCP服务	支持云主机自动获取分配的IP地址
	网络地址空间预留	支持预留网络地址空间，以便与物理网络混合使用
	动态和静态分配IP	支持动态分配IP地址，支持指定使用某个IP地址
	多级网络管理	支持云主机接入多个网络，构建复杂场景的业务
	虚拟IP的QoS设置	支持对虚拟IP做QoS限制，对网络服务的高效分配管理
	MTU	自定义限制网络传输数据包的大小
	VPC路由器	支持创建VPC路由器的全生命周期管理，包括：创建、删除、修改、VPC网络的加载/卸载，东西向流量的设置、云路由网络的所有网络服务
	VPC网络	支持创建VPC网络、添加网络段、添加DNS、加载/卸载VPC路由器、删除
	公有网络	- 支持创建云主机 - 支持为网络服务提供虚拟IP
	系统网络	可作为管理网络、存储网络等使用
	云路由网络	支持基于云路由的弹性IP
		支持基于云路由的端口转发
		支持基于云路由的负载均衡

类别	特性	ZStack企业版
		支持基于多个EIP绑定同一个云主机网卡
		支持基于云路由的IPsec隧道服务
		支持一个云路由设备接多个公有网络
		支持配置静态路由表
		支持分布式DHCP提升服务性能
定时任务	定时对象	支持云主机、云盘的定时操作
	定时操作	可对云主机关闭/重启，云盘快照等设置定时操作
安全管理	三层安全策略	支持基于TCP/UDP端口的安全策略
	安全组统一管理	支持安全组统一管理云主机安全策略，实现组内互通，组间策略
性能分析	云主机性能统计	支持云主机CPU、内存、磁盘和网络的性能分析，排序筛选
	物理主机性能统计	支持物理主机CPU、内存、磁盘和网络的性能分析，排序筛选
实时监控	物理主机监控	支持物理主机运行实时监控，显示CPU、内存、磁盘和网络时序监控图
	云主机监控	支持云主机运行实时监控，显示CPU、内存、磁盘和网络时序监控图
	报警	- 支持物理机、主存储、镜像服务器等失联引起的故障报警 - 支持云主机或物理机负载异常的邮件报警 - 支持自定义设置报警敏感度
审计	资源审计	支持ZStack所有资源的审计查询。用户能对该资源的所有操作行为审计，有效保障用户在云环境下核心数据的安全
	导出csv文件	支持云主机列表和物理机列表导出为csv表格，方便统计分析处理
账户管理	账户和用户管理	账户管理功能，分为账户和用户，其中账户是资源计量团体，用户可定义操作权限
	AD/LDAP账户	- 支持添加AD/LDAP账户，并绑定普通账户 - 支持自定义清除规则

类别	特性	ZStack企业版
	账户云资源配额	支持自定义分配账户最大可用资源，包括云主机运行数量、CPU、内存、云盘数量、云盘总容量、镜像数量、镜像总容量和弹性IP数量
	用户组权限分配	支持用户组权限分配，统一编排用户权限
	用户操作权限分配	支持对用户进行权限分配
	云主机更改所有者	支持变更云主机所有者，指定云主机所属账户
	云盘更改所有者	支持变更云盘所有者，指定云盘所属账户
	计算规格指定分配	支持计算规格共享特性，可指定账户是否可使用
	镜像资源指定分配	支持镜像资源共享特性，可指定账户是否可使用
	云盘规格指定分配	支持云盘规格共享特性，可指定账户是否可使用
	网络资源指定分配	支持网络资源共享特性，可指定账户是否可使用
	全局配置	管理员可以直接在UI上对很多特性进行全局配置 • 所有的全局配置都有一个默认值 • 更新全局配置并不需要重启管理节点
	修改admin账户密码	忘记admin账户的登录密码，可以使用zstack-ctl reset_password还原默认值
计费	自定义计费单价	支持自定义CPU、内存、系统云盘和数据云盘的计费单价，其计费单价支持秒、分、小时和天；支持删除某时段的计费设置
	基于账户计费	基于账户进行计费，统计账户各项目消费情况
	灵活计费单价	动态可调的计费单价，满足周期性促销需求
访问	TUI	支持常用运维操作，定制化OS界面
	图形界面	支持Web图形界面的访问云管理平台，账户（用户名密码方式或AD/LDAP方式）和用户支持图形界面登录访问
	命令行	支持通过命令行方式访问云管理平台，命令行支持全功能访问，账户和用户支持命令行登录访问
	API接口	支持全功能的API交付，API支持消息总线访问和HTTP接口访问
操作助手	智能提示	对ZStack的核心操作给出智能的环境检查和操作指导
UI强化	自定义产品信息	对UI上的产品Logo和产品名称等进行自定义

类别	特性	ZStack企业版
	首页大屏	华丽大屏展示平台整体情况
VDI	解决方案	- 通过定制客户端，支持SPICE，RDP，VNC等协议，并进行了优化 - 支持指定VDI网络 - 支持USB重定向，兼容多种USB设备 - 支持设置独立VDI网络 - 支持多屏显示 - 支持麦克风 - 支持SPICE流量优化
UI导航	快速入口	增加快速进入产品与服务的入口，并支持高亮标注
UI信息导出	列表信息csv导出	导出云主机和物理机主列表的信息，离线管理便于图表编辑
license	更换license	支持本地浏览器上传license
管理节点	管理节点高可用	- 支持基于Ceph的超融合场景 - 支持基于NFS、SMP的共享文件系统场景 - 支持多网络灵活配置
安装	一键安装	一条命令，30分钟完成从裸机到云平台的安装部署
升级	无缝升级	ZStack支持低版本至高版本的无缝升级
	增量升级	支持增量升级，大幅提高升级速度
	环境升级	可以指定只升级部署环境，通过专家模式自定义安装升级

2.2.2 混合云功能

ZStack for Alibaba Cloud支持管纳阿里云的ECS和VPC服务，统一的管理平台让用户操作阿里云的资源如同操作本地资源一样稳定快捷。

目前对于阿里云的管控界面包含如下功能：

类别	特性	ZStack for Alibaba Cloud
数据中心	阿里云地域管理	- 查看阿里云地域列表 - 支持地域的添加和删除；以及地域下资源同步 - 阿里云地域特性：

类别	特性	ZStack for Alibaba Cloud
		一般情况下，建议选择与目标用户所在地域最为接近的数据中心，以进一步提升用户访问速度 在基础设施、BGP网络品质、服务质量、云服务器操作使用与配置等方面，阿里云国内地域数据中心无明显差异。国内BGP网络可以保证全国地域的快速访问
	阿里云可用区管理	- 查看阿里云可用区列表 - 支持可用区的添加和删除，以及可用区资源的一键同步 - 阿里云可用区特性： 同一可用区内的ECS实例网络延时更小； 同一地域内的可用区之间内网互通，且可用区之间故障隔离； 是否将ECS实例放在同一可用区内，主要取决于对容灾能力和网络延时的要求
ECS	ECS生命周期管理	包括ECS云主机的创建（支持批量创建）、启动、停止、重启、同步、删除，以及支持修改ECS云主机名称和简介、显示付费方式、修改系统用户密码
	ECS云主机控制台	通过ZStack for Alibaba Cloud混合云管理界面即可打开ECS云主机控制台，以及设置控制台密码
	安全组、EIP管理	包括安全组和安全组规则的创建、远程同步、查看、阿里云端删除、本地删除；以及EIP的创建、同步、查看、加载到ECS、从ECS卸载及删除
	ECS镜像管理	支持镜像的删除、同步；支持本地镜像上传为ECS自定义镜像，以及同步阿里云系统镜像，支持查看上传进度
	ECS数据云盘管理	支持数据云盘的创建、删除、同步；支持云主机加载/卸载数据云盘；以及修改数据云盘名称和简介、显示付费方式
网络	VPC管理	- 支持VPC的创建、同步、查看、阿里云端删除以及本地删除 - 支持虚拟交换机的创建、同步、查看、阿里云端删除以及本地删除 - 支持VPC内虚拟路由器的同步、查看以及路由条目的创建、同步、查看、阿里云端删除、本地删除
	高速通道	支持快速建立高速通道，配置双边路由

类别	特性	ZStack for Alibaba Cloud
		- 支持边界路由器的同步、查看 - 支持路由器接口的同步、查看
	VPN	- 支持VPN网关的同步、查看、本地删除 - 支持VPN用户网关的创建、同步、查看、阿里云端删除、本地删除 - 支持VPN连接管理： - VPN连接的创建、同步、查看、修改、阿里云删除、本地删除 - IPsec配置的创建、查看、删除 - Ike配置的创建、查看、删除 - 快速建立VPN连接
混合云灾备	本地云主机、镜像、云盘	支持本地云主机、镜像、云盘创建灾备数据到异地或公共云的灾备服务器中
	灾备数据	支持灾备数据的还原、删除、恢复、彻底删除
	灾备服务器	支持灾备服务器的添加、重连、删除
其它	密钥管理	支持AccessKey (包括AccessKey ID以及AccessKey Secret) 在本地的添加、删除、查看以及默认设置；支持多个AccessKey的添加
	对象存储OSS	包括OSS bucket的添加、同步、查看、阿里云端删除、本地删除
	时区配置	支持配置时区以便部署到海外不同站点

3 系统架构


3.1 专有云

ZStack作为新一代产品级专有云管理平台，通过提供灵活完善的APIs来管理包括计算，存储和网络在内的数据中心各种资源。

3.1.1 ZStack功能架构

ZStack功能架构如图 2: ZStack功能架构所示：

图 2: ZStack功能架构



ZStack提供了对企业数据中心基础设施的计算、存储、网络等资源的管理，底层支持KVM和VMware虚拟化技术，支持DAS/NAS/SAN/DFS等存储类型，支持本地存储、NFS存储、SAN存储、分布式块存储，支持VLAN/VXLAN等网络模型。

ZStack的核心云引擎，使用消息总线RabbitMQ同数据库MariaDB及各服务模块进行通信，提供了云主机管理、物理机管控、存储调度、网络功能、账号计费、实时监控等功能。ZStack还提供了Java和Python的SDK，且支持RESTful APIs进行资源调度管理。基于ZStack打造的专有云管理平台充分体现专有云的4S优势，即：简单Simple、健壮Strong、弹性Scalable、智能Smart。

ZStack核心架构设计特点：

1. 全异步架构：异步消息、异步方法、异步HTTP调用。

- ZStack使用消息总线RabbitMQ进行各服务的通信连接，在调用服务时，源服务发消息给目的服务，并注册一个回调函数，然后立即返回；一旦目的服务完成任务，就会触发回调函数回复任务结果。异步消息可以并行处理。

- ZStack服务之间采用异步消息进行通信，对于服务内部，一系列相关组件或插件，也是通过异步方法来调用，调用方法与异步消息一致。
- ZStack采用的插件机制，给每个插件设置相应的代理程序。ZStack为每个请求设置了回调URL在HTTP的包头，任务结束后，代理程序会发送应答给调用者的URL。
- 基于异步消息、异步方法、异步HTTP调用这三种方式，ZStack构建了一个分层架构，保证了所有组件均能实现异步操作。
- 基于全异步架构机制，单管理节点的ZStack每秒可并发处理上万条API请求，还可同时管理上万台服务器和数十万台云主机。

2. 无状态服务：单次请求不依赖其他请求。

- ZStack的计算节点代理、存储代理、网络服务、控制台代理服务、配置服务等，均不依赖其他请求，一次请求可包含所有信息，相关节点无须维护存储任何信息。
- ZStack使用一致性哈希环对管理节点、计算节点或者其他资源以UUID为唯一ID进行认证的哈希环处理，消息发送者无需知道待处理消息的服务实例，服务也无须维护、交换相关的资源信息，服务只需单纯的处理消息即可。
- ZStack管理节点间共享的信息非常少，两个管理节点即可满足高可用性和可扩展性需求。
- 无状态服务机制让系统更为健壮，重启服务器不会丢失任何状态信息，数据中心的弹性扩展和伸缩性维护更为简单。

3. 无锁架构：一致性哈希算法。

- 一致性哈希算法保证了同一资源的所有消息均被同一个服务实例来处理。这种聚合消息到特定节点的方法，降低了同步与并行的复杂度。
- ZStack使用工作队列来避免竞争锁的问题，串行任务以工作队列的方式保存在内存中，工作队列可对任意资源的任意操作进行并行处理来提高系统并行度。
- ZStack基于队列的无锁架构，使得任务可以简单地控制并行度，从而提升系统性能。

4. 进程内微服务：微服务解耦。

- ZStack使用消息总线对各服务进行隔离控制，例如，云主机服务、身份认证服务、快照服务、云盘服务、网络服务、存储服务。所有的微服务都集合在管理节点的进程内，各服务之间利用消息总线进行交互，所有消息发送到消息总线后，再通过一致性哈希环选择目的服务进行转发处理。
- 进程内微服务，以星状架构实现各服务独立运行，将高度集中的控制业务进行解耦，实现了系统的高度自治和高度隔离，任何服务出现故障并不影响其他组件。可靠性与稳定性得到有效保障。

5. 全插件结构：插件支持横向扩展。

- ZStack使用中任何新加入的插件对目前其他的插件没有任何影响，均是独立自主提供服务。
- ZStack支持策略模式和观察者模式进行插件设计。策略插件会继承父类的接口然后执行具体实现；观察者插件，会注册listener进行监控内部的业务逻辑的事件变化，当应用内部发现事件时，插件会对此事件做出自响应，在插件自身的代码里执行相应的业务流。
- ZStack支持插件的横向扩展，云平台可以快速更迭，而整体系统架构依然健壮。

6. 工作流引擎：顺序管理，出错回滚。

- ZStack工作流基于XML对每个工作流程进行清晰定义，在任何步骤出现错误均可按照原本执行路径进行回滚，清理掉执行过程的垃圾资源。
- 每个工作流还可以包含子工作流用于扩展业务逻辑。

7. 标签系统：支持业务逻辑变更，增加资源属性。

- ZStack支持利用系统标签和插件机制对原本的业务逻辑进行扩展变更。
- 使用标签机制，可对资源进行分组划分，支持对指定标签进行资源搜索。

8. 瀑布流架构：支持资源的级联操作。

- ZStack使用Cascade Framework对资源管理进行瀑布状的级联操作，对资源进行卸载或者删除时，会对相关的资源进行级联操作。
- 资源也可以通过插件形式加入到瀑布框架中，加入或者退出瀑布框架，并不影响其他资源。
- 级联机制使得ZStack的配置灵活轻便，快速满足客户资源配置的变更。

9. 全自动化Ansible部署：Ansible无代理自动部署。

- ZStack使用Ansible进行无代理的全自动化安装依赖、配置物理资源，部署代理程序，全过程对用户透明，无须额外干预，可透过重连代理程序对代理进行升级。


10. 全API查询：任意资源的任意属性均可查询。

- ZStack支持数百万个条件的资源查询，支持全API查询，支持任意组合。

3.1.2 ZStack资源结构

ZStack在本质上是云资源的配置管理系统。ZStack管理的相关资源在结构上如[图 3: ZStack资源结构](#)所示：

图 3: ZStack资源结构



ZStack主要包括以下资源：

- 区域：ZStack中最大的一个资源定义，包括集群、二层网络、主存储等资源。
- 集群：一组物理机（计算节点）的逻辑集合。
- 物理机：也称之为计算节点，主要为云主机实例提供计算、网络、存储等资源的物理服务器。
- 主存储：用于存储云主机磁盘文件（包括：根云盘、数据云盘、根云盘快照、数据云盘快照、镜像缓存等）的存储服务器。支持本地存储、NFS、Ceph、FusionStor、Shared Mount Point等类型。
- 镜像服务器：用于保存云主机的镜像模板或ISO的存储服务器。
- 二层网络：对应于一个二层广播域，进行二层相关的隔离。一般用物理网络的设备名称标识。支持 L2NoVlanNetwork、L2VlanNetwork、VxlanNetworkPool、VxlanNetwork类型。
- 三层网络：云主机使用的网络配置，包含了IP地址范围、网关、DNS、网络服务等。
- 计算规格：云主机的CPU、内存、磁盘带宽、网络带宽的数量或大小规格定义。
- 云盘规格：云主机使用的云盘的大小规格定义。
- 云主机：运行在物理机上的虚拟机实例，具有独立的IP地址，可以访问公共网络，运行应用服务，是ZStack的核心组成部分。
- 镜像：云主机所使用的镜像模板文件，包括ISO和Image类型。
- 根云盘：安装云主机操作系统的磁盘，用于支撑云主机的系统运行。
- 数据云盘：为云主机提供了额外的存储空间，用于云主机的存储扩展

- 快照：采用增量机制对云盘在特定时间点上的数据进行备份。
- 网络服务模块：用于提供网络服务的模块。在UI界面已隐藏。
- 网络服务：给云主机提供的各种网络服务，主要包括安全组、虚拟IP、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道等。
- 安全组：给云主机提供三层网络防火墙控制。
- 云路由规格：指定云路由设备使用的CPU、内存、云路由镜像、管理网络、公有网络等资源定义。
- 云路由设备：为云主机提供分布式DHCP、DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec、安全组等各种网络服务的定制云主机。
- VPC路由器：基于云路由规格直接创建的云路由设备，拥有公有网络和管理网络，是VPC的核心。公有网络作为默认网络，用于提供各种网络服务，包括：DHCP、DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec、安全组等。

ZStack资源间存在以下关系：

- 父子关系：一个资源可以是另一个资源的父亲或孩子。例如集群和物理机，物理机和云主机。
- 兄弟关系：拥有同样父资源的资源为兄弟关系。例如集群和二层网络，集群和主存储。
- 祖先和后裔关系：一个资源可以是另一个资源的直系祖先或者直系后裔。例如集群和云主机，区域和物理机。
- 朋友关系：一些资源与资源之间没有以上三种关系，但是这些资源在某些情境下需要分工合作，这时它们是朋友关系。例如主存储和镜像服务器，区域和镜像服务器。



注：主存储和镜像服务器的关系为：

- 创建VM时，主存储会从镜像服务器下载复制云主机的镜像模板文件作为缓存。
- 创建镜像时，主存储会将根云盘拷贝到镜像服务器保存为模板。

ZStack资源均含有以下基本属性：

- UUID：通用唯一识别码UUIDv4 (Universally Unique Identifier) 来唯一标识一个资源。
- 名称：用于标记资源的可读字符串，名称可以重复，一般为必选项。
- 描述：也称之为简介，用于概述资源，可选项。
- 创建日期：资源创建的日期。
- 上次操作日期：资源上次被更新的时间。

ZStack资源一般都支持CRUD操作：

- 创建：创建或者添加新的资源。
- 查询：读取查询资源信息。
- 更新：更新资源信息。
- 删除：删除资源，ZStack使用的瀑布框架级联机制，使得父资源被删除后，相关子资源和后裔资源均会被删除。


3.2 混合云

基于ZStack云引擎深度定制的ZStack for Alibaba Cloud，提供了一套无缝集成的混合云管理方案。

由于ZStack采用进程内微服务架构，因此ZStack for Alibaba Cloud的部署与ZStack完全一样，并不引入新的模块。但ZStack管理节点要求能够访问公网，以便调用阿里云公共云的OpenAPI。

如图 4: 混合云物理部署架构所示，通过物理专线构建“本地—远程”互连网络，从而连通本地数据中心和阿里云公共云。

图 4: 混合云物理部署架构



ZStack for Alibaba Cloud混合云功能模块主要有：身份认证、互连网络、资源管理和业务实现。


3.2.1 身份认证

ZStack for Alibaba Cloud实现了阿里云公共云的账户身份认证RAM对接，采用授权子账户AK（AccessKey以及KeySecret）信息远程访问。

- 企业资产管理（拥有全局的权限管理），可创建面向混合云平台的子账户，例如hybrid_cloud，并授予一定的资源访问权限，包括ECS、VPC、虚拟交换机和OSS等。

- 企业资产管理员将该子账户的AK信息提供给信息技术部门，则可导入ZStack for Alibaba Cloud混合云平台，授予管理阿里云公共云的资源权限。
- 若企业资产管理员需终止或回收该子账户，可登录到阿里云RAM身份认证系统，执行禁用或删除操作而无需协调信息技术部门。

图 5: 混合云身份认证功能模块图



3.2.2 互连网络


实现IPsec隧道和高速通道（Express Connect）连接本地专有云和阿里云公共云，使得“本地—远程”在三层网络可达下互访。“本地—远程”的互连网络，是混合云核心基础设施。

ZStack for Alibaba Cloud混合云平台支持IPsec隧道和高速通道构建互连网络。

IPsec隧道：

IPsec隧道实现了本地端的云路由与远程端的阿里云公共云的VPC模块互联，并以数据加密的方式传送数据。由于互联网网络延迟较大、带宽成本递增，一般情况下常用于演示测试与数据备份场景。如图 6: IPsec隧道所示：


图 6: IPsec隧道



高速通道：

高速通道则是一款便捷高效的网络服务，能提供“本地—远程”网络环境间的高速、稳定、安全的私网通信，有效提高网络拓扑的灵活性和跨网络通信的质量和安全性。混合云平台能基于高速通道实现快速的数据传输，保障所承载的业务架构稳定运行。如图 7: 高速通道所示：

图 7: 高速通道




3.2.3 资源管理

通过授权子账户，访问阿里云公共云账户里的资源，包括管理ECS、OSS、VBR、VPC和虚拟交换机等服务。

- 基于上述的身份认证模块，管理员无需再登陆访问阿里云公共云门户控制台，直接通过ZStack for Alibaba Cloud混合云平台本地登陆后，就可以访问并管理公共云端的资源。目前，混合云平台支持管理的阿里云公共云资源包括：ECS、OSS、VBR、VPC和虚拟交换机等服务。

- ZStack for Alibaba Cloud混合云平台提供直观简捷的图形界面（UI）和全功能开放接口（API），以便信息系统管理员可见即可得操作，以及基于统一API实现上层的业务调度逻辑。

图 8: 混合云资源管理功能模块



3.2.4 业务实现

基于上述的网络基础设施和管理控制方式，实现灵活弹性的业务系统架构。

混合云平台建成后，可在其上部署灵活多维的业务模式，场景列举如下：

- **应用与数据分离：**

数据库和分析服务保留在专有云，缓存服务和Web应用部署在公共云（在混合云管理面板直接部署），从而既满足数据库关键数据自有，也满足业务灵活扩展和互联网访问的安全性。

- **数据归档备份：**

企业可以选择对长久归档的数据（切片和加密）传送到阿里云对象存储（OSS），实现低成本的数据灾备方案，满足成本和随时访问恢复的需求。

- **弹性业务架构：**

企业可以将持续稳定的业务负载量部署在专有云环境，将业务瞬时或周期高峰负载分摊到公共云，利用公共云的海量计算资源（相对专有云）满足资源申请与及时释放。

4 网络配置

ZStack for Alibaba Cloud支持复杂的网络场景，根据业务需求和实际环境，下面列出了几种常见的网络架构：

1. 本地存储+扁平网络架构

其架构如图 9: 本地存储 + 扁平网络所示，此架构支持以下特性：

- 物理机使用本地存储来存储云主机的系统盘和数据盘。
- 云主机数据保护需要依赖物理机的RAID阵列技术。
- 物理机和云主机在同一个二层网络，云主机IP可与物理机IP互通。
- 支持分布式DHCP、分布式弹性IP、Userdata服务。
- 云主机在线迁移受限。
- 成本低廉，并发性能高，适用于软件开发测试环境、应用层可提供高可用的场景。

图 9: 本地存储 + 扁平网络



管理网络：

- 负责管理各计算节点及存储节点资源的网络。
- 图示的em01即为管理节点使用的网卡，是管理节点用于和计算节点及镜像服务器通信的网络。

数据网络：

- 给云主机使用的网络。
- 图示的em02即为创建云主机使用的网络，云主机的网络如果设置与物理机同一网段，就可以与物理机互通，IP互通时，注意IP段不可重叠。
- 可以设置Vlan或VXLAN进行二层隔离，网络隔离后，云主机只能在私网内使用，无法直接访问外部网络，需要使用弹性IP机制来实现网络互通。

镜像服务器：

- 镜像服务器可以使用单独的服务器提供服务。
- 在小型的数据中心，也可与管理节点使用同一台机器。


2. NAS/SAN + 云路由网络架构

其架构如图 10: NAS/SAN + 云路由网络所示，此架构支持以下特性：

- 云主机数据存放在集中存储，云盘数据通过存储双控和RAID技术提供保护。
- 需要准备存储网络，准备集中存储，建议万兆以上网络，云主机受高可用保护。
- 添加到ZStack for Alibaba Cloud时，可添加为NFS或Shared Mount Point主存储。
- 构建了存储网，云主机支持高可用，数据支持安全保护，IO性能有瓶颈，建议8~10计算节点共用一个存储。
- 使用云路由设备提供DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec、安全组等网络服务。
- 支持分布式DHCP网络。

- 需要一定的投资，适用于传统应用、应用数据紧密、SLA高可用保证、数据安全场景。

图 10: NAS/SAN +云路由网络



管理网络：

- 负责管理各计算节点及存储节点资源的网络。
- 图示的em01即为管理节点使用的网卡，是管理节点用于和计算节点及镜像服务器通信的网络。

数据网络：

- 同一个物理接线通过Vlan设置为公有网络和私有网络。
- 其中公有网络为不带Vlan的em02，可以访问互联网，私有网络为Vlan编号为10的em02，交换机端需设置Trunk模式，云主机可以通过云路由设备访问互联网，云路由网络使用云路由设备来提供各种网络服务，云路由设备的网络默认IP为公有网络的IP地址。



注：

如果物理机网卡较少，管理网络和数据网络可以合并为同一个网络。

存储网络：

- 用于提供NAS/SAN存储的网络。
- 建议使用万兆以太网或FC，加速存储访问。图示使用的是em03来专门提供存储网络流量的访问。

镜像服务器：


- 镜像服务器可以使用单独的服务器提供服务。
- 在小型的数据中心，也可与管理节点使用同一台机器。

3. Ceph+VXLAN云路由网络架构

其架构如图 11: Ceph + VXLAN云路由网络所示，此架构支持以下特性：

- 云主机数据存放在分布式存储，数据通过多副本和纠删码机制提供保护。
- 需要准备存储网络，云主机受高可用保护。
- Ceph主存储和Ceph镜像服务器使用同一套分布式存储。
- 构建了存储网，云主机支持高可用，数据支持多副本，计算和存储都可以横向扩展。
- 使用VXLAN的VTEP提供二层逻辑子网，VXLAN Underlay网络供云主机访问。
- 使用云路由设备提供DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec、安全组等网络服务。
- 支持分布式DHCP网络。
- 适用于租用平台、通用型应用、应用数据紧密、SLA高可用保证、大规模环境。

图 11: Ceph + VXLAN云路由网络



管理网络：

- 负责管理各计算节点及存储节点资源的网络。
- 图示的em01即为管理节点使用的网卡，是与计算节点和分布式存储通信的网络。

公有网络：

- 可以访问外部互联网的网络。
- 云主机可以通过云路由设备访问互联网，云路由网络使用云路由设备来提供各种网络服务，云路由设备的网络默认IP为公有网络的IP地址。
- 图示使用的em02来提供公有网络服务。如果网卡不足，也可将管理网络和公有网络合并为一个网络使用。

VXLAN Underlay网络：

- 给云主机使用的VXLAN Underlay私有网络。
- 基于三层IP地址的二层逻辑网络，例如图示采用的是192.168.1.x/24的VTEP来提供VNI为201的私有网络。

存储网络：


- 用于提供分布式块存储的网络。
- 用于提供分布式块存储的网络，建议使用万兆以太网或FC，加速存储访问。
- 例如图示的em03的存储网络。Ceph分布式存储至少需要有一个Mon IP可与管理网络互通。

4. Ceph+VPC网络架构

其架构如图 12: Ceph + VPC网络所示，此架构支持以下特性：

- 云主机数据存放在分布式存储，数据通过多副本和纠删码机制提供保护。
- 需要准备存储网络，云主机受高可用保护。
- Ceph主存储和Ceph镜像服务器使用同一套分布式存储。
- 构建了存储网，云主机支持高可用，数据支持多副本，计算和存储都可以横向扩展。
- 使用VPC路由器提供DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec、安全组等网络服务。
- 支持分布式DHCP网络。
- 适用于租用平台、通用型应用、应用数据紧密、SLA高可用保证、大规模环境。

图 12: Ceph + VPC网络

**管理网络：**

- 负责管理各计算节点及存储节点资源的网络。
- 图示的em01即为管理节点使用的网卡，是管理节点用于和计算节点及镜像服务器通信的网络。

数据网络：

- 同一个物理接线通过Vlan设置为公有网络和私有网络。
- 其中公有网络为不带Vlan的em02，可以访问互联网，私有网络（VPC网络）包括：Vlan编号为10的em02、以及Vlan编号为20的em02，交换机端需设置Trunk模式，云主机可以通过VPC路由器公有网络访问互联网，VPC网络使用VPC路由器来提供各种网络服务，VPC路由器的网络默认IP为公有网络的IP地址。

**注：**

如果物理机网卡较少，管理网络和数据网络可以合并为同一个网络。

存储网络：

- 用于提供分布式块存储的网络。
- 用于提供分布式块存储的网络，建议使用万兆以太网或FC，加速存储访问。
- 例如图示的em03的存储网络。Ceph分布式存储至少需要有一个Mon IP可与管理网络互通。

5 安装部署

本章主要介绍ZStack for Alibaba Cloud V2.3.0的安装/升级过程。

5.1 环境准备

前提条件

安装/升级ZStack for Alibaba Cloud都必须使用ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO，特性如下：

1. 基于CentOS 7.2深度定制，友好的TUI管理界面，支持多种系统配置；
2. 安装ZStack for Alibaba Cloud无需连接外网，也无须配置yum源，就可以实现完全离线安装；
3. 提供四种安装模式：管理节点模式、计算节点模式、存储节点模式、专家模式，用户按需选择即可；
4. 采用系统默认的网卡命名规则；
5. 默认选项：**DATE&TIME**为亚洲东八区，**LANGUAGE**为English(United States)，**KEYBOARD**为English(US)。

操作步骤

1. 安装ZStack for Alibaba Cloud之前，请管理员准备好以下必要的软件包，以便安装部署过程顺利执行。

- ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO
 - 文件名称：ZStack_Alibaba_Cloud-x86_64-DVD-2.3.x.iso
 - 下载地址：点击[这里](#)
- ZStack for Alibaba Cloud安装包
 - 文件名称：ZStack_Alibaba_Cloud-installer-2.3.x.bin
 - 下载地址：点击[这里](#)




注：软件下载后，需通过MD5校验工具核对校验码，以确保软件完整无损。

2. 使用UltraISO，将此ISO镜像刻录到U盘。

- a) 在UltraISO打开ISO镜像。

打开UltraISO，点击**文件**按钮，选择打开已下载好的ISO镜像文件，如图 13: 在UltraISO打开ISO镜像所示：


图 13: 在UltraISO打开ISO镜像



b) 写入硬盘镜像。

在UltraISO，点击启动 > 写入硬盘映像，如图 14: 在UltraISO写入硬盘映像所示：

图 14: 在UltraISO写入硬盘映像



c) 在硬盘驱动器列表选择相应的U盘进行刻录。



注:

- 如果系统只插了一个U盘，则默认以此U盘进行刻录和写入，在刻录前，**注意备份U盘之前的内容。**
- 其他选项，按照默认设置，无须额外配置，点击**写入**。

如图 15: 在UltraISO确认写入ISO镜像所示：

图 15: 在UltraISO确认写入ISO镜像



d) 在新界面中点击是进行确认，UltraISO将会把ISO镜像刻录到U盘。

e) 此时U盘可用来作为启动盘，支持Legacy模式和UEFI模式引导。

3. 安装操作系统。


a) 管理员需要预先在服务器进行以下配置：

- 确认服务器内硬盘的数据已作备份，安装过程会覆盖写入；
- 进入BIOS，开启CPU VT选项；开启超线程HT选项；
- 进入阵列卡配置合适的RAID级别，以提供一定的数据冗余特性；
- 设置U盘为第一启动顺序。

b) 以上设置完毕后，服务器重启或上电后，进入安装导航。

如图 16: U盘引导界面所示，进入ISO引导安装界面，默认选择Install ZStack for Alibaba Cloud开始安装操作系统。

图 16: U盘引导界面



注:


- ZStack for Alibaba Cloud提供了三种安装方式：图形界面安装、通过VNC安装和字符界面安装，用户可根据实际情况选择。
- 建议图形界面安装是最好的选择。
- 考虑到某些服务器是不带VGA接口的，只能通过串口连接，这时用户可以选择VNC或者Text Mode。

c) 进入系统安装界面后，已经预先配置如下默认选项，一般情况下管理员无需更改配置。

- **DATE&TIME**：为亚洲东八区
- **LANGUAGE**：English(United States)
- **KEYBOARD**：English(US)

如图 17: 系统安装界面所示：

图 17: 系统安装界面



d) 选择安装模式。

在系统安装界面，点击**SOFTWARE SELECTION**进入服务器安装模式候选，如图 18: 选择安装模式所示：




注:

- 有四种安装模式可供选择：
 1. ZStack for Alibaba Cloud Management Node : ZStack for Alibaba Cloud管理节点模式
 2. ZStack for Alibaba Cloud Compute Node : ZStack for Alibaba Cloud计算节点模式
 3. ZStack for Alibaba Cloud OCFS2 Storage Node : ZStack for Alibaba Cloud OCFS2存储节点模式
 4. ZStack for Alibaba Cloud Expert Node : ZStack for Alibaba Cloud专家模式

- 在四种模式中，首次安装建议选择**ZStack for Alibaba Cloud Management Node**
-


图 18: 选择安装模式



e) 安装模式选择完后，配置硬盘分区。

在系统安装界面，点击**INSTALLATION DESTINATION**进入硬盘分区配置界面，如[图 19: 系统预先默认设置#自动硬盘分区](#)所示：

图 19: 系统预先默认设置：自动硬盘分区



注：安装系统时，建议只勾选系统盘需要使用的硬盘，其他硬盘如果有特殊用途，建议不做勾选。


系统预先默认设置：**Automatically configure partitioning**，建议遵循默认设置，执行自动硬盘分区。

如果选择自定义手动分区，建议如下：

- 分区模式有UEFI 模式和Legacy模式两种，应与BIOS设置的引导模式一致。
 - UEFI 模式
 - `/boot`：创建分区 1GB
 - `/boot/efi`：创建分区 500MB
 - `swap`（交换分区）：创建分区 32GB
 - `/`（根分区）：配置剩下容量
 - Legacy模式
 - `/boot`：创建分区 1GB
 - `swap`（交换分区）：创建分区 32GB

- /(根分区) : 配置剩下容量
- 以上数值为建议分区容量 (硬盘总容量在300G以上)
- Legacy模式不支持单盘容量大于2T, 而UEFI模式没有此限制, 且还支持GPT分区, 因此推荐采用UEFI模式来分区, 如图 20: 推荐UEFI模式分区所示 :

图 20: 推荐UEFI模式分区




f) 硬盘分区配置完后, 进入网络配置。

1. 配置网卡。

在系统安装界面, 点击**NETWORK & HOST NAME**进入网卡配置主界面, 如图 21: 网卡配置主界面所示。

1. 选中待配置网卡 : 如eth0
2. 开启网卡 : 选择On
3. 查看获取的DHCP地址

图 21: 网卡配置主界面




2. 网卡归一化。

a. 添加一个Bond设备。

点击左下角的"+"号，弹出**Add device**界面，在下拉菜单中选择**Bond**，点击**Add**，如图22: 添加一个Bond设备所示：

图 22: 添加一个Bond设备




b. 配置Bond。

弹出**Editing Bond connection 1**界面的Bond子页面，如图 23: 配置Bond所示，用户需手动配置的主要有两项：

- **Add**：添加Bond Slave，详见[步骤3](#)
- **Mode**：选择Bond模式，详见[步骤4](#)

其它可选择默认或按需自定义设置。


图 23: 配置Bond



c. 添加Bond Slave。


- 在Bond配置界面，点击**Add**，添加Bond Slave，如图 24: 添加Bond Slave所示：

图 24: 添加Bond Slave




- 弹出Choose a Connection Type界面，在下拉菜单中选择Bond Slave连接类型，如Ethernet，点击Create...，如图 25: 选择Bond Slave连接类型所示：

图 25: 选择Bond Slave连接类型



- 弹出Editing bond0 slave1界面的Ethernet子页面，在Device下拉菜单中选择需要Bond的Slave设备，如eth0（相应MAC地址），其它选择默认或按需自定义设置，点击Save，如图 26: 选择Bond Slave设备所示：

图 26: 选择Bond Slave设备



Editing bond0 slave 1

Connection name:

General **Ethernet** 802.1x Security DCB

Device:

Cloned MAC address:

MTU: bytes

- 至此，Bond Slave已成功添加。

d. 选择Bond模式。

在Bond配置界面，**Mode**下拉菜单中，按需选择Bond模式，如**Active backup**（主备模式），其它选择默认或按需自定义设置，点击**Save**，如[图 27: 选择Bond模式](#)所示：

图 27: 选择Bond模式

Editing Bond connection 1

Connection name:

General Bond IPv4 Settings IPv6 Settings

Interface name:

Bonded connections:

bond0 slave 1	Add
	Edit
	Delete

Mode:

Primary:

Link Monitoring:

Monitoring frequency: ms

Link up delay: ms


Link down delay: ms

MTU: bytes

e. Bond Slave的IPv4设置为禁用。


- 回到网卡配置主界面，选中Bond Slave（如eth0），点击**Configure...**，如图 28: 打开Bond Slave配置界面所示：

图 28: 打开Bond Slave配置界面



- 进入Editing eth0界面的IPv4 Settings子页面，Method下拉菜单中，选择Disabled，点击Save，如图 29: Bond Slave的IPv4设置为禁用所示：

图 29: Bond Slave的IPv4设置为禁用



f. 网卡归一化完成。


如图 30: 网卡归一化完成所示：



注:

请检查Bond配置项，必须保证**On**开启且配置了地址，同时Bond Slave（如eth0）也**On**开启，否则ZStack for Alibaba Cloud无法正常安装。

图 30: 网卡归一化完成



3. 如果Bond无法获取DHCP地址，需手动配置Bond的静态地址，按如图 31: 配置Bond静态IP所示操作。
 - a. 在图 21: 网卡配置主界面，选中Bond，点击**Configure...**，打开Bond配置界面。
 - b. 进入Bond的**IPv4 Settings**选项页。
 - c. 在**Method**列表选择**Manual**以进行手动配置。
 - d. 点击**Add**增加新的配置条目。
 - e. 根据实际情况配置网卡地址信息。
 - f. 点击**Save**保存。

图 31: 配置Bond静态IP

Editing Bond connection 1

Connection name:

General Bond IPv4 Settings IPv6 Settings

Method:

Addresses

Address	Netmask	Gateway
192.168.200.10	24	192.168.200.1

DNS servers:


Search domains:

DHCP client ID:

☐ Require IPv4 addressing for this connection to complete

4. 设置Bond自动连接，按[图 32: 设置Bond自动连接](#)所示操作。
 - a. 在[图 21: 网卡配置主界面](#)，选中Bond，点击**Configure...**，打开Bond配置界面。
 - b. 进入**General**选项页。
 - c. 确认已勾选**Automatically connect to this network when it is available**
 - d. 点击**Save**保存。


图 32: 设置Bond自动连接



g) 网络配置完后，回到系统安装主界面，点击**Begin Installation**开始安装。

如图 33: 点击*Begin Installation*所示：


图 33: 点击Begin Installation



h) 安装过程自动进行，安装过程中请设置**ROOT PASSWORD**。

如图 34: 系统安装过程界面所示：

图 34: 系统安装过程界面



i) 安装完毕后，点击**重启**，即可启动进入ZStack for Alibaba Cloud定制版CentOS7.2系统。

后续操作

- 选择管理节点模式/计算节点模式/存储节点模式，系统重启后会自动安装对应的ZStack for Alibaba Cloud安装包。
- 选择专家模式，系统重启后进入shell界面，由高级用户自定义安装。

5.2 安装 ZStack for Alibaba Cloud

本节主要介绍ZStack for Alibaba Cloud V2.3.0的四种安装模式以及TUI的功能介绍。

ZStack for Alibaba CloudTUI简介

ZStack for Alibaba Cloud TUI是专为 ZStack for Alibaba Cloud集群中物理服务器准备的一套用户界面，其意义包含两方面：

- **分流UI的部分功能**

将针对服务器的配置密码、配置网络、重启机器等操作从UI中剥离出来，集中显示在TUI中。

- **降低管理员登录服务器的频率**

这是为了在降低物理机维护难度的同时，保护物理机内部的配置不被损坏。

用户可以使用**Ctrl + Alt + F2**进入命令行模式；使用**Ctrl + Alt + F1**退出命令行模式。按下**Ctrl + Alt + F11**可以进入保留终端，用户可以在里面执行常规命令，但是请谨慎使用，以免对系统造成破坏，影响 ZStack for Alibaba Cloud 服务运行。

ZStack for Alibaba Cloud 定制版 ISO 四种安装模式

ZStack for Alibaba Cloud 定制版 ISO 提供了以下四种安装模式：

- 管理节点模式
- 计算节点模式
- 存储节点模式
- 专家模式

四种安装模式的步骤介绍：

1. 管理节点模式

- 安装基础系统
- 安装 MariaDB、RabbitMQ 等 ZStack 依赖包
- 安装企业版管理节点 TUI
- 自动安装并启动 ZStack 及其 UI

2. 计算节点模式

- 安装基础系统
- 安装 Libvirt、Qemu 等虚拟化组件
- 安装计算节点 TUI

3. OCFS2 存储节点模式

- 安装基础系统
- 安装 Libvirt、Qemu 等虚拟化组件
- 安装 UEK 内核及 OCFS2 组件
- 安装存储节点 TUI

4. 专家模式

- 安装基础系统




注:

- 专家模式基本等同于CentOS 7.2最小安装模式。
- 当管理员需要做更深度的定制时，可以选择进入专家模式，手动转化为其它三种模式中的任何一种。

四种安装模式如[图 35: 四种安装模式示意图](#)所示：

图 35: 四种安装模式示意图




5.2.1 ZStack for Alibaba Cloud管理节点模式

自动安装ZStack for Alibaba Cloud管理节点

如果选择管理节点模式，重启后会自动安装ZStack for Alibaba Cloud管理节点，安装完成后将自动进入TUI，如[图 36: 自动安装管理节点](#)所示：

图 36: 自动安装管理节点



管理节点TUI主界面

管理节点TUI主界面实时显示物理机的主要信息，如图 37: 管理节点TUI主界面所示:

图 37: 管理节点TUI主界面

```

ZStack for Alibaba Cloud Management Node
--
NODE INFO
MN Status: Running
UI Status: Running
Version : ZStack-aliyun 2.1.0.8
UI : http://10.0.88.41:5000
License Type: Trial

TIME INFO
Boot Time: 2017-09-01 14:17
Local Time: 2017-09-01 14:51
Running Time: 34 mins 5 secs
Load Average: 0.10, 0.07, 0.09

DISK INFO
/: 486.488GB
/var/lib/zstack: 486.488GB
/var/log/zstack: 486.488GB
/usr/local/zstack: 486.488GB

NIC INFO
bond0 10.0.88.41 MN
eth0 UP

HOST INFO
Total : 0
Enabled : 0
Connected: 0

VM INFO
Total : 0
Running: 0
Stopped: 0

CPU USAGE
0.0%

MEM USAGE
48.4% *****

<F2>System Configuration <F12>Reboot/Poweroff

```

- **NODE INFO :**

显示管理节点当前状态，包括服务是否运行、UI是否运行、ZStack for Alibaba Cloud版本、UI地址以及License类型等

- **TIME INFO :**

显示服务器启动时间、当前时间、服务器运行时长、服务器平均负载等

- **DISK INFO :**

显示默认安装目录以及日志目录等的剩余磁盘空间

- **NIC INFO :**

显示管理节点所有网卡的信息，包括物理网卡和逻辑网卡，其中DOWN表示网卡关闭、UP表示网卡启动、MN表示该网卡为管理网卡

- **HOST INFO :**

显示当前集群共有多少台计算节点，其中Enabled和Connected的各有多少；

- **VM INFO :**

显示当前集群共有多少台云主机，其中Running和Stopped的各有多少；

- CPU USAGE和MEM USAGE :

分别显示该管理节点的实时资源利用率。



注:


主界面底部还提供了进入**系统配置**和**重启/关机**两个入口，根据提示按下**F2**或者**F12**即可进入相应窗口。

系统密码

在主界面按下**F2**或者**F12**时，需要首先输入系统密码，因为无论**系统配置**还是**重启/关机**都属于特权操作。

下图中显示了输入系统密码的窗口，**根据提示输入ROOT密码，回车即可。**

图 38: 输入密码



若密码不正确，操作会被阻止，TUI返回主界面。



注：任何时候，只要按下ESC键，就可以退出当前窗口，返回系统配置界面。

图 39: 输入密码错误



系统配置

系统配置的功能包括：

- 修改密码
- 重命名网卡
- 测试网络
- 配置网络
- 配置管理网络
- 配置控制台代理
- 收集日志
- 备份数据库
- 启动/关闭/重启ZStack服务

- 重装ZStack服务
- 重装ZStack服务并删除数据库
- 终端信息



注:

- 系统配置界面提供若干系统配置入口。**使用上下键移动光标，选择需要的配置按钮，按下回车即可进入相应配置界面。**对于熟悉Vim的用户，也可以使用j和k实现光标上下移动。
- 根据提示，按下**F2**可以退出至主界面。再次回到系统配置界面时需要重新输入ROOT密码。

如图 40: 系统配置所示：

图 40: 系统配置



以下将逐一介绍系统配置各功能条目。

1. 修改密码


将光标移动至**Change Passwords**处，按下回车，即可进入密码配置窗口。

该配置项集中了管理节点需要的四种密码修改动作：

1. 修改系统root密码
2. 修改root账号的MySQL密码
3. 修改ZStack账号的MySQL密码
4. 修改ZStack账号的RabbitMQ密码

如图 41: 四种密码修改动作所示：

图 41: 四种密码修改动作




四种密码修改动作具体介绍：

1. 修改系统root密码

根据提示输入旧系统密码、新系统密码以及新密码确认，回车即可，如图 42: 修改系统root密码所示：

图 42: 修改系统root密码



如果旧系统密码不正确、或者密码确认不一致，都会弹出错误窗口，如图 43: 错误窗口所示：

图 43: 错误窗口




需要根据提示，按Y键以确认，如[图 44: 修改系统root密码的确认界面](#)所示；修改系统root密码成功，如[图 45: 修改系统root密码成功](#)所示。

图 44: 修改系统root密码的确认界面



图 45: 修改系统root密码成功




2. 修改root账号/ZStack账号的MySQL密码

- 修改root账号/ZStack账号的MySQL密码，需要MySQL的root权限，因此**首先需要输入MySQL root密码**，然后根据提示输入新密码和密码确认，回车即可。
- 如果MySQL root密码不正确、或者密码确认不一致，都会弹出错误窗口。
- 此操作需要重启ZStack服务，耗时较长，需要用户按Y键确认。

如图 46: 修改root账号/ZStack账号的MySQL密码所示：

图 46: 修改root账号/ZStack账号的MySQL密码




3. 修改ZStack账号的RabbitMQ密码

- 修改ZStack账号的RabbitMQ密码需要管理员权限，因此**首先需要输入系统root密码**，然后根据提示再输入新密码和密码确认，回车即可。
- 如果系统密码不正确、或者密码确认不一致，都会弹出错误窗口。
- 此操作需要重启ZStack服务，耗时较长，需要用户按Y键确认。

如图 47: 修改ZStack账号的RabbitMQ密码所示：

图 47: 修改ZStack账号的RabbitMQ密码




2. 重命名网卡

将光标移动至**Rename NIC**处，按下回车，即可进入重命名网卡窗口。

- 用户可以在此修改网卡名。
- 修改完成后，按下回车，此操作需要按Y键确认。

如图 48: 重命名网卡所示：

图 48: 重命名网卡




3. 测试网络

将光标移动至**Test Network**处，按下回车，即可进入网络测试窗口。

这里默认填写了114.114.114.114，用户测试外网连接；若要测试内网连接，请自行填写内网IP。

如图 49: 测试网络所示：

图 49: 测试网络




4. 配置网络

将光标移动至**Configure Networks**处，按下回车，即可进入网络配置窗口。

如图 50: 配置网络所示：

图 50: 配置网络



这里罗列了管理节点中所有处于启动状态的网卡，包括物理网卡和逻辑网卡。由于前文已做网卡归一化，这里仅需关心Bond的配置即可。


将光标移动至目标Bond，如bond0，再次回车，即可进入该设备的配置界面。



注：如果目标Bond后带有（MN）的标记，则意味着修改管理网络配置，需要较长的等待时间，请谨慎操作。

如图 51: 填写信息所示：

图 51: 填写信息



所选Bond设备的已有配置会默认显示在输入框中（网关除外），用户可根据实际情况修改。

如果出现以下任何一种情况，均认为输入有误：

- 有某个或某些输入项为空
- 有某个或某些输入项不是合法的IP地址
- IP地址和网关不在掩码所确定的同一个子网内

确认界面如图 52: 确认界面所示：

图 52: 确认界面



5. 配置管理网络

将光标移动至**Set Management Network**处，按下回车，即可进入管理网络配置窗口。



注：配置管理网络耗时较长，请谨慎操作。

如图 53: 配置管理网络所示：

图 53: 配置管理网络



确认界面如图 54: 确认界面所示：

图 54: 确认界面



6. 配置控制台代理

将光标移动至**Configure Console Proxy**处，按下回车，即可进入终端代理配置窗口。

输入代理IP和代理端口，回车即可。

控制台代理的原值将被读出并填充在输入项内，用户可按实际需要进行修改。

如果出现以下任何一种情况，均认为输入有误：

- 代理地址和端口均为空
- 代理地址不是合法的IP地址
- 端口号不是1024至65535之间的数字




注：

- 此操作需要重置RabbitMQ服务，耗时较长。
- 需要用户按Y键确认。

如图 55: 配置控制台代理所示：

图 55: 配置控制台代理




7. 收集日志

将光标移动至**Collect Logs**处，按下回车，即可进入日志收集窗口。

如图 56: 收集日志所示：


图 56: 收集日志



点击回车，即可将整个集群的日志收集，并导出至HTTP服务器中，以供下载/在线浏览。

如图 57: 日志导出成功所示：

图 57: 日志导出成功



根据提示，用户可以通过浏览器直接访问所有日志内容，支持下载/在线浏览日志。

如图 58: 导出日志至HTTP服务器中所示，

图 58: 导出日志至HTTP服务器中

Index of /zs_logs

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	collect-log-ZStack 2.1.0.44-2017-08-01 21-15.tar.gz	2017-08-01 21:15	1.8M	
	collect-log-ZStack 2.1.0.44-2017-08-01 21-15/	2017-08-01 21:15	-	
	collect-log-ZStack 2.1.0.44-2017-08-01 21-34.tar.gz	2017-08-01 21:34	1.9M	
	collect-log-ZStack 2.1.0.44-2017-08-01 21-34/	2017-08-01 21:34	-	
	collect-log-ZStack 2.1.0.44-2017-08-01 21-40.tar.gz	2017-08-01 21:40	1.9M	
	collect-log-ZStack 2.1.0.44-2017-08-01 21-40/	2017-08-01 21:40	-	
	collect-log-ZStack 2.1.0.44-2017-08-01 21-55.tar.gz	2017-08-01 21:55	1.9M	
	collect-log-ZStack 2.1.0.44-2017-08-01 21-55/	2017-08-01 21:55	-	

图 59: 在线浏览日志

```

2017-08-01 13:55:20,268 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.storage.backup.imagestore.ImageStoreBackupStorageGlobalProperty.QEMU_PACKAGE_NAME], value: zsta
2017-08-01 13:55:20,268 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.storage.backup.imagestore.ImageStoreBackupStorageGlobalProperty.AGENT_PORT], value: 8001
2017-08-01 13:55:20,268 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.storage.backup.imagestore.ImageStoreBackupStorageGlobalProperty.AGENT_URL_SCHEME], value: http
2017-08-01 13:55:20,269 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.storage.backup.imagestore.ImageStoreBackupStorageGlobalProperty.AGENT_URL_ROOT_PATH], value:
2017-08-01 13:55:20,269 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.EXIT_JVM_ON_BOOT_FAILURE], value: false
2017-08-01 13:55:20,269 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.BEAN_REF_CONTEXT_CONF], value: beanRefContext.xml
2017-08-01 13:55:20,269 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.VM_TRACER_ON], value: true
2017-08-01 13:55:20,269 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.PROFILER_WORKFLOW], value: false
2017-08-01 13:55:20,269 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.PROFILER_HTTP_CALL], value: false
2017-08-01 13:55:20,269 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.EXIT_JVM_ON_STOP], value: true
2017-08-01 13:55:20,269 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.CHECK_BOX_TYPE_IN_INVENTORY], value: false
2017-08-01 13:55:20,270 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.PID_FILE_PATH], value: /usr/local/zstack/management-server.pid
2017-08-01 13:55:20,270 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.CONSOLE_PROXY_OVERRIDDEN_IP], value: 10.0.150.10
2017-08-01 13:55:20,270 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.EXPOSE_SIMULATOR_TYPE], value: false
2017-08-01 13:55:20,270 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.SHADOW_ENTITY_ON], value: true
2017-08-01 13:55:20,270 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.LOCALE], value: zh_CN
2017-08-01 13:55:20,270 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.USER_HOME], value: /usr/local/zstack
2017-08-01 13:55:20,270 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.REST_FACADE_READ_TIMEOUT], value: 300000
2017-08-01 13:55:20,271 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.REST_FACADE_CONNECT_TIMEOUT], value: 15000
2017-08-01 13:55:20,271 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.IS_UPGRADE_START], value: false
2017-08-01 13:55:20,271 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.SHADOW_ENTITY_ON], value: false
2017-08-01 13:55:20,271 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.CoreGlobalProperty.CONSOLE_PROXY_PORT], value: 4900
2017-08-01 13:55:20,271 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.storage.volume.VolumeGlobalProperty.ROOT_VOLUME_FIND_MISSING_IMAGE_UUID], value: false
2017-08-01 13:55:20,271 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.storage.volume.VolumeGlobalProperty.SYNC_VOLUME_SIZE], value: false
2017-08-01 13:55:20,271 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.SERVER_IPS], value: [10.0.150.10]
2017-08-01 13:55:20,272 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.CLOSE_TRACKER], value: false
2017-08-01 13:55:20,272 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.TRACKER_GARBAGE_COLLECTOR_INTERVAL], value: 600
2017-08-01 13:55:20,272 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.MESSAGE_LOG_FILTER_ALL], value: true
2017-08-01 13:55:20,272 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.MESSAGE_LOG], value: null
2017-08-01 13:55:20,272 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.RABBITMQ_USERNAME], value: zstack
2017-08-01 13:55:20,272 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.RABBITMQ_PASSWORD], value: zstack.password
2017-08-01 13:55:20,272 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.RABBITMQ_VIRTUAL_HOST], value: null
2017-08-01 13:55:20,272 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.RABBITMQ_HEART_BEAT_TIMEOUT], value: 60
2017-08-01 13:55:20,272 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.RABBITMQ_CONNECTION_TIMEOUT], value: 10
2017-08-01 13:55:20,272 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.RABBITMQ_RETRY_DELAY_ON_RETURN], value: 5
2017-08-01 13:55:20,273 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.RABBITMQ_RECOVERABLE_SEND_TIMES], value: 5
2017-08-01 13:55:20,273 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.RABBITMQ_NETWORK_RECOVER_INTERVAL], value: 1
2017-08-01 13:55:20,273 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.COMPRESS_NON_API_MESSAGE], value: false
2017-08-01 13:55:20,273 DEBUG [Platform] {} linked global property[org.zstack.core.cloudbus.CloudBusGlobalProperty.CHANNEL_POOL_SIZE], value: 100

```

8. 备份数据库

将光标移动至**Backup Database**处，按下回车，即可进入数据库备份窗口。

回车即可导出数据库至HTTP服务器中，以供下载。

如图 60: 备份数据库和图 61: 备份数据库成功所示：

图 60: 备份数据库





图 61: 备份数据库成功

**注:**

目前，ZStack for Alibaba Cloud支持以cli方式将管理节点数据库备份到远程服务器。

执行以下操作，可实现管理节点数据库自动备份到远程服务器，并定时执行自动远程备份。

1. 手动执行以下命令将管理节点数据库进行远程备份

```
#10.0.50.0为远程服务器IP地址  
zstack-ctl dump_mysql --host root@10.0.50.0 --d --keep-amount 24
```

2. 执行crontab -e命令将管理节点数据库自动备份脚本修改为以下格式：

```
30 */2 * * * zstack-ctl dump_mysql --host root@10.0.50.0 --d --keep-amount 24
```

该操作表示每两小时将管理节点数据库备份到远程服务器（IP地址：10.0.50.0）的/var/lib/zstack/from-zstack-remote-backup/目录下。

**注:**

- -d表示只保留最新的指定份数的备份。

- 需提前配置管理节点到远程服务器的SSH免密登陆。
- 如需更多技术支持，请联系官方技术支持团队。


9. 启动/关闭/重启ZStack服务

将光标移动至**Start/Stop/Restart ZStack Service**处，按下回车，即可进入启动/关闭/重启ZStack服务窗口。

回车后，再次移动光标，选择具体操作并回车。

如图 62: 启动/关闭/重启ZStack服务所示：


图 62: 启动/关闭/重启ZStack服务



根据提示，输入**start zstack**以确认启动ZStack、输入**stop zstack**以确认停止ZStack、输入**restart zstack**以重启ZStack：


如图 63: 启动ZStack服务所示：

图 63: 启动ZStack服务




如图 64: 关闭ZStack服务所示：

图 64: 关闭ZStack服务



如图 65: 重启ZStack服务所示：

图 65: 重启ZStack服务



10. 重装ZStack服务

将光标移动至**Reset ZStack Service**，按下回车，即可进入重装ZStack服务窗口。

该操作属于极其危险的操作，需要用户输入**reset zstack**，才能回车确认。

如图 66: 重装ZStack服务所示：

图 66: 重装ZStack服务



11. 重装ZStack服务并删除数据库

将光标移动至**Reset ZStack Service&Drop Database**处，按下回车，即可进入重置ZStack和数据库窗口。

该操作与上一操作一样属于极其危险的操作，而且在重装ZStack的同时还会清空已有的数据库，需要用户输入**reset zstack drop database**，才能回车确认。



注：请谨慎使用此功能！

如图 67: 重装ZStack服务并删除数据库所示

图 67: 重装ZStack服务并删除数据库




12. 进入终端

ZStack TUI为用户保留了进入终端的入口。将光标移动至**Terminal Info**处，回车即可看到入口信息。

- 按下**Ctrl + Alt + F2**可以进入保留终端，用户可以在里面执行常规命令，但是请谨慎使用，以免对系统造成破坏，影响ZStack服务运行。
- 按下**Ctrl + Alt + F3**可以进入**zstack-cli**命令行界面。
- 任何时候都可以通过按下**Ctrl + Alt + F1**返回ZStack TUI。

如图 68: 进入终端提示所示

图 68: 进入终端提示



重启/关机

在主界面按下**F12**即可进入重启/关机界面。

用户选择将光标移动至**Reboot**或**Poweroff**按钮，回车即可进入确认界面。

如图 69: 重启/关机所示：

图 69: 重启/关机

```
ZStack for Alibaba Cloud Management Node
NODE INFO
MN Status: Running
UI Status: Running
Version : ZStack-aliyun 2.1.0.8
UI : http://10.0.88.41:5000
License Type: Trial

TIME INFO
Boot Time: 2017-09-01 14:17
Local Time: 2017-09-01 14:57
Running Time: 39 mins 34 secs
Load Average: 0.02, 0.07, 0.09

DISK INFO
/: 486.488GB
/var/lib/zstack: 486.488GB
/var/log/zstack: 486.
/usr/local/zstack: 486.

NIC INFO
bond0 10.0.88.41 MN
eth0 UP

REBOOT & POWEROFF
Choose the action you want to perform
Reboot
Poweroff

HOST INFO
Total : 0
Enabled : 0
Connected: 0

Stopped: 0

CPU USAGE
0.3%

MEM USAGE
48.4%

<F2>System Configuration <F12>Reboot/Poweroff
```

两种操作都需要用户根据提示输入**REBOOT**或**POWEROFF**才可以回车确认，以免误操作。


如图 70: 重启确认所示：

图 70: 重启确认



如图 71: 关机确认所示：

图 71: 关机确认



5.2.2 ZStack for Alibaba Cloud计算节点模式

如果用户选择计算节点模式，重启后会自动安装ZStack for Alibaba Cloud计算节点，安装完成后将自动进入TUI。



注：部分场景下，需要all in one的模式来搭建ZStack for Alibaba Cloud，这时应选用ZStack for Alibaba Cloud管理节点模式安装。

计算节点TUI主界面

计算节点TUI拥有管理节点TUI的部分功能，可以视为精简版的管理节点TUI，使用方法与[ZStack for Alibaba Cloud管理节点模式](#)相同。

- **VM_INFO：**

列出了当前计算节点所运行的云主机信息，包括UUID、CPU核心数、内存容量和允许状态等。

- 其他信息模块与管理节点意义相同，不再赘述。

如图 72: 计算节点TUI主界面所示：

图 72: 计算节点TUI主界面

```
ZStack for Alibaba Cloud Compute Node
NODE INFO
Running Time: 1 min 15 secs          CPU (4Core): 0.00%
Load Average: 0.24, 0.10, 0.04      MEM (7.6GB): 2.20%

DISK INFO                          NIC INFO
/: 487.884GB                       bond0 10.0.102.81
/var/log/zstack: 487.884GB         eth0  UP


UM INFO
-----
UUID                                CPU                                MEM                                STATE
-----
<F2>System Configuration           <F12>Reboot/Poweroff
```

系统配置

计算节点系统配置与管理节点系统配置相比，仅拥有其中部分功能条目的配置。

如图 73: 系统配置所示：

图 73: 系统配置



补充说明：管理节点可以添加计算节点的个数在技术上无限制，跟license有关。程序模拟过100万个计算节点。

5.2.3 ZStack for Alibaba Cloud OCFS2存储节点模式

如果用户选择OCFS2存储节点模式，重启后会自动安装ZStack for Alibaba Cloud OCFS2存储节点，安装完成后将自动进入TUI。



注：部分场景下，需要all in one模式来搭建，这时应选用ZStack for Alibaba Cloud管理节点模式安装。

OCFS2存储节点TUI主界面

存储节点TUI与计算节点TUI极为相似，使用方法与[ZStack for Alibaba Cloud计算节点模式](#)相同。

如图 74: OCFS2存储节点TUI主界面所示：

图 74: OCFS2存储节点TUI主界面

```
ZStack for Alibaba Cloud Storage Node
NODE INFO
Running Time: 1 min 6 secs          CPU (4Core): 0.30%
Load Average: 0.20, 0.10, 0.04      MEM (7.56B): 1.75%

DISK INFO                          NIC INFO
/: 487.540GB                       bond0 10.0.37.114
/var/log/zstack: 487.540GB         eth0  UP


UM INFO
-----
UUID                                CPU                                MEM                                STATE
-----
<F2>System Configuration           <F12>Reboot/Poweroff
```

系统配置

存储节点系统配置与管理节点系统配置相比，仅拥有其中部分功能条目的配置。

如图 75: 系统配置所示：

图 75: 系统配置




5.2.4 ZStack for Alibaba Cloud专家模式

背景信息

如果用户选择专家模式，重启后会进入终端界面，如[图 76: 终端界面](#)所示：

图 76: 终端界面



安装完专家模式后，用户可根据实际场景需求，自定义安装所需ZStack for Alibaba Cloud环境。

5.3 管理ZStack for Alibaba Cloud

操作步骤

1. 首次安装后，系统将自动启动ZStack for Alibaba Cloud服务。
2. 管理节点重启后，ZStack for Alibaba Cloud服务将自动开机自启。
3. 在管理节点因维护或其他异常原因停止服务后，需手动启动服务。

启动ZStack for Alibaba Cloud服务的方法为：

```
[root@localhost ~]#zstack-ctl start
#此命令将同时启动管理节点和WEB UI服务
```

4. 用户可以使用zstack-ctl status命令查看ZStack for Alibaba Cloud管理节点相关服务的运行状态。

```
[root@172-20-14-154 ~]# zstack-ctl status
ZSTACK_HOME: /usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack
zstack.properties: /usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack/WEB-INF/classes/
zstack.properties
log4j2.xml: /usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack/WEB-INF/classes/log4j2.xml
PID file: /usr/local/zstack/management-server.pid
log file: /usr/local/zstack/apache-tomcat/logs/management-server.log
MN status: Running [PID:18418]
UI status: Running [PID:19215] http://172.20.14.154:5000
version: 2.2.0 (ZStack 2.2.0.67)
```

5. 用户也可以使用zstack-ctl ui_status命令单独查看Web UI服务状态。

```
[root@172-20-12-20 ~]# zstack-ctl ui_status
UI status: Running [PID:19215] http://172.20.14.154:5000
```

6. 在使用过程中如需重启管理节点服务，则需执行：

```
zstack-ctl restart_node
```

7. 在使用过程中不建议全部停止及重启所有服务。如果确需重启所有服务，可执行以下命令进行重启：

```
zstack-ctl stop && zstack-ctl start
```

5.4 升级ZStack for Alibaba Cloud

ZStack for Alibaba Cloud支持**增量升级**和**离线升级**两种方案。

增量升级

为了提升用户的升级体验，ZStack for Alibaba Cloud支持**增量升级**方案。

相比**离线升级**方案（即：用户需下载相应版本的ISO并升级本地源，然后升级ZStack for Alibaba Cloud），**增量升级**方案，用户只需要下载最新的ZStack for Alibaba Cloud安装包，执行升级安装，该安装包会自动检测ISO版本。

1. 在线升级ZStack for Alibaba Cloud之前，请管理员准备好以下必要的软件包，且均存放在管理服务目录/opt/下。

- ZStack for Alibaba Cloud安装包
 - 文件名称：ZStack_Alibaba_Cloud-installer-2.3.x.bin
 - 下载地址：点击[这里](#)

2. 在线升级ZStack for Alibaba Cloud之前，管理员需对数据库进行备份。

3. 管理员执行以下命令升级ZStack for Alibaba Cloud管理服务。

```
[root@zstack-1 opt]# bash ZStack_Alibaba_Cloud-installer-2.3.x.bin -u
```

4. 执行升级安装，该安装包会自动检测ISO版本：

- 如果检测到ISO版本过低，会自动将本地源同步到最新，然后开始ZStack for Alibaba Cloud的安装，如图 77: 自动将本地源同步到最新所示。

图 77: 自动将本地源同步到最新

```

1. Check Repo Version:
  Check local repo version: ... NOT MATCH
  Prepare repo files for syncing: ... PASS
  Install necessary packages: ... PASS
  Test network connection: ... PASS

zstack-local                                | 3.6 kB  00:00:00
(1/2): zstack-local/group_gz                | 2.1 kB  00:00:00
(2/2): zstack-local/primary_db              | 1.1 MB  00:00:00
zstack-online-base                          | 3.6 kB  00:00:00
zstack-online-base/group_gz                | 2.1 kB  00:00:00
zstack-online-base/primary_db              | 1.1 MB  00:00:01
zstack-online-base/group                   | 19 kB  00:00:00
zstack-online-ceph                          | 2.9 kB  00:00:00
zstack-online-ceph/primary_db              | 23 kB  00:00:00
zstack-online-uek4                          | 2.9 kB  00:00:00
zstack-online-uek4/primary_db              | 770 kB  00:00:00
zstack-online-galera                        | 2.9 kB  00:00:00
zstack-online-galera/primary_db            | 19 kB  00:00:00
zstack-online-gluster                       | 2.9 kB  00:00:00
zstack-online-gluster/primary_db           | 29 kB  00:00:00
  
```

- 如果在同步本地源过程中报错，将会提示用户采用离线升级方案，如图 78: 同步本地源过程中报错所示。

图 78: 同步本地源过程中报错

```
INSTALLATION

1. Check Repo Version:
  Check local repo version: ... NOT MATCH
  Prepare repo files for syncing: ... PASS
  Install necessary packages: ... PASS
  Test network connection:
  FAIL

Reason: The current local repo is not suitable for ZStack-aliyun installation.
Syncing local repo with repo.zstack.io has been failed too.
Please download proper ISO and upgrade the local repo first.
```



注:

- 整个增量升级过程需在**联网状态**下进行。

离线升级

1. 离线升级ZStack for Alibaba Cloud之前，请管理员准备好以下必要的软件包，且均存放在管理服务目录/opt/下。

- ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO
 - 文件名称：ZStack_Alibaba_Cloud-x86_64-DVD-2.3.x.iso
 - 下载地址：点击[这里](#)
- ZStack for Alibaba Cloud安装包
 - 文件名称：ZStack_Alibaba_Cloud-installer-2.3.x.bin
 - 下载地址：点击[这里](#)
- 升级脚本
 - 文件名称：zstack-upgrade
 - 下载地址：点击[这里](#)



注：软件下载后，需通过MD5校验工具核对校验码，确认与发行信息一致。

2. 离线升级ZStack for Alibaba Cloud之前，管理员需对数据库进行备份。
3. 管理员执行以下命令升级ZStack for Alibaba Cloud管理服务。

```
#离线升级有两种方式:
# 1. 升级本地仓库和管理服务
[root@zstack-1 opt]# bash zstack-upgrade ZStack_Alibaba_Cloud-x86_64-DVD-2.3.x.iso
# 2. 如果先升级本地仓库再升级管理服务:
[root@zstack-1 opt]# bash zstack-upgrade -r ZStack_Alibaba_Cloud-x86_64-DVD-2.3.x.iso
```

```
[root@zstack-1 opt]# bash ZStack_Alibaba_Cloud-installer-2.3.x.bin -u
```

**注:**

升级ZStack for Alibaba Cloud只需升级管理节点，计算节点会自动完成升级。

5.5 裸机管理

裸机管理表示使用PXE服务实现物理裸机的远程自动系统部署，并对裸机进行远程电源管理。

裸机管理相关操作定义如下：

- 安装服务：在管理节点指定网卡上部署PXE服务，配置DHCP和TFTP服务，可远程引导安装裸机系统。
- 裸机安装：配置裸机的IPMI信息，并使用IPMI进行远程电源管理，并配置裸机安装系统。
- DHCP侦听网卡：管理节点上连通裸机安装网络的网卡设备编号，例如eth0，要求此网卡连接到裸机安装网络，且已配置IP地址。
- DHCP起始IP/结束IP：用于定义遍历DHCP服务的IP地址范围，可留空不填，系统将根据DHCP侦听网卡IP侦测并过滤已用的IP地址作为IP范围。
- 停用PXE服务：表示停止使用此PXE服务，停用后，会导致裸机安装服务不可用，需启用才可继续使用PXE服务。
- 添加裸机：添加物理裸机的IPMI信息，使用IPMI进行远程管理裸机，需提前配置IPMI，输入IPMI的用户名、密码，裸机的安装网络与管理节点的DHCP监听网卡应在同一个二层，可获取DHCP服务。
- 安装系统：给裸机安装部署操作系统，需输入以下字段：
 1. root密码：提供裸机打算预置的root系统密码；
 2. 启用VNC：启用VNC界面可用来查看控制安装过程，建议启用。
 3. 启用无人值守：启用无人值守安装，将所有硬盘均划归为单个LVM分区，把大部分容量分给根分区。如果需要定制分区，可选否，并在VNC界面自定义分区。
 4. PXE启动网卡：表示选择哪个网卡来安装部署系统，多网络的情况下，需确保此网卡已接入交换机且与管理节点提供PXE服务的网卡互通。
 5. 配置网卡：可对系统当前网卡设置静态IP地址。对应的设置应与物理环境一致，否则网卡会工作异常。
 6. 配置网卡绑定：可对系统内多个网卡实现绑定，实现模式1或模式4的绑定。其中模式1表示平衡轮询策略，模式4表示动态链路聚合模式。模式4需要在安装完系统后，在交换机端对对应的链路设置链路聚合。

- 重装系统：重装系统表示对当前裸机重新安装系统，当前系统内的所有数据会重新覆盖，需谨慎操作。

PXE服务使用时需注意：

- 会在管理节点部署PXE服务，配置TFTP和DHCP服务，远程引导安装裸机系统；
- 管理节点用于裸机安装的二层网络，不能存在其他DHCP服务器，以免冲突；
- 管理节点上提供PXE服务的网卡，需配置IP地址；
- 管理节点需存在IPMI网络，可通过IPMI远程管理物理机；
- 裸机的启动项是硬盘优先，系统会自动配置PXE启动，安装系统后会从硬盘引导；
- 裸机的安装网络与管理节点的DHCP监听网卡应在同一个二层，可获取DHCP服务。

6 系统登录

1. ZStack for Alibaba Cloud安装部署完毕后，提示的URL一般为管理节点IP附带5000端口，假定管理节点IP地址为172.20.1.20，那么使用UI进行控制的URL需要输入`http://172.20.1.20:5000`
2. 建议使用chrome或firefox打开浏览器。
3. 系统首次登录时，默认账户名：admin，默认初始密码：password。
4. 默认登录时效为2小时，超时需重新登录。超时时间可以在全局设置界面进行配置。
5. ZStack for Alibaba Cloud登录方式支持：
 - 账户登录：需输入账户名和账户密码。
 - 用户登录：需输入用户名和用户密码。
 - AD/LDAP登录：需输入登陆属性名和AD/LDAP密码。AD/LDAP需提前设置AD/LADP服务器和AD/LDAP账户绑定。



注：登录失败需检查管理节点服务，确保管理服务和UI服务均正常运行。

7 云资源池

7.1 云主机

云主机：运行在物理机上的虚拟机实例，具有独立的IP地址，可以访问公共网络，运行应用服务，是ZStack for Alibaba Cloud的核心组成部分。

创建云主机最重要的三个输入

1. 计算规格：

用于确定云主机的CPU、内存大小，在分配资源前，ZStack for Alibaba Cloud会筛选拥有这些资源的物理机作为候选来创建云主机。

2. 镜像：

用于确定使用哪个镜像来创建云主机。

选择镜像时：

- 假如此镜像对应的镜像服务器为ImageStore镜像服务器，则ZStack for Alibaba Cloud会自动选择那些挂载了本地存储、NFS、SharedMountPoint、Ceph主存储的集群作为备选集群。
- 假如此镜像对应的镜像服务器为Sftp镜像服务器（仅社区版支持），则ZStack for Alibaba Cloud会自动选择那些挂载了本地存储、NFS、SharedMountPoint主存储的集群作为备选集群。
- 假如此镜像对应的镜像服务器为Ceph镜像服务器，则ZStack for Alibaba Cloud会自动选择挂载了此Ceph镜像服务器对应的Ceph主存储的集群。
- 假如此镜像对应的镜像服务器为Fusionstor镜像服务器，则ZStack for Alibaba Cloud会自动选择挂载了此Fusionstor镜像服务器对应的Fusionstor主存储的集群。

3. 网络：

用于指定云主机的网络。在选择镜像后，待创建的云主机的可用集群已经确定下来，ZStack for Alibaba Cloud会根据此集群挂载的网络来提供可选网络。



注：

- 在确定完毕以上输入后，创建此云主机需要的各种资源已经确定，此时可选的资源被筛选为：使用此镜像对应的镜像服务器，接着根据此镜像服务器可选择的集群，根据此集群确定的相关网络。

- 如果有满足条件的多个集群挂载已选择的网络，那么高级选项还可以继续筛选相应的集群、主存储、物理机等资源。

创建云主机的多主存储分配策略

创建云主机时多主存储分配策略：

- 一个集群挂载多个本地主存储：
 - 创建云主机可指定任意的本地主存储。
 - 如不指定主存储，系统将自动选择可用容量最充足的本地主存储。
- 一个集群挂载多个共享主存储（目前支持多个NFS主存储）：
 - 创建云主机可指定任意的NFS主存储。
 - 如不指定主存储，系统将随机分配可用的NFS主存储。
- 一个集群挂载混合主存储（目前支持1个LocalStorage + 1个NFS、1个LocalStorage + 1个SMP）：
 - 创建云主机可指定任意的存储。
 - 如果创建云主机的同时创建并加载数据云盘，则需指定数据云盘所使用的主存储。
 - 如不指定主存储，系统将默认使用本地主存储来创建云主机。

云主机相关操作定义

- 启动：

启动云主机，将停止状态的云主机启动起来，使其正常运行。云主机启动默认会使用上次所在的物理机启动。

注意以下几种场景：

场景	云主机启动
此云主机所在集群只挂载了本地存储（一个或多个）	此云主机只能在上次所在的物理机上启动
此云主机所在集群只挂载了共享存储（一个或多个，目前支持多个NFS主存储）	此云主机可在使用此主存储的可用物理机上启动
此云主机所在集群挂载了不同类型的主存储（目前支持1个LocalStorage + 1个NFS、1个LocalStorage + 1个SMP）	1. 如果此云主机使用了本地存储的根云盘或数据盘，则此云主机只能在上次所在的物理机启动

场景	云主机启动
	2. 如果此云主机只使用了共享存储（也可带数据云盘），则此云主机可在使用此主存储的可用物理机上启动

启动云主机失败，需检查以下资源：

- 其所在集群内是否有物理机连接并启用，如果没有可用连接的物理机，会提示找不到可用物理机；
- 其所在集群内物理机的资源（CPU、内存）是否充足，如果所有的物理机各自可用的CPU、内存资源不足以支持此云主机的CPU 内存大小，则会提示找不到可用物理机；
- 其所在集群是否挂载了二层网络，如果集群未挂载二层网络，则此云主机上也不会存在三层网络，则会提示此云主机无网络，无法启动；
- 其所在集群对应的二层网络是否存在三层网络，如果此集群挂载的二层网络均无三层网络，则此云主机上也不会存在三层网络，则会提示此云主机无网络，无法启动；
- 其所在集群是否挂载了主存储，如果集群未挂载主存储（一般发生在卸载主存储后），则会提示此云主机的根云盘文件找不到，需挂载回原本的主存储才可正常启动；
- 其所在集群的主存储可用容量是否充足（创建云主机时判断），如果主存储无法提供云主机需要的容量，则会提示容量不足。

• 停止：

停止云主机，将运行状态的云主机停止起来，使其正常关机。

• 重启：

重启云主机，将运行状态的云主机重新启动，重启过程中会更新其全部配置（包括启动顺序、控制台密码、控制台模式、USB设备重定向、屏幕数量控制）。

• 关闭电源：

关闭电源，将运行状态的云主机直接断电，强制关闭，此操作存在丢失数据的风险，需谨慎操作。

• 暂停：

暂停云主机，云主机继续消耗内存或资源，但是暂时不调度hypervisor，可以恢复到运行状态，也可删除。

• 恢复（Resume）：

从暂停状态恢复正常运行，云主机内可继续运行。

- 删除 (destroy) :

如果云主机运行状态，则将其关闭电源并置为已删除状态；如果云主机处于其他状态，则将其直接置为已删除状态。

- 恢复 (Recover) :

将VM从已删除状态恢复为停止状态。

- 彻底删除 :

彻底删除，会将云主机从ZStack for Alibaba Cloud彻底移除，并且移除根云盘真实占用的存储空间。

- 打开控制台 :

通过VNC方式访问云主机，要求浏览器所在电脑可以访问控制台代理IP。如果打开控制台返回成功，但是无内容，需确保控制台代理指定的IP地址可以被用户的客户机（笔记本电脑）正常访问，如有必要，需修改控制台代理IP，并重启MN服务。



注:

修改步骤如下：

1. 修改`/usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack/WEB-INF/classes/zstack.properties`中的`consoleProxyOverriddenIp`为外部可访问的IP地址。

2. 重启管理节点服务：`zstack-ctl restart_node`

- 本地存储迁移：

主要是指冷迁移，主要迁移根云盘或数据云盘，冷迁移前需卸载相关的数据云盘。

本地存储也支持热迁移，需全局打开支持，且Windows云主机不支持，本地存储在热迁移前也需要先卸载数据云盘。

- 网络共享存储迁移：

为在线实时迁移，主要拷贝内存及CPU相关寄存器状态，支持跨集群迁移，只需目的集群与原本集群均挂载云主机使用的网络 and 主存储，多个不同主存储的情况下，加载了不同类型存储后，需要卸载云盘后才可迁移。

- 创建镜像：

将云主机封装成镜像，可以使用此镜像再创建更多云主机。

- 在线创建：支持云主机运行时，镜像仓库和Ceph存储在线创建镜像。

- 关机创建：支持云主机关机后，各种镜像服务器均支持创建镜像。
- 创建快照：

针对根云盘或数据云盘在指定的时间点创建的数据映像，可以在数据丢失时，有效恢复数据。

- 在线快照：支持云主机运行时，镜像仓库和Ceph镜像存储支持增量快照备份。
- 关机快照：支持云主机关机后，各种镜像服务器均支持创建快照。

- 恢复快照：

将云主机恢复至当前快照点，云盘内相关的数据会恢复至快照点。恢复快照前，需提前备份云盘数据。

- 克隆：

- 只涉及根云盘的克隆，用户在克隆前对云主机根云盘安装的程序或进行的配置都会复制到新克隆出的云主机。
- 目前镜像仓库和Ceph存储支持在线克隆和关机克隆。
- 克隆会复制此云主机相关的系统标签，例如NeverStop、QGA等系统标签。

- 创建云盘：

从云主机所属集群已挂载的主存储创建数据云盘。

在多主存储的情况下，可指定主存储来创建云盘。

- 针对多个本地主存储，默认会选择可用容量大的存储来创建；
- 针对多个NFS主存储，默认会随机选择主存储来创建；
- 针对本地主存储+NFS/Shared Mount Point类型主存储，默认会选择与当前根云盘不在同一个主存储的存储来创建。

支持基于云盘镜像创建云盘，若云盘镜像来自于镜像仓库类型的镜像服务器，支持创建云盘到Ceph主存储上。

- 加载云盘/卸载云盘：

- 加载云盘：可选择云主机所属集群已挂载的主存储上可用云盘来加载。
- 卸载云盘：将云盘从云主机卸载，本地存储冷迁移和存储迁移，需要先卸载相关数据云盘。

- 云盘扩容：

云主机停止后可按需进行数据云盘扩容，更改容量将在启动云主机后生效。数据云盘扩容容量只增不减。

- 创建云盘镜像：

将云盘封装成镜像，可以使用此镜像再创建更多云盘，且支持Ceph主存储上的云盘创建云盘镜像到镜像仓库类型的镜像服务器。

- 加载ISO/卸载ISO：

加载或卸载ISO，需要提前添加ISO镜像，加载ISO镜像后，可在云主机内识别并挂载。如果打算进行系统修复或系统重新安装，可以加载ISO，调整启动顺序以ISO优先，并重启云主机，用ISO引导系统。

- 加载SSH Key/删除SSH Key：

SSH Key注入需注意：

- SSH Key注入需要云主机提前安装cloud-init，CentOS可执行`yum install cloud-init`来安装Cloud-init，输入指定主机的对应用户的公钥，公钥由ssh-keygen生成，存放在`~/.ssh/id_rsa.pub`。
- 安装cloud-init后，ssh密码认证默认关闭，需将`/etc/cloud/cloud.cfg`的ssh_pwauth选项设置为1才能开启。
- 添加SSH Key时，如果云主机之前已注入过SSH Key，则需在云主机中手动执行：`rm -rf /var/lib/cloud/instances`，以清理先前配置并重启云主机。
- 删除SSH Key只删除系统中记录的SSH Key信息，并不从云主机中删除相关的Key信息，并不移除已经生效的Key，如果需要再次注入，需手动清理`/var/lib/cloud/instances`里面的信息，如果需要删除已经生效的Key，则需手动清理云主机里`~/.ssh/authorized_keys`的Key。
- 设置高可用：

设置为NeverStop的云主机在资源允许的条件下永不停机。

- 如果云主机的云盘使用了本地存储，在其物理机异常关机后，此云主机不能再次启动，直到物理机恢复可用连接状态。
- 如果云主机的云盘使用了共享存储，则在资源可用的情况下，云主机会始终保持开机，即使停止也会再次启动，假定其所在物理机异常断电关机，此云主机也会在其他可用物理机再次启动。
- NeverStop云主机可设置本次关机不自动启动。
- 修改计算规格/修改CPU、内存：

修改云主机的CPU、内存、磁盘QoS、网络QoS等。

- 在线修改：需全局开启NUMA模式，再重启或者新建的云主机才能生效。不支持在线修改Windows云主机的计算规格。在线修改计算规格，只能增加CPU、内存的配置，不能降低配置。
- 关机修改：云主机关机后，可修改云主机的配置信息。
- 设置启动顺序：

在加载ISO后，修改云主机的启动顺序，可用于系统修复或系统重新安装，设置启动顺序以CdRom优先，需重启云主机生效，只生效一次，下次再重启后会默认再从硬盘引导。用户在第一次创建云主机选择ISO进行安装时，无需选择启动顺序，系统会自行从ISO引导。
- 启动（指定物理机）：

从可用的物理机列表选择指定的物理机来启动云主机，适用于共享存储。使用本地存储的云主机，只能使用根云盘所在的物理机启动。
- 设置控制台密码/取消控制台密码：

设置控制台密码后，打开VNC控制台则需要正确输入控制台密码后才可访问控制台。取消控制台密码后，访问此云主机的控制台则无须输入密码。设置和取消控制台密码需要云主机重启（靠ZStack for Alibaba Cloud重启）才会生效。
- 重置云主机：

将停止状态的云主机恢复到镜像模板的初始状态，云主机内目前已修改的数据会被擦除。重置云主机前，需提前备份云盘数据。
- 更改所有者：

变更云主机的所有者给其他普通账户。
- 设置RDP模式：

设置VDI场景下的RDP模式，默认以RDP模式打开控制台，设置后立刻生效。
- USB重定向

USB重定向主要用于VDI，将客户端插入的USB设备重定向至云主机，修改后，需重启生效。
- QGA选项：

开启前需确保云主机已安装并运行qemu-guest-agent；开启后云主机默认支持在线修改密码。
- 在线修改密码：

需要打开QGA选项，且云主机需安装并运行qemu guest agent，支持Linux和Windows云主机，需确保输入的用户名已存在。

- 系统扩容：

将云主机的根云盘容量扩容增加。

- 使用LVM分区的Linux云主机可使用lvextend直接扩容系统分区。
- Windows云主机也可以右击磁盘管理进行系统扩容。

- 切换控制台模式：

控制台模式支持VNC和SPICE，VNC可以直接在浏览器上打开控制台，SPICE协议需SPICE客户端打开，支持两种模式切换，重启后生效。

- 存储迁移：

云主机支持关机状态下跨网络共享存储的数据迁移，目前支持跨Ceph存储迁移以及跨NFS存储迁移。

- 跨Ceph存储迁移：

- 云主机进行跨Ceph存储迁移之前，需先卸载所有数据云盘。
- 所涉及的两个Ceph存储需挂载到相同的二层网络，且彼此的mon节点可以互通。

- 跨NFS存储迁移：

- 云主机进行跨NFS存储迁移之前，需先卸载所有数据云盘。
- 所涉及的两个NFS存储需挂载到相同的二层网络，且目标NFS存储能够被挂载到待迁移云主机所在集群。

- 更换系统：

将云主机停止后，可指定目标镜像更换系统，目标镜像需为Image类型。更换系统后，云主机保持关机状态。

- 更换系统操作，会彻底删除原系统盘及其快照，务必确认更换系统前做好相关备份，以免丢失数据。
- 创建云主机快照的定时任务会失效，需要重新设置。
- 云主机挂载数据盘时，支持更换不同类型的操作系统，例如从Linux更换为Windows。
- 在做跨平台的操作系统更换时，数据盘的分区格式可能会无法识别。

- QoS设置：

限制云主机云盘、网络上下行带宽的设置，无须重启立刻生效，过低的QoS可能导致云主机工作异常。

- User Data注入：

支持导入User Data，即用户自定义数据，通过上传自定义的参数或脚本，对主机做一些定制化配置或完成特定任务。

**注:**

- User Data导入需云主机镜像提前安装cloud-init；
- 输入如下样例，此脚本实现以下功能：
 1. 创建云主机时，创建用户test，使用ssh-key；
 2. 开机写入文件/etc/hosts，创建/tmp/temp目录，并创建文件写入内容；
 3. 设置hostname，开启root用户，允许ssh密码登录，修改root密码；
 4. 执行echo ls -l /命令。

User Data导入示例：

```
#cloud-config
users:
  - name: test
    shell: /bin/bash
    groups: users
    sudo: ['ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL']
    ssh-authorized-keys:
      - ssh-rsa AAAAB3NzaC1lXCJfjroD1IT root@10-0-0-18
bootcmd:
  - mkdir /tmp/temp
write_files:
  - path: /tmp/ZStack_config
    content: |
      Hello,world!
    permissions: '0755'
hostname: Perf-test
disable_root: false
ssh_pwauth: yes
chpasswd:
  list: |
    root:word
  expire: False
runcmd:
  - echo ls -l / >/root/list.sh
```

- 修改平台：

修改云主机的平台，可选择Linux、Windows、WindowsVirtio、Other、Paravirtualization模式，其中Linux、WindowsVirtio、Paravirtualization支持Virtio类型的设备驱动，Windows、Other使用Qemu模拟的设备。需重启后生效。

- 修改屏幕数量：

VDI场景下云主机可接入的最多屏幕数量，默认为1，修改后，需重启生效。支持SPICE模式。

- 加载网卡：

从可用的三层网络列表，选择可用网络加载至云主机。

- 卸载网卡：

将云主机的网卡卸载，如果云主机没有任何网卡，停止后，将无法启动，需至少加载一个网卡。

- 更改默认网络：

支持更改云主机的默认网络，需要在云主机内部重启网络服务后生效。

- 设置MAC：

创建云主机时可以指定MAC地址，停止云主机后，可设置或更改MAC地址，从可用的IP地址段选择可用IP指定给云主机使用，需避免IP冲突。

- 设置静态IP：

设置云主机的静态IP，从可用的IP地址段选择可用IP指定给云主机使用，需避免IP冲突。

- 加载GPU设备：

将物理机的GPU设备加载给云主机使用，使得云主机独占使用GPU设备，拥有GPU设备的云主机不支持在线迁移。

- 卸载GPU设备：

将云主机上已独占的GPU设备卸载。

- 加载USB设备：

开启USB透传功能，云主机可加载USB设备。一旦USB设备加载到某个云主机，该USB设备就为该云主机独享。一台云主机加载的所有USB设备只能处于同一台物理机上。

- 卸载USB设备：

云主机卸载USB设备。

- 加载其它外接设备：

开启其他外接设备透传功能，云主机可加载其他外接设备。

- 卸载其它外接设备：

云主机卸载其他外接设备。

- 定时任务：

基于定时器，创建定时任务，支持定时关机、定时开机、定时重启、定时快照等任务。

- 报警器：

基于邮箱服务器，对指定资源（CPU、内存、磁盘IO、网络IO）在资源使用率在指定时间段内达到阈值后，会触发报警邮件。

注意事项

使用云主机需注意：

- 云主机的快照链如果过长，可能会导致云主机IO性能下降。
- 如果SSH Key注入和User Data同时注入，User Data生效，而注入的SSH Key不生效。
- 数据云盘默认采用Virtio设备，需安装相应驱动才可识别使用，Linux各发行版默认已集成Virtio驱动，无须额外安装，Windows需额外安装驱动。
- 共享云盘需要使用Virtio SCSI类型云盘，可使用OCFS2文件系统，各挂载的云主机可同时进行读写。Ceph存储支持共享云盘。
- GPU透传功能需要物理机支持IOMMU及BIOS打开VT-d选项。
- 云主机多网卡的情况下，修改默认网卡，需要在云主机内部重启网络服务后生效。

7.2 镜像

镜像：云主机使用的镜像模板文件。

- 镜像有ISO和Image两种类型，其中，Image类型支持raw和qcow2两种格式。
- 镜像保存在镜像服务器上，首次创建云主机时，会下载到主存储上作为镜像缓存。

镜像平台类型决定了创建云主机时是否使用KVM Virtio驱动（包括磁盘驱动和网卡驱动），支持以下类型：

- Linux：使用Virtio驱动；
- Windows：不使用Virtio驱动，使用Qemu模拟设备。镜像操作系统是未安装Virtio的Windows；
- WindowsVirtio：使用Virtio驱动。镜像操作系统是已安装Virtio驱动（包括磁盘驱动和网卡驱动）的Windows；
- Other：不使用Virtio驱动，使用Qemu模拟设备。镜像操作系统可以是任何操作系统。
- Paravirtualization：使用Virtio驱动。镜像操作系统可以是已安装Virtio驱动的任何操作系统；

镜像路径支持添加URL路径或本地文件上传两种方式：

1. URL：采用指定的URL路径来添加镜像。

- HTTP/HTTPS格式。

例如：`http://cdn.zstack.io/product_downloads/images/zstack-image.qcow2`

- 镜像服务器上的绝对路径，支持Sftp镜像服务器和镜像仓库。

例如：`file:///opt/zstack-dvd/zstack-image-1.4.qcow2`



注:

- 输入URL时，需确保可被镜像服务器访问，且存在此镜像文件。
- `file:///`是三个/。当使用file方式上传镜像时，对应的路径应为镜像服务器的**绝对路径**，例如上述`file:///opt/zstack-dvd/zstack-image-1.4.qcow2`，在镜像服务器的`/opt/zstack-dvd`目录下应存放有`zstack-image-1.4.qcow2`文件。
- 如果镜像服务器为Ceph和FusionStor类型，目前暂不支持`file:///`格式的输入。

2. 本地文件上传：表示选择当前浏览器可访问的镜像直接上传，支持镜像仓库和Ceph镜像服务器。



注:

添加本地文件作为镜像，采用了本地浏览器作为中转上传镜像，请勿刷新或关闭当前浏览器，也不可停止管理节点服务，否则会添加失败。

镜像相关操作定义

- 启用：
将停用的镜像启用，可作为候选来创建云主机。
- 停用：
将镜像停用，此镜像不可作为候选使用来创建云主机。
- 导出：
将镜像仓库的镜像导出，可直接下载，导出的镜像默认存放在镜像仓库目录下的`export`子目录下。
针对Sftp镜像服务器，可以直接拷贝镜像所在的地址，进行拷贝导出。
针对Ceph镜像服务器，可参考镜像所在的Pool信息使用`rbd export`进行手动导出。
- 全局共享：
将镜像共享给所有账户，使得所有普通账户均可使用。
- 共享：
将镜像共享给指定的一个或多个账户。
- 全局召回：

将共享的镜像全部召回，不再共享。全局召回不影响单独共享，单独指定共享的镜像，普通账户依然可以使用。

- 召回：

将镜像从指定的用户召回，不再共享。

- 更改所有者：

变更镜像的所有者给其他普通账户。

- 存储迁移：

镜像支持跨网络共享存储的数据迁移，目前支持跨Ceph类型镜像服务器的迁移。

将Ceph存储里面的镜像跨存储迁移至其他Ceph存储。迁移后，新的Ceph存储可使用此镜像，原本的Ceph存储则不再保留原本镜像。进行存储迁移前，需确保目的Ceph存储容量充足。

- 删除：

将镜像删除，删除后可进行彻底删除或恢复。

- 恢复：

将已删除的镜像恢复为就绪状态。

- 彻底删除：

将已删除的镜像彻底删除，并删除镜像服务器上的真实数据。

- 下载已导出镜像：

将已导出的镜像下载到浏览器对应本地硬盘中。

- 复制URL：

将已导出的镜像的URL拷贝出来，可以添加到其他云平台，也可直接使用wget下载此URL。

- 删除已导出镜像：

将已导出的镜像从镜像仓库删除，不再占用存储容量。

- 修改平台：

修改镜像的平台类型，修改后新建的云主机会以新的类型来决定云主机的设备驱动，Linux、Windows virtio、Paravirtualization采用了virtio的驱动，Windows和Other采用了Qemu模拟设备。

- 修改QGA选项：

打开QGA选项，表示镜像里面已经预装并开机运行qemu-guest-agent，使用此镜像创建的云主机，支持在线修改密码。

- 刷新容量：

刷新镜像所在镜像服务器的真实容量。

注意事项

使用镜像需注意：

- 使用file格式添加镜像，暂不支持Ceph或FusionStor镜像服务器。
- 输入的URL需可被镜像服务器访问，且存在此镜像文件，如果镜像服务器无法访问输入的URL，则会提示下载镜像失败。
- Qemu guest agent勾选表示镜像已安装了qemu-guest-agent，创建出的云主机默认支持在线修改密码，添加ISO镜像时，此选项禁用。
- admin可共享镜像给普通账户，分享后，普通账户可使用此镜像创建云主机。
- 普通账户可添加镜像创建云主机，也可使用admin共享的镜像资源，普通账户可以删除自身添加的镜像，不可删除其他镜像。
- 镜像停用后，此镜像不可作为候选来创建云主机。
- 镜像容量为虚拟容量，表示此镜像的虚拟大小，镜像真实容量为镜像占用的镜像服务器的空间，类似du -sm读取的文件大小。
- 镜像仓库类型的镜像支持导出功能，导出后，可使用提供的URL下载镜像。

7.3 云盘

云盘：为云主机提供存储。可分为：

- 根云盘：云主机的系统云盘，用于支撑云主机的系统运行。
- 数据云盘：云主机使用的数据云盘，一般用于扩展的存储使用。

云盘管理主要涉及数据云盘的管理。

云盘相关操作定义

- 启用：

将停用的云盘启用，启用后，可以加载到云主机。针对已经加载的云盘，停用不影响其正常工作，在其卸载后就不可再加载。

- 停用：

将启用的云盘停用，停用后，此云盘不可作为候选加载到其他云主机。

- 加载：

将云盘加载到云主机，云主机运行或关机状态均可加载。

- 卸载：

从云主机将云盘卸载，卸载后可加载到其他云主机。

- 迁移：

本地存储的云盘可以在卸载后，迁移至其他物理机，迁移后，可以加载到目的物理机的其他云主机上。

- 创建灾备数据：

对当前云主机、镜像或云盘进行灾备备份；云主机和镜像会备份成镜像进行保存；云盘会备份成云盘备份进行保存。

- 创建镜像：

将云盘封装成镜像，可以使用此镜像再创建更多云盘，且支持Ceph主存储上的云盘创建云盘镜像到镜像仓库类型的镜像服务器。

- 云盘扩容：

云主机停止后可按需进行数据云盘扩容，更改容量将在启动云主机后生效。数据云盘扩容容量只增不减。

- 创建快照：

针对云盘在指定的时间点创建数据映像，可以在数据丢失时，有效恢复数据。与云主机根云盘创建快照类似。卸载后，均可创建快照。针对已加载到运行状态的云主机的云盘。

- 恢复快照：

把云盘还原到当前快照状态。只能操作一个已卸载或已停止的云主机上的云盘。

- 删除快照：

删除当前快照。

- 更改所有者：

变更云盘的所有者给其他普通账户。

- 存储迁移：

云盘支持跨网络共享存储的迁移，目前支持跨Ceph存储迁移以及跨NFS存储迁移。

- 跨Ceph存储迁移：
 - 云盘进行跨Ceph存储迁移之前，需先确认该云盘没有被挂载到任何云主机上。
 - 所涉及的两个Ceph存储，要求彼此的mon节点可以互通。
- 跨NFS存储迁移：
 - 云盘进行跨NFS存储迁移之前，需先确认该云盘没有被挂载到任何云主机上。
 - 所涉及的两个NFS存储，要求目标NFS存储能够被挂载到待迁移云盘所在集群。

- 删除：

将已挂载、未挂载或未实例化的云盘删除掉，未实例化云盘删除操作为立即删除，删除后系统不再记录此云盘。

- 恢复：

将已删除的云盘恢复到就绪状态。

- 彻底删除：

将已删除的云盘彻底删除，系统将不再记录此云盘，并删除真实的数据。

- 定时任务：

基于定时器，创建定时任务，目前云盘定时任务只支持数据云盘快照任务，支持创建、启用、停用、删除定时任务。

注意事项

使用云盘需注意：

- 云盘存储在主存储中，需确保主存储可用，为可连接状态，云盘才可正常工作。
- 创建云盘时，需要指定云盘规格。
- 创建云盘时，如果未指定主存储，则创建出的云盘为未实例化云盘。
- 未实例化云盘不占用存储空间，只有挂载到云主机，实例化后会占用真实存储空间。
- 指定主存储后，如果选定的云盘规格超过目前主存储的可用虚拟容量，创建云盘会失败，提示主存储可用容量不足。
- 指定的主存储如果是本地存储，则同时需选择挂载此主存储的集群下可用的物理机。
- VirtioSCSI类型的云盘表示采用VirtioSCSI总线，云盘属于SCSI类型，支持IO多队列，可以通过唯一识别ID (WWN) 识别。
- Ceph类型的主存储支持共享云盘，共享云盘可被多个云主机识别并同时访问。
- 本地存储的云盘在卸载后，支持迁移到其他物理机上，迁移后，可加载到新物理机上的云主机。

- 可对云盘创建快照，表示在特定时间点上的数据进行备份。可在数据丢失时，有效恢复数据。
- 云盘快照均增量快照，恢复后，快照点当时的数据会恢复并覆盖云盘内所有数据，需谨慎操作。
- 多主存储时创建云盘策略：
 - 存在多个主存储时，可以指定主存储来创建云盘。
 - 如果未指定主存储：
 - 存在多个本地主存储时，创建云主机会优先选择可用容量大的存储来创建云盘。
 - 存在多个NFS主存储时，创建云主机会随机选择主存储来创建云盘。
 - 针对本地主存储+NFS/Shared Mount Point类型主存储，默认会选择与当前根云盘不在同一个主存储的存储来创建。
- 针对云盘，可设置QoS进行磁盘带宽限速，需注意限速不可过低，过低的QoS可能导致IO性能过低。
- 加载/卸载云盘是动态操作，而云主机的/etc/fstab是静态配置文件。如果加载云盘后修改云主机fstab文件，再卸载云盘，此时一旦重启云主机，云主机将无法启动，因为fstab文件没有相应挂载信息，云主机会hang住无法启动。

正确的做法：

- 需进入/etc/rc.local执行mount命令来挂载云盘：

```
# chmod +x /etc/rc.local
# mount -t 云盘UUID 目标挂载路径
```



注：建议使用云盘的ID来挂载而非/dev/vdb类似的盘符来挂载。

7.4 计算规格

计算规格：云主机的CPU、内存、磁盘带宽、网络带宽的数量或大小规格定义。

注意事项

使用计算规格需注意：

- 计算规格的内存需大于16M，过低的规格会无法启动云主机。
- 磁盘网络带宽均为可选项，限制了过低的带宽，可能导致云主机工作异常。
- 首次创建，可按照默认的1CPU-1G内存来配置。
- 计算规格支持在线修改，需要全局配置打开NUMA支持。不支持在线修改Windows云主机。

7.5 云盘规格

云盘规格：云主机使用的云盘的大小规格定义。

云盘规格可以用来创建根云盘和数据云盘。

云盘规格支持启用、停用、共享、召回等操作。使用ISO安装云主机时，需指定云盘规格来指定根云盘大小。


8 硬件设施

8.1 区域

区域：ZStack for Alibaba Cloud中最大的一个资源定义，包括集群、二层网络、主存储等资源。

- 在数据中心中，区域一般对应了一个机房。
- 区域定义了一个可见的边界，同一区域内的子资源互相可见并且可以形成某种关系，但不同区域内的子资源是不可见的，不能互相发生关系。
- 如图 79: 区域资源结构所示，区域中的资源以如下形式组织：

图 79: 区域资源结构



规划区域时，需注意：

1. 同一个物理二层广播域中的物理机应该在同一个区域，可属于同一个集群或分属于多个集群。
2. 同一个物理二层广播域不应该跨越多个区域，而应该映射为单个区域的二层网络。
3. 同一个主存储不应该跨越多个区域，而应该映射为单个区域的主存储。
4. 一个数据中心可以有多个区域。
5. 一个区域可以挂载一个或多个镜像服务器。
 - 一个区域中的资源，例如主存储，只能访问挂载在同一区域中的镜像服务器。
 - 一个镜像服务器可以从一个区域中卸载；卸载后，区域中的资源不能再看见该镜像服务器。
 - 当数据中心的网络拓扑改变导致一个镜像服务器不能再被一个区域中的资源访问时，可以将镜像服务器从区域中卸载。
 - UI界面为便于管理镜像服务器和区域的关系，特别设置了一个镜像服务器只能对应一个区域。UI界面上，添加镜像服务器，默认会挂载到当前区域；删除区域的同时会直接删除挂载此区域的镜像服务器。

注意事项

使用区域需注意：

- 禁用区域：禁用区域会导致此区域下的所有集群及集群内所有物理机均被禁用，此时本区域的所有集群内均不可再申请新资源，需再次启用才可申请。
- 启用区域：启用区域会导致此区域下的所有集群及集群内所有物理机均会被启用。
- 删除区域：删除区域会删除此区域下所有资源包括其子资源，包括集群、二层网络、主存储及其子资源物理机、云主机、云盘、快照、三层网络、各网络服务等，此操作非常危险，请极其慎重操作！这里的删除所有资源，只是移除所有资源在ZStack for Alibaba Cloud中的记录，并不删除真实的数据。
- UI为便于管理镜像服务器和区域的关系，特别设置了一个镜像服务器只能对应一个区域。在删除区域的同时会直接删除与挂载此区域的镜像服务器。

8.2 集群

集群：一组物理机（计算节点）的逻辑集合。

在数据中心的，一个集群一般对应了一个机架。

集群的目的：

- 用于提高整体系统的计算能力、IO能力；
- 提高服务的可靠性；

- 提升系统的规模扩展能力，降低系统的运维成本。

规划集群时，需注意：

1. 集群内所有物理机须拥有相同的操作系统；
2. 集群内所有物理机须拥有相同的网络配置；
3. 集群内所有物理机须能够访问相同的主存储；
4. 集群需挂载主存储、二层网络后，才可提供云主机服务；
5. 集群的规模，也就是每个集群中可以包含物理机的最大数量，没有限制。

集群相关约束条件

1. 集群 | 区域

支持**多集群**操作。可在一个区域内创建多个集群，新增的物理机可以按需添加到不同的集群之中。

2. 集群 | 主存储

- 一个主存储可以加载到多个集群。
- 一个集群可以挂载多个主存储。

目前支持的场景有：

- 一个集群可以挂载一个或多个本地主存储。
- 一个集群可以挂载一个或多个NFS主存储。
- 一个集群可以挂载一个本地主存储和一个NFS主存储。
- 一个集群可以挂载一个本地主存储和一个Shared Mount Point主存储。
- 一个集群只能挂载一个Ceph主存储，除此外不能再挂载新的存储。
- 一个集群只能挂载一个FusionStor主存储，除此外不能再挂载新的存储。
- 一个主存储可以挂载到多个集群。

主存储与集群的依赖关系如[表 2: 主存储与集群关系](#)所示：

表 2: 主存储与集群关系

主存储	集群
LocalStorage	支持挂载一个或多个本地存储
NFS	支持挂载一个或多个NFS

主存储	集群
Share Mount Point	支持挂载一个SMP
Ceph	为挂载到区域的Ceph，有且仅有一个
FusionStor	为挂载到区域的FusionStor，有且仅有一个
LocalStorage + NFS	支持挂载1个LocalStorage + 1个NFS
LocalStorage + SMP	支持挂载1个LocalStorage + 1个SMP

- 集群挂载多个本地存储时，务必在添加物理机以及添加主存储之前，提前在物理机对应URL上做好分区，确保每个本地存储部署在独占的逻辑卷或物理磁盘上。
- 主存储可以被所在集群中的所有物理机访问。
- 如果数据中心的网络拓扑发生改变导致主存储不能被集群中的物理机继续访问时，主存储可以从集群卸载。
- 删除使用本地存储的集群，会删除集群内所有的物理机，也会删除所有的云主机，但不删除物理机内所有的云盘和快照真实数据。
- 删除使用共享存储的集群，相关的云主机将被停止，如果这些已停止的云主机设置了高可用标签，那么可以在其他可用的集群上的物理机再次启动。
- 如果不同集群挂载了相同网络和相同主存储，则支持云主机跨集群迁移。
- 从集群卸载主存储，ZStack for Alibaba Cloud会停止集群内所有的云主机，只有再次加入挂载此主存储，这些云主机才可正常启动。
- 云主机不支持在多个不同类型主存储之间进行迁移。
- 云主机的数据盘所在的主存储进入维护模式，云主机将停止且无法启动。

3. 集群 | 二层网络

- 一个集群可以加载一个或多个二层网络；一个二层网络可以挂载到多个集群。
- 集群可以挂载VxlanNetworkPool，VxlanNetworkPool下不同的Vni可用于创建不同的VxlanNetwork。
- 一个网卡只能创建一个NoVlanNetwork。
- 对于VlanNetwork，不同VLAN ID代表不同的二层网络。
- 如果数据中心的网络拓扑发生改变导致集群中的物理机不再在二层网络所代表的物理二层广播域中，二层网络也可以从集群卸载。

- 此外，从集群卸载网络，ZStack for Alibaba Cloud会卸载掉集群内所有云主机的网卡，此时云主机没有网卡，运行中的云主机一旦停止，将无法再次开机，需要再次给集群加载网络后，再给云主机添加网卡，才可正常开机。

4. 集群 | 镜像服务器

集群与镜像服务器没有直接依赖关系，一个镜像服务器可以为多个集群提供服务。



注:

- 集群中所加载的主存储和镜像服务器具有相关性。
- Ceph主存储支持与镜像仓库类型的镜像服务器一同工作。
- 主存储（PS）和镜像服务器（BS）的相关性如[表 3: 主存储与镜像服务器的关系](#)所示：

表 3: 主存储与镜像服务器的关系

PS\BS	ImageStore	Sftp	Ceph	FusionStor
LocalStorage	○	○	×	×
NFS	○	○	×	×
Shared Mount Point	○	○	×	×
Ceph	○	×	○	×
FusionStor	×	×	×	○

5. 集群 | 物理机

- 停用集群后，会停用此集群下所有的物理机，停用后，此集群就不能作为候选用于申请新资源，原本运行的云主机不受影响，但这些运行的云主机停止后就不能再次在此集群启动。
- 启用集群后，会同时启用此集群下所有的物理机。

6. 集群 | VDI网络

- 在VDI场景，创建集群时，如果已经部署了VDI单独使用的网络，可以指定VDI网络的CDIR，此网络用于VDI连接的协议流量，例如输入172.20.0.0/16，则在物理机上以此网络进行VDI协议流量的传输。
- 如果输入错误或不存在的网络CIDR，则会默认使用管理节点添加物理机时的管理网络。

8.3 物理机

物理机：也称之为计算节点，主要为云主机实例提供计算、网络、存储等资源的物理服务器。

如图 80: 物理机所示：

图 80: 物理机



添加物理机注意事项

添加物理机需注意：

- 管理节点的管理IP需正常访问物理机的SSH端口以部署代理程序。
- 物理机的用户名须拥有sudo权限。
- SSH端口需开启防火墙或iptables允许。
- 需支持Intel VMX|AMD SVM的硬件虚拟化特性。
- 添加或更改物理机的信息，需与实际环境相匹配。
- 物理机有一个字段managementIp，用于表示如果此物理机有多个IP的情况下，添加的IP地址用于管理节点对此物理机进行连接部署代理程序的IP。

- 管理节点会周期性的向物理机发送ping命令以检查通道的健康状态; 一旦某个物理机响应失败, 或者ping命令超时, 此物理机就会变为失联状态, 失联后物理机上运行的云主机会变成unknown状态, 待物理机恢复连接后, 会再次同步其上云主机的状态。
- 管理节点会提供ntpdate时间服务器对各物理机进行时间同步。

物理机使用注意事项

使用物理机需注意：

- 物理机维护模式，主要用于管理员对物理机打算进行关机实施维护操作，例如添加硬盘，更换网卡等。
- 物理机维护模式，若主存储为本地存储，则会停止此物理机上所有云主机，若主存储为共享存储，则会自动迁移其上云主机到可用物理机上，如果其他物理机资源不足，则会停止这些云主机。
- 物理机停用后，原本运行的云主机依然保持运行状态，如果停止后将不能使用此物理机启动。
- 物理机停用或维护后，此物理机不能再作为候选用于申请新资源，只有再次启用后，才可正常使用。
- 物理机失联或者进入维护模式后，才可删除物理机。
- 删除本地存储上的物理机会直接彻底删除此物理机上所有的云主机或云盘。这里的删除，只是移除物理机、云主机、云盘等信息在ZStack for Alibaba Cloud中的记录，并不删除真实的数据。
- 删除共享存储上的物理机，不会直接删除其上的云主机或云盘，这些资源可在其他物理机上重新启用或使用。
- 删除物理机后，即使再次添加回来，系统也将无法识别删除的云主机，需慎重删除。
- 如果打算使用GPU透传功能，物理机的BIOS需开启VT-d功能，添加物理机时，需勾选IOMMU选项，以扫描IOMMU设备。IOMMU启用状态为启用，IOMMU就绪状态为可用时，才可使用GPU设备透传功能。

物理机运维异常检查事项

物理机运维出现异常需检查：

- **管理节点日志：**

在管理节点检查/usr/local/zstack/apache-tomcat/logs/management-server.log是否存在异常。

- **物理机agent进程：**

在物理机检查ps -ef|grep kvmagent，检查kvmagent代理进程是否存在异常。

- **物理机日志：**

在物理机检查`/var/log/zstack/zstack-kvmagent.log`是否存在异常。

- **物理机libvirt状态：**

在物理机检查`service libvirtd status`状态是否存在异常。

- **物理机系统日志：**

在物理机检查`/var/log/messages`是否存在异常。

- **物理机与主存储连接：**

检查物理机是否与主存储连接是否出现异常。

8.3.1 GPU设备透传

GPU设备透传：将物理机的GPU显卡设备，直接透传给云主机使用，云主机独占显卡设备，适用于视频渲染、游戏、人工智能等场景。

注意事项

使用GPU设备透传需注意：

- 需在物理机上准备GPU设备，支持AMD全系列显卡，支持NVIDIA计算卡。
- 在BIOS开启VT-d或IOMMU支持。
- 添加物理机时，需勾选扫描物理机的IOMMU设备，以支持GPU设备透传，勾选此项后，会遍历物理机可用的GPU设备，扫描后，需重启物理机以使得IOMMU配置在内核生效。
- IOMMU启用状态：表示IOMMU设备直通的状态，勾选表示已在内核启用IOMMU配置，需系统重启后生效。
- IOMMU就绪状态：确保物理机IOMMU为就绪状态才可正常使用GPU设备透传。如果不就绪，表示物理机BIOS或者内核的IOMMU选项未打开。
- 使用GPU透传后物理机的GPU设备透传给云主机后，接入的显示器只显示云主机的界面，物理机的界面将不再显示。
- GPU设备透传需先建立云主机后，再动态加载GPU设备到相应的云主机上，加载后，需安装相应的显卡驱动，才可正常显示。
- 拥有GPU透传设备的云主机不支持迁移功能，需卸载后迁移。
- 拥有GPU透传设备的云主机关机后，只能从原本拥有GPU设备的物理机启动，不支持跨物理机启动。

- 共享存储上的云主机，在关机情况下加载GPU设备时，可以选择任意物理机，但启动时会从选定的物理机启动，如果此物理机资源不足，会启动失败。
- 单个云主机可以挂载多个GPU设备，但是这些GPU设备只能来源于同一个物理机。

8.3.2 USB设备透传

USB设备透传：物理机USB设备可直接透传至该物理机上所运行的云主机，从而让云主机能够直接使用物理机上的USB设备。

注意事项

使用USB设备透传需注意：


- USB设备没有统一的命名规范，管理员需要通过生产商、类型、USB版本等信息建立起与实际USB设备之间的关联。支持修改设备名，进一步提高USB设备的辨识度。
- 一旦USB设备加载到某个云主机，该USB设备就为该云主机独享。
- 云主机处于**运行中**状态时：只能选择当前所在物理机的可用USB设备，不支持跨物理机USB设备的加载。
- 云主机处于**已停止**状态时：
 - 如果此前未挂载USB设备，可从所在集群的全部可用USB设备中选择；如果该云主机加载多个USB设备，需确保所有USB设备处于同一物理机上；
 - 如果此前已加载USB设备，只能从该USB设备所在物理机选择其它可用USB设备；
 - 总原则：一台云主机加载的所有USB设备只能处于同一台物理机上。
- 云主机加载USB设备，可能会影响其调度结果：该云主机只能在USB设备所在物理机上运行，如果物理机没有足够的资源，可能导致云主机无法开机！
- 对于USB2.0设备，Linux和Windows云主机均可加载并识别；
- 对于USB3.0设备，Linux云主机可加载并识别；Windows云主机中，对于Windows 7和Windows 2008系统，不支持USB 3.0设备的直接加载，推荐使用USB2.0设备，或将USB3.0设备插在USB2.0口中，以提高识别率。
- 云主机加载USB设备的数量有上限限制：
 - USB1.0设备：最多支持加载1个
 - USB2.0设备：最多支持加载6个
 - USB3.0设备：最多支持加载4个

8.4 主存储

主存储：用于存储云主机磁盘文件（包括：根云盘、数据云盘、根云盘快照、数据云盘快照、镜像缓存等）的存储服务器。

如图 81: 主存储所示：

图 81: 主存储



主存储支持类型分为两大类：

- **本地存储**（Local Storage）：使用物理机的硬盘进行存储；
- **网络共享存储**：支持NFS、Shared Mount Point、Ceph和FusionStor四种类型。
 - NFS为网络文件系统的存储方式；
 - Shared Mount Point支持常用的分布式文件系统提供的网络共享存储，支持的常见类型有MooseFS，GlusterFS，OCFS2，GFS2等；
 - Ceph采用了分布式块存储方式；
 - FusionStor采用了华云网际提供的分布式块存储方式。

注意事项

使用主存储需注意：

- 本地存储、NFS、Shared Mount Point主存储基于qcow2。
- Ceph存储和FusionStor存储使用的是分布式块存储。
- 以虚拟容量来计算云主机的根云盘和数据云盘消耗。
- 主存储停用后，将不能使用此主存储申请新资源，但不影响当前运行中的云主机，只是不能新建云主机和新建数据盘。
- 主存储维护后，将不能使用此主存储申请新资源，原本运行中的云主机也会被停止。
- 主存储 | 镜像服务器之间的约束关系：
 - 本地存储、NFS、Shared Mount Point、Ceph主存储支持匹配镜像仓库类型镜像服务器使用。
 - 本地存储、NFS、Shared Mount Point主存储支持匹配Sftp类型镜像服务器使用。
 - Ceph主存储支持匹配镜像仓库类型镜像服务器使用，以及匹配同一Ceph镜像服务器使用。
 - FusionStor主存储支持匹配同一FusionStor镜像服务器使用。
- 主存储的使用基于瘦身模式，支持超分，超分比例设置过大时，需留意真实物理容量的使用。
- ZStack for Alibaba Cloud创建云盘时使用的是虚拟大小，如果虚拟大小不足以提供需要的容量，此时创建云盘会提示失败。
- 删除主存储会删除主存储所有的云主机、云盘和快照。需谨慎操作！这里的删除，只是移除主存储、云主机、云盘和快照等信息在ZStack for Alibaba Cloud中的记录，并不删除真实的数据。
- 共享存储可以设置独立的存储网络与管理网络隔离，管理节点依据此存储网络来判断云主机健康状态，如果不存在独立的存储网络，可以留空不填，表示采用管理网络来判断云主机健康状态。

8.4.1 本地存储

本地存储：使用各物理机的本地硬盘上指定的目录作为主存储。

本地存储特性

- 使用物理机的本地存储空间，存放云盘数据。
- 云主机数据保护需依赖节点RAID阵列技术。
- 投资低、性能高、大规模，但云主机热迁移存在问题，需要业务层高可靠。
- 适用于软件开发测试环境、分布式应用、应用与数据分离的场景。

注意事项

使用本地主存储需注意：

- 不能使用以下：`/`、`/dev/`、`/proc/`、`/sys/`、`/usr/bin/`、`/bin/`等系统目录，使用这些目录可能会导致物理机异常。
- 本地主存储的状态一般为Connected。
- 本地主存储容量由各物理机的主存储目录的容量累加。
- 镜像缓存在添加镜像后，会自动分发到各物理机的主存储目录进行缓存，使用此镜像的不同云主机共享使用此镜像缓存作为base。
- 因为存储的隔离性，使用本地存储的云主机，不支持高可用，不支持指定物理机启动。
- 使用本地存储的云主机默认支持冷迁移。
- 使用本地存储的云主机支持在线热迁移，默认关闭，需要在全局设置打开，本地存储的云主机不支持带数据盘的热迁移，Windows操作系统的云主机不支持热迁移。
- 本地存储的镜像缓存在删除镜像后，如果没有任何云主机使用，此镜像缓存会自动删除。
- 本地存储一般都处于可连接状态，若某物理机失联，则此物理机上的本地存储容量将被扣除，一旦物理机再次连接，容量会被再次计算进来。
- 一个集群支持挂载多个本地主存储，创建云主机时，可指定任意主存储；若未指定，系统自动选择可用容量最充足的本地主存储。

8.4.2 NFS

NFS主存储：使用网络文件系统作为主存储，需提供NFS的共享文件目录。

NFS主存储特性

- 云盘存放在集中存储，数据需通过存储双控和RAID技术保护。
- 需要构建万兆存储网络，购买集中存储，云主机受高可用保护。
- 特点：构建了存储网、云主机支持高可用、数据支持安全保护、IO性能有瓶颈（8~10节点/一个存储）。
- 场景：适用于传统应用、应用数据紧密、SLA高可用保证、数据安全场景。

注意事项

使用NFS主存储需注意：

- NFS使用时添加的URL格式参考如下：`192.168.0.1:/nfs_root`
- NFS的挂载目录需提供读写权限，NFS的挂载参数需NFS Server端支持。

- ZStack for Alibaba Cloud会在所有的物理机上自动挂载此目录作为主存储。
- 只要集群内任一物理机可访问NFS主存储，则主存储就处于可连接状态。
- NFS属于共享存储，支持云主机在线迁移。
- NFS主存储是所有物理机共享带宽访问同一目录，效率和性能具有瓶颈。
- NFS主存储只会拷贝一份镜像缓存到主存储的共享目录。
- NFS存储支持输入存储网络CIDR，表示基于此存储网络来判断云主机的健康状态。
- 一个集群支持挂载多个NFS主存储，创建云主机时，可指定任意主存储，若未指定，系统随机分配可用主存储。
- 一个集群支持挂载一个NFS主存储和一个本地主存储，在创建云主机时，可指定任意主存储，如果带数据云盘，则需指定数据云盘所使用的主存储；如果不指定主存储，则使用本地主存储来创建云主机。
- 使用NFS+本地主存储的云主机，进行迁移前，需卸载其本地主存储上的云盘。这里的迁移仅限于同一主存储内部，不可跨主存储迁移。

8.4.3 Shared Mount Point

Shared Mount Point主存储：采用共享文件系统存储为主存储，支持SAN存储，格式化为MooseFS，GlusterFS，OCFS2，GFS2等文件系统。

Shared Mount Point主存储特性

- 云盘存放在集中存储，数据需通过存储双控和RAID技术保护。
- 需要构建万兆存储网络，购买集中存储，云主机受高可用保护。
- 特点：构建了存储网、云主机支持高可用、数据支持安全保护，IO性能有瓶颈（8~10节点/一个存储）。
- 场景：适用于传统应用、应用数据紧密、SLA高可用保证、数据安全场景。

注意事项

使用Shared Mount Point主存储需注意：

- 需在各物理机提前挂载各挂载点，挂载到相同目录。
- 在添加到ZStack for Alibaba Cloud时，需提供挂载到物理机的本地目录。
- 支持在线迁移，对应挂载目录需提供读写权限。
- Shared Mount Point存储支持输入存储网络CIDR，表示基于此存储网络来判断云主机的健康状态。

- 一个集群支持挂载一个Shared Mount Point和本地主存储，创建云主机时，可指定任意主存储，如果带数据云盘，则需指定数据云盘所使用的主存储；如果不指定主存储，则使用本地主存储来创建云主机。
- 使用Shared Mount Point+本地主存储的云主机，进行迁移前，需卸载其本地主存储上的云盘。这里的迁移仅限于同一主存储内部，不可跨主存储迁移。

8.4.4 Ceph

Ceph主存储：Ceph集群提供的分布式块存储作为主存储。

Ceph分布式存储特性

- 云盘存放在分布式存储，数据通过多副本和纠删码机制提供保护。
- 需要构建存储网络，基于x86通用服务器提供存储服务，云主机受高可用保护。
- 特点：构建了存储网，云主机支持高可用，数据支持多副本，计算和存储都可以横向扩展。
- 适用场景：租用平台、通用型应用、应用数据紧密、SLA高可用保证、大规模环境。

注意事项

使用Ceph主存储需注意：

- 需输入Mon IP节点信息以部署相关的代理程序。
- 如果指定了镜像缓存、根云盘、数据云盘的Ceph存储池名，则这些存储池需提前在Ceph集群自行创建。
- 存储池名为可选项，如果不指定，则ZStack for Alibaba Cloud会自动创建以uuid相关命名的存储池，如果指定了存储池名，但是实际不存在，添加Ceph主存储会提示失败。
- 添加Ceph主存储，可添加镜像仓库类型的镜像服务器，或者添加同一Ceph集群存储作为镜像服务器。
- Ceph主存储可指定多个Mon IP，需至少一个Mon处于连接状态。
- Ceph存储支持共享云盘，要求使用VirtioSCSI类型作为前提。
- Ceph集群工作异常时，主存储会失联，可通过`ceph -s`检查状态。
- Ceph存储支持输入存储网络CIDR，表示基于此存储网络来判断云主机的健康状态。
- Ceph存储支持添加扩展池，用于存储数据云盘，可表示不同性能的云盘。可添加或创建Ceph存储池，添加表示使用Ceph集群中已经存在的Pool，如果Ceph存储池已经存在，需进行添加，如果不存在，可指定存储池名来创建，创建时，会采用默认的CRUSH Map。

- 删除扩展池，会删除Pool下所有的数据盘。这里的删除只移除Ceph Pool在ZStack for Alibaba Cloud的记录，并不删除真实数据，Ceph存储集群依然可看到此Pool及其上数据。
- 拥有独立存储网络的Ceph存储，节点管理IP表示管理节点连接存储节点的IP，Mon IP表示存储网络的监控节点IP，可以通过`ceph -s`读取。

8.4.5 FusionStor

FusionStor主存储：采用FusionStor分布式块存储作为主存储。

FusionStor分布式存储特性

- 云盘存放在分布式存储，数据通过多副本和纠删码机制提供保护。
- 需要构建存储网络，基于x86通用服务器提供存储服务，云主机受高可用保护。
- 特点：构建了存储网，云主机支持高可用，数据支持多副本，计算和存储都可以横向扩展。
- 适用场景：租用平台、通用型应用、应用数据紧密、SLA高可用保证、大规模环境。

注意事项

使用FusionStor主存储需注意：

- 需输入Mon IP节点信息以部署相关的代理程序。
- 如果指定了镜像缓存、根云盘、数据云盘的FusionStor存储池名，则这些存储池需提前在FusionStor集群自行创建。
- 存储池名为可选项，如果不指定，则ZStack for Alibaba Cloud会自动创建以uuid相关命名的存储池，如果指定了存储池名，但是实际不存在，添加FusionStor主存储会提示失败。
- 添加FusionStor主存储，需添加同一FusionStor集群存储作为镜像服务器。
- FusionStor主存储可指定多个Mon IP，需至少一个Mon处于连接状态。
- FusionStor存储支持输入存储网络CIDR，表示基于此存储网络来判断云主机的健康状态。
- 使用FusionStor存储，需添加FusionStor存储集群内的存储节点作为计算节点，以超融合方式部署。
- FusionStor集群工作异常时，主存储会失联，可通过`lich stat`检查状态。


8.5 镜像服务器

镜像服务器：用于保存云主机的镜像模板或ISO的存储服务器。

- 镜像服务器必须挂载到区域之后，区域中的资源才能访问它。通过镜像服务器，可在多个区域之间共享镜像。

- 如图 82: 镜像服务器所示：

图 82: 镜像服务器



注意事项

使用镜像服务器需注意：

- 四种镜像服务器类型：

1. ImageStore (镜像仓库)：

- 以镜像切片方式存储镜像文件。
- 支持云主机的在线/关机快照、在线/关机创建镜像和在线/关机克隆。
- 支持导出镜像。
- ImageStore类型的镜像服务器间支持镜像同步。

2. Sftp：

- 仅开源版本支持。
- 以文件方式存储镜像文件。
- 支持云主机的关机快照、关机创建镜像。

- 创建的镜像可以在镜像服务器上，以对应的镜像路径访问，拷贝到其他云环境可直接使用。

3. Ceph镜像服务器：

- 以Ceph分布式块存储方式存储镜像文件。
- 支持云主机的在线/关机快照、在线/关机创建镜像和在线/关机克隆。
- 导出镜像需在镜像服务器上导出。

假定使用的镜像路径为：

```
ceph://bak-t-c9923f9821bf45498fdf9cdfa1749943/61ece0adc7244b0cbd12dafbc5494f0c
```

则需镜像服务器执行：

```
rbid export -p bak-t-c9923f9821bf45498fdf9cdfa1749943 --image 61ece0adc7244b0cbd12dafbc5494f0c /root/export-test.image

# bak-t-c9923f9821bf45498fdf9cdfa1749943表示镜像所在的pool的名字
# 61ece0adc7244b0cbd12dafbc5494f0c表示镜像的名字
# /root/export-test.image表示导出的目标文件名字
```

4. FusionStor镜像服务器：

- 以FusionStor分布式块存储方式存储镜像文件；
- 支持云主机的在线/关机快照、关机创建镜像，不支持在线创建镜像和在线/关机克隆。
- 导出镜像需要在镜像服务器上执行类似命令：

```
lichbd export bak-t-8e694c40cf214db1af9e5d641b2e792d/8f1e0debfae042e5ae074133a59c0622 /root/test.img -p nbd
```

- 删除镜像服务器会删除所有镜像文件，且无法恢复，需谨慎操作！这里的删除，只是移除镜像服务器和镜像在ZStack for Alibaba Cloud中的记录，并不删除真实的数据。
- 关于镜像服务器支持克隆和快照的关系：
 - 在线克隆：镜像仓库、Ceph支持；
 - 关机克隆：镜像仓库、Ceph支持；
 - 在线快照：镜像仓库、Ceph、FusionStor支持；
 - 关机快照：镜像仓库、Sftp、Ceph、FusionStor均支持；
 - 在线创建镜像：镜像仓库和Ceph支持；
 - 关机创建镜像：镜像仓库、Sftp、Ceph、FusionStor均支持。

9 网络


9.1 二层网络

二层网络：对应于一个二层广播域，进行二层相关的隔离。一般用物理网络的设备名称标识。

- VLAN、VXLAN、或者SDN等能提供二层隔离技术都可作为二层网络。
- 二层网络负责为三层网络提供二层隔离。

如图 83: 二层网络所示：

图 83: 二层网络



二层网络主要支持的四种类型

二层网络主要支持以下四种类型：

1. L2NoVlanNetwork

NoVlanNetwork类型表示相关的物理机对应的网络设备不设置VLAN

- 如果交换机端口设置了VLAN，则需在交换机端配置Access模式
- 如果交换机端口没有设置VLAN，则无须特别设置

2. L2VlanNetwork

VlanNetwork类型表示相关的物理机对应的网络设备需设置VLAN

- 从逻辑上划分虚拟局域网，支持1- 4094个子网
- 此类型需在物理机接入的交换机端进行Trunk设置

3. VxlanNetworkPool

VxlanNetworkPool类型表示使用UDP进行报文封装的VXLAN类型的集合，是基于IP网络组建的大二层网络，可满足大规模云计算中心的需求，最大支持16M个逻辑子网。

4. VxlanNetwork

VxlanNetwork类型表示使用VXLAN的子网进行网络配置，需要先建立VxlanNetworkPool，再建立VxlanNetwork。



注:

- 在添加NoVlanNetWork和VlanNetwork时，需要输入网卡设备名称。
- 在CentOS 7系列系统中，ethx格式的网卡名称会在系统重启后导致网卡顺序随机改变，建议将各计算节点的网卡设备名称修改成非ethx格式，例如，可修改成em01格式。尤其是带多网卡的云主机环境中。

注意事项

使用二层网络需注意：

- NoVlanNetWork和VlanNetwork作为一组物理定义的二层网络，主要差异在于是否支持Vlan，在添加时，指定的是网卡设备号，与物理机网卡端口在交换机端的设置应相同。
- VxlanNetworkPool和VxlanNetwork作为一组基于三层网络上叠加的逻辑定义的二层网络，是专门提供VxlanNetwork使用，在使用VxlanNetwork前，需要先建立VxlanNetworkPool。与集群发生关系的是三层VTEP，基于VTEP进行VXLAN报文的封装和解封装。创建完毕VxlanNetworkPool后，可指定或随机选择Vni来创建VxlanNetwork。最后基于VxlanNetwork来创建三层网络，再创建云主机。
- NoVlanNetWork、VlanNetwork、VxlanNetworkPool类型的网络可以挂载集群，VxlanNetwork只是Vni Range的子集，不能挂载集群。
- VxlanNetworkPool挂载集群时，需检查集群内所有的物理机在对应网段是否存在可用IP来匹配VTEP，如果不存在，则此VxlanNetworkPool不能正确挂载集群。
- 当使用Vlan设备时，无需在物理机上创建带有Vlan号的网卡，例如eth0.2016，用户只需要输入设备名为eth0，Vlan号为2016，ZStack for Alibaba Cloud就会自动创建eth0.2016。如果已经存在eth0.2016网络设备时，用户又输入了Vlan号为2016，ZStack for Alibaba Cloud会创建一个新的名为eth0.2016.2016的网络设备。
- 同一个集群不能挂载两个相同的二层网络。
- 如果集群已挂载二层网络，但物理机不存在此二层设备，则物理机不能添加进入对应集群。

- 如果集群未挂载二层网络，但物理机不存在此二层设备，则集群不能挂载此二层网络。
- 如果某物理机存在此二层设备，但设备接线与集群内其他物理机接线不一致，则创建出的云主机IP不能正常工作。
- 删除二层网络，其对应的子资源三层网络将被删除，使用此三层网络的云主机的网卡也将被删除，请慎重操作！
- 删除二层网络，会删除使用此二层网络的云路由设备/VPC路由器和云路由规格。
- 删除公有网络对应的二层网络，其对应的云路由的一切服务均会被删除，包括云路由设备/VPC路由器、云路由规格、虚拟IP、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道等。
- VxlanNetwork下的云主机无法被外部的网络直接访问，需要通过弹性IP或者端口转发等服务进行间接访问。
- 一个VxlanNetworkPool可以创建多个VxlanNetwork，这些VxlanNetwork可以分别应用于扁平网络、云路由网络或VPC网络。

9.2 三层网络

三层网络：云主机使用的网络配置，包含了IP地址范围、网关、DNS、网络服务等。

- IP地址范围包含起始和结束IP地址、子网掩码、网关等，例如可指定172.20.12.2到172.20.12.255，子网掩码指定255.255.0.0，网关指定172.20.0.1。也可使用CIDR无域间路由来表示，例如192.168.1.0/24。
- DNS用于设置云主机网络的DNS解析服务。

公有网络

可直接连通互联网的网络，在云路由网络、VPC中可以提供网络服务。

- 可用于扁平网络创建使用公网的云主机；
- 可用于云路由网络环境，单独创建使用公网的云主机。
- 可用于VPC网络环境，单独创建使用公网的云主机。

系统网络

管理节点用于特定用途的网络。

- 可用于部署配置相关资源的管理网络，例如部署物理机、主存储、镜像服务器、云路由等资源；
- 可用于云主机迁移的迁移网络；
- 如果网络资源不足，可与公有网络共用；
- 独立的系统网络用于特定用途，例如管理云路由设备的网络；

- 系统网络不能用于创建普通云主机。

私有网络

可称之为业务网络或接入网络，云主机使用的网络，一般情况下设置为私网。私有网络指定为云主机使用的网络，支持三种网络架构模型：扁平网络、云路由网络、VPC。

特定场景网络

- 管理网络

作为系统网络的一种，用于管理控制对应的物理资源。

- 例如物理机、镜像服务器、主存储等需提供IP进行访问的资源时使用的网络；
- 创建云路由设备/VPC路由器时需要云路由设备/VPC路由器存在管理节点互通的IP，以便部署agent及agent代理消息返回。

- 存储网络

特指在进行分布式存储部署时，底层存储系统通信使用的网络。在添加主存储时，可标识存储网络的CIDR，表示使用此网络来判断云主机健康状态。

- VDI网络

在创建集群时，可以指定VDI网络的CDIR，此网络用于VDI连接的协议流量。

网络服务

支持的网络服务包括DHCP、DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec、安全组、User Data等，网络架构的类型决定了此网络提供的网络服务类型。

1. 扁平网络

- 扁平网络支持以下网络服务：DHCP、弹性IP、安全组、User Data等；
- 扁平网络的网络服务采用分布式的DHCP、分布式的EIP结构；
- 扁平网络的DHCP服务也包含了DNS的功能；
- 初始化引导设置使用的网络模型就是采用了扁平网络。
- 支持基于VXLAN的扁平网络架构。

2. 云路由网络

- 云路由网络支持以下网络服务：DHCP、DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec、安全组等；
- 云路由网络的DHCP服务默认采用分布式的DHCP；

- 云路由网络主要使用定制的Linux云主机作为路由设备提供网络服务。
- 支持基于VXLAN的云路由网络架构。

3. VPC

- VPC支持以下网络服务：DHCP、DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec、安全组等；
- VPC的DHCP服务默认采用分布式的DHCP；
- VPC主要使用定制的Linux云主机作为VPC路由器提供网络服务。
- 网络服务（端口转发、负载均衡、IPsec、路由表等）可以同时作用在一个VPC的多个子网上，进一步提升网络效率。
- 支持分布式路由功能，优化东西向网络流量，并有效降低网络延迟。

注意事项

- 创建云主机时，可指定多个网络。可指定多个扁平网络、或多个云路由网络、或多个VPC网络，或指定扁平网络、云路由网络、VPC网络的混合使用。
- 支持多级网络，而且多级网络的二层网络可以实际通信，需要特别避免IP地址空间冲突的问题。

9.3 扁平网络

扁平网络具备以下特性：

- 物理机和云主机均处于同一个二层广播域。
- 提供User Data、弹性IP、DHCP、安全组等服务。
- 分布式EIP、分布式DHCP可规避DHCP服务器的单点故障，高并发时，可有效提高系统整体并发性。

扁平网络提供以下网络服务：

- User Data：使用cloud-init进行云主机开机加载并执行特定的用户数据，例如ssh-key注入。
- 弹性IP：分布式EIP实现的弹性IP地址，可通过公有网络访问内部私有网络。
- DHCP：分布式DHCP实现动态获取IP地址。




注：DHCP服务包含了DNS的功能。

- 安全组：
 - 由安全组网络服务模块提供安全组服务。
 - 使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。

扁平网络架构如图 84: 扁平网络架构图所示：

图 84: 扁平网络架构图



注意事项

使用扁平网络需注意：

- 扁平网络在每台物理机上均独立运行 DHCP 服务器进行云主机 IP 地址的分配。
- 扁平网络使用 dnsmasq 来提供 DHCP 服务。
- 如果某物理机上所有的云主机都无法获取 IP，此时需要在物理机上检查 dnsmasq 进程及 `/var/lib/zstack/dnsmasq/` 对应二层网卡目录下的 dnsmasq.log 日志。
- 扁平网络使用 Linux 的 namespace 和 iptables 来实现弹性 IP 的转发。
- 扁平网络的弹性 IP 需要云主机存在通向私网网关的默认路由。

9.4 云路由网络

云路由网络：主要使用定制的 Linux 云主机作为路由设备，提供 DHCP、DNS、SNAT、弹性 IP、端口转发、负载均衡、IPsec、安全组等网络服务。

云路由主要包括云路由镜像、云路由规格和云路由设备。

- 云路由镜像：封装多种网络服务，只为创建云路由提供服务。
- 云路由规格：定义云路由设备使用的 CPU、内存、云路由镜像、公有网络、管理网络等。
- 云路由设备：作为定制的 Linux 云主机提供 DHCP、DNS、SNAT、弹性 IP、端口转发、负载均衡、IPsec、安全组等网络服务。

云路由网络拓扑

云路由主要涉及以下3个基本网络：

- 公有网络：

用于提供弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec等网络服务需要提供虚拟IP的网络，公有网络一般要求可直接接入互联网。

- 管理网络：

用于管理控制对应的物理资源，例如物理机、镜像服务器、主存储等需提供IP进行访问的资源时使用的网络。

- 私有网络：


也称之为业务网络或接入网络，是云主机使用的内部网络。

云路由网络部署方式：

- 公有网络和管理网络合并，私有网络独立部署

如图 85: 部署方式-1所示：


图 85: 部署方式-1



- 公有网络、管理网络、私有网络均独立部署

如图 86: 部署方式-2所示：

图 86: 部署方式-2



云路由网络服务

云路由提供了DHCP、DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec、安全组等网络服务。

- DHCP :
 - 在云路由设备中，默认由扁平网络服务模块提供分布式DHCP服务；
- DNS :
 - 云路由设备可作为DNS服务器提供DNS服务；
 - 在云主机中看到的DNS地址默认为云路由设备的IP地址，由用户设置的DNS地址由云路由设备负责转发配置。
- SNAT :
 - 云路由设备可作为路由器向云主机提供原网络地址转换；
 - 云主机使用SNAT可直接访问外部互联网。
- 弹性IP：使用云路由设备可通过公有网络访问云主机的私有网络。
- 端口转发：提供将指定公有网络的IP地址端口流量转发到云主机对应协议的端口。
- 负载均衡：将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上，并自动检测并隔离不可用的云主机。
- IPsec：使用IPsec隧道协议实现虚拟私有网络（VPN）的连接。
- 安全组：
 - 由安全组网络服务模块提供安全组服务；
 - 使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。

云路由网络使用注意事项

使用云路由网络需注意：

- 需先建立公有网络、再建立管理网络，再建立云路由规格，再创建云路由私有网络，在创建云主机时，会自动创建云路由设备。
- 创建云路由设备至少需要一个集群，同时挂载了管理网络、公有网络、私有网络，而且此集群要求有可用物理机来创建云路由设备。
- 创建云路由规格时，管理网络可从系统网络和公有网络里选择，如果公有网络和管理网络合一，需选择公有网络作为管理网络；如果存在独立的管理网络，则需在系统网络选择。



注：

- 如果条件有限，管理网络可以与公有网络使用同一个网络。
- 出于安全和稳定性考虑，建议部署独立的管理网络，并与公有网络隔离。
- 云路由设备的默认IP为公有网络的IP，会从公有网络的网络段中选择IP地址，提供各种网络服务。
- 云路由设备的私有网络段地址如果是类似192.168.0.0/24，那么云路由设备的私网IP默认为192.168.0.1，并以此作为使用此云路由网络的普通云主机的默认网关。普通云主机使用此网关，在云路由设备里，进行路由转发以访问互联网。
- 云路由设备中公有网络、管理网络、私有网络或其他网络的网络段之间，其CIDR不可重叠。

例如，假定私有网络网络段为10.0.0.0/8，云路由设备加载网络时，新的网络段就不可为10.20.0.0/16，后者作为前者的子集，存在IP地址冲突的风险。

路由表和路由条目使用注意事项

云路由设备支持加载多网卡，并支持路由表和路由条目，使用时需注意：

- 加载多网卡一般用于多网互联的场景，例如混合云互通。
- 云路由设备支持加载路由表，加载后，路由表内的路由条目会添加至云路由设备，对使用云路由的私有网络进行相应的路由功能。
- 添加路由条目时，需指定目标网段，并输入下一跳的地址，需确保下一跳可达。路由类型一般设置静态路由。为防止环路，也可设置黑洞路由，表示丢弃匹配的数据包。路由优先级的数字越大，表示优先级越低。

云路由设备创建失败检查事项

云路由设备创建失败需检查：

- 云路由规格定义的镜像：
 - 如果存放在ImageStore镜像服务器，则应存在挂载了本地存储、NFS、SharedMountPoint、或者Ceph主存储的集群；
 - 如果存放在Sftp镜像服务器，则应存在挂载了本地存储、NFS或者SharedMountPoint主存储的集群；
 - 如果存放在Ceph镜像服务器，则应存在挂载了此Ceph镜像服务器对应的Ceph主存储的集群；
 - 如果存放在FusionStor镜像服务器，则应存在挂载了此Fusionstor镜像服务器对应的Fusions tor主存储的集群。
- 需存在可用集群同时加载了公有网络、管理网络和私有网络，此集群内有可用的物理机满足云路由规格定义的CPU、内存大小。

9.5 VPC

专有网络VPC（Virtual Private Cloud，以下简称VPC），是基于VPC路由器和VPC网络共同组成的自定义私有云网络环境，帮助企业用户构建一个逻辑隔离的私有云。

VPC路由器和VPC网络

VPC由VPC路由器和VPC网络组成。

1. VPC路由器：基于云路由规格直接创建的云路由设备，拥有公有网络和管理网络。

- VPC路由器是VPC的核心，可主动创建基于指定云路由规格的VPC路由器。
- 须提前创建云路由规格所需的公有网络和管理网络、云路由镜像资源。
- VPC路由器可灵活挂载或卸载VPC网络或其他公有网络。
- 云路由规格定义的公有网络和管理网络，不可卸载。
- 同一个云路由规格可以创建多个VPC路由器，这些VPC路由器共享使用同一个云路由规格里定义的公有网络段和管理网络段。
- 公有网络作为默认网络，用于提供网络服务。

2. VPC网络：作为VPC的私有网络，可挂载至VPC路由器。

- 须提前创建二层网络，用于创建三层的VPC网络。
- 可在创建VPC网络时指定待挂载的路由器，也可创建VPC网络后再挂载路由器。
- 如有云主机使用VPC网络，不支持从VPC路由器卸载。
- 新建的网络段不可与VPC路由器内任一网络的网络段重叠。

VPC特点

VPC具有以下特点：

- 灵活的网络配置，不同的VPC网络可灵活挂载到VPC路由器，每个VPC网络可自定义独立的网络段和独立的网关，VPC路由器支持加载/卸载网卡，并支持动态配置路由表和路由条目。
- 安全可靠的隔离，不同VPC下的VPC网络互相逻辑隔离，支持VLAN和VXLAN进行二层逻辑隔离，不同账户的VPC互不影响。
- 多子网互通：同一VPC下的多个VPC网络互联互通。
- 网络流量优化：支持分布式路由功能，优化东西向网络流量，并有效降低网络延迟。

VPC网络服务

VPC网络作为VPC的私有网络，使用VPC路由器提供各种网络服务。

- DHCP：默认采用扁平网络服务模块提供分布式DHCP服务。
- DNS：VPC路由器作为DNS服务器提供DNS服务。在云主机中看到的DNS地址默认为VPC路由器的IP地址，用户设置的DNS地址由VPC路由器负责转发配置。
- SNAT：VPC路由器向云主机提供原网络地址转换，云主机使用SNAT可直接访问外部互联网。
- 安全组：由安全组网络服务模块提供安全组服务，使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。
- 弹性IP：可绑定弹性IP到VPC网络，实现公有网络到云主机私有网络的互联互通。
- 端口转发：提供公网IP到云主机私有网络IP的端口到端口的相关网络协议的互通。
- 负载均衡：将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上，并自动检测并隔离不可用的云主机。
- IPsec隧道：使用IPsec隧道协议实现虚拟私有网络（VPN）的互联互通。

9.5.1 VPC路由器

VPC路由器：基于云路由规格直接创建的云路由设备，拥有公有网络和管理网络。

- VPC路由器是VPC的核心，可主动创建基于指定云路由规格的VPC路由器。
- 须提前创建云路由规格所需的公有网络和管理网络、云路由镜像资源。
- VPC路由器可灵活挂载或卸载VPC网络或其他公有网络。
- 云路由规格定义的公有网络和管理网络，不可卸载。
- 同一个云路由规格可以创建多个VPC路由器，这些VPC路由器共享使用同一个云路由规格里定义的公有网络段和管理网络段。
- 公有网络作为默认网络，用于提供网络服务。

VPC路由器 | 普通云路由设备 对比

VPC路由器 普通云路由设备 相同点	VPC路由器 普通云路由设备 不同点
• 实质相同，均采用vyos实现的Linux云主机作为路由设备； • 均需创建云路由规格定义的公有网络和管理网络、云路由镜像资源； • 均支持DHCP、DNS、SNAT、安全组、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道等网络服务； • 均不可卸载云路由规格里定义的公有网络和管理网络。 • 均支持路由表和路由条目的配置。 • 均支持高可用，共享存储下，资源充足的条件下永不停机。 • 均支持加载和卸载新的公有网络； • 普通的云路由网络可以看做VPC下的一个特例，即只有一个不可卸载的私有网络下的VPC。	• VPC路由器，可由用户手动创建，普通云路由设备目前仅支持随着使用此云路由的私网的云主机一同创建，不支持手动创建； • 手动创建的VPC路由器运行状态可以只有公有网络和管理网络，但普通的云路由设备必须存在公有网络、管理网络和私有网络； • VPC路由器，支持加载和卸载VPC网络，普通的云路由设备不支持加载和卸载私有网络； • 同一个云路由规格可以创建多个VPC路由器，这些路由器共享使用同一个计算规格里定义的公有网络段和管理网络段，但同一个云路由规格只可创建一个普通云路由设备。

注意事项

使用VPC路由器需注意：

- 需先建立云路由规格里的二层公有网络、三层公有网络、二层管理网络和三层管理网络；
- 不同VPC路由器下的VPC网络在二层默认互相隔离；
- 同一个VPC路由器下不同VPC网络的IP地址段不可重叠，任意两个VPC网络的网关不可相同；
- 普通账户创建VPC路由器前，需admin共享云路由规格，否则无法创建VPC。

9.5.2 VPC网络

VPC网络：作为VPC的私有网络，可挂载至VPC路由器。

- 须提前创建二层网络，用于创建三层的VPC网络。
- 可在创建VPC网络时指定待挂载的路由器，也可创建VPC网络后再挂载路由器。
- 如有云主机使用VPC网络，不支持从VPC路由器卸载。
- 新建的网络段不可与VPC路由器内任一网络的网络段重叠。

VPC网络 | 普通私有网络 对比

VPC网络 普通私有网络 相同点	VPC网络 普通私有网络 不同点
- VPC路由器/云路由设备均支持灵活挂载多公网，云路由规格定义的公有网络不可卸载。VPC路由器/云路由设备的默认IP均为云路由规格定义的公有网络的IP，从该公有网络的网路段中选择IP地址，提供各种网络服务。 - 在创建云路由规格时，管理网络可从系统网络和公有网络里面选择，如果公有网络和管理网络合一，需选择公有网络作为管理网络；如果存在独立的管理网络，则需在系统网络选择。  注： - 如果条件有限，管理网络可以与公有网络使用同一个网络。 - 出于安全性和稳定性考虑，建议部署独立的管理网络，并与公有网络隔离。 - 云路由设备中公有网络、管理网络、私有网络或其他网络的网路段之间，其CIDR不可重叠。 例如，假定私有网络网路段为10.0.0.0/8，云路由设备加载网络时，新的网路段就不可为10.20.0.0/16，后者作为前者的子集，存在IP地址冲突的风险。 同样地，VPC路由器内任一网络的网路段不可重叠，且新建的VPC网路段不可与VPC路由器内任一网络的网路段重叠。	- VPC网络作为VPC的私有网络，使用了VPC路由器提供的各种网络服务，普通私有网络支持扁平网络和云路由两种结构； - VPC路由器支持灵活挂载多个VPC网络。 如果VPC路由器下挂载的某一VPC网路段地址是类似192.168.0.0/24，那么VPC路由器对应此VPC网络的私网IP默认为192.168.0.1，并以此作为使用此VPC网络的普通云主机的默认网关。 普通云主机使用此网关，在VPC路由器里，进行路由转发以访问互联网。 - 云路由设备允许挂载的普通私有网络有且仅有一个。 如果云路由设备的私有网路段地址是类似192.168.0.0/24，那么云路由设备的私网IP默认为192.168.0.1，并以此作为使用此云路由网络的普通云主机的默认网关。 普通云主机使用此网关，在云路由设备里，进行路由转发以访问互联网。

路由表和路由条目使用注意事项

VPC路由器支持加载多网卡，并支持路由表和路由条目，使用时需注意：

- 加载多网卡一般用于多网互联的场景，例如混合云互通。
- VPC路由器支持加载路由表，加载后，路由表内的路由条目会添加至VPC路由器，对使用VPC路由器的VPC网络进行相应的路由功能。

- 添加路由条目时，需指定目标网段，并输入下一跳的地址，需确保下一跳可达。路由类型一般设置静态路由。为防止环路，也可设置黑洞路由，表示丢弃匹配的数据包。路由优先级的数字越大，表示优先级越低。

VPC路由器创建失败检查事项

VPC路由器创建失败需检查：

- 云路由规格定义的镜像：
 - 如果存放在ImageStore镜像服务器，则应存在挂载了本地存储、NFS、SharedMountPoint、或者Ceph主存储的集群；
 - 如果存放在Sftp镜像服务器，则应存在挂载了本地存储、NFS或者SharedMountPoint主存储的集群；
 - 如果存放在Ceph镜像服务器，则应存在挂载了此Ceph镜像服务器对应的Ceph主存储的集群；
 - 如果存放在FusionStor镜像服务器，则应存在挂载了此Fusionstor镜像服务器对应的Fusions tor主存储的集群。
- 需存在可用集群同时加载了公有网络、管理网络和私有网络，此集群内有可用的物理机满足云路由规格定义的CPU、内存大小。

9.6 VXLAN

VXLAN网络特性

- 建立在物理IP网络之上的虚拟网络，使用UDP封装五十个字节的报文头。
- 使用24位VXLAN网络标识符，最大支持16M个逻辑网络。
- 使用UDP封装在三层物理网络上建立的二层逻辑网络。
- VXLAN可跨越物理三层网络。
- 使用IP多播封装广播和多播报文。

VxlanNetworkPool和VxlanNetwork

VxlanNetworkPool和VxlanNetwork共同提供了VXLAN网络类型的配置，使用VxlanNetwork需先创建VxlanNetworkPool，VxlanNetwork对应了VxlanNetworkPool里的一个虚拟网络。

- VxlanNetworkPool最大可支持16777216 (16M) 个的虚拟网络。其Vni (VXLAN网络ID) 范围可从1-16777216设置。

- 在创建VxlanNetworkPool时，如果需要加载到相应集群，则需设置相应的VTEP（Vxlan隧道端点），VTEP一般对应于集群内计算节点中的某一网卡的IP地址。ZStack for Alibaba Cloud对VTEP的设置基于相应的CIDR进行配置。



注:

例如，假定计算节点某网卡的IP为10.12.0.8，子网掩码为255.0.0.0，网关为10.0.0.1，则VTEP输入的CIDR应为10.0.0.1/8；假定计算节点某网卡的IP为172.20.12.13，子网掩码为255.255.0.0，网关为172.20.0.1，则VTEP输入的CIDR应为172.20.0.1/16。

- VxlanNetworkPool与集群进行挂载时，检查的是VTEP相关的IP地址，与物理的二层设备无关。
- 只有VxlanNetworkPool可以挂载集群和卸载集群的操作，VxlanNetwork作为VxlanNetworkPool的子资源，不可进行挂载集群和卸载集群的操作。

9.7 网络服务

主要支持以下三种网络架构模型：

- 扁平网络
- 云路由网络
- VPC

网络服务模块

网络服务模块：用于提供网络服务的模块。在UI界面已隐藏。

主要有以下四种：

1. VirtualRouter（虚拟路由器网络服务模块，不建议使用）

提供以下网络服务：DNS、SNAT、负载均衡、端口转发、弹性IP、DHCP

2. Flat Network Service Provider（扁平网络服务模块）

提供以下网络服务：

- Userdata：使用cloud-init进行云主机开机加载并执行特定的用户数据，例如ssh-key注入。
- 弹性IP：分布式EIP实现的弹性IP地址，可通过公有网络访问内部私有网络。
- DHCP：分布式DHCP实现动态获取IP地址。



注: DHCP服务包含了DNS的功能。

- VipQos：虚拟IP限速，限制上行及下行带宽。仅作用于弹性IP。

3. vrouter (云路由网络服务模块)

提供以下网络服务：

- IPsec：使用IPsec隧道协议实现虚拟私有网络（VPN）的连接。
- VRouterRoute：通过云路由路由表，用户可管理自定义路由。
- CentralizedDNS：在启用分布式DHCP服务的场景下，提供DNS服务。
- VipQos：虚拟IP限速，限制上行及下行带宽。
- DNS：使用云路由设备提供DNS服务。
- SNAT：云主机使用SNAT可以直接访问外部互联网。
- 负载均衡：将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上，并自动检测并隔离不可用的云主机。
- 端口转发：提供将指定公有网络的IP地址端口流量转发到云主机对应协议的端口。
- 弹性IP：使用云路由设备可通过公有网络访问云主机的私有网络。
- DHCP：集中式DHCP服务

4. SecurityGroup (安全组网络服务模块)

提供以下网络服务：

- 安全组：使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。

扁平网络实践

生产环境中，一般建议使用以下网络服务的组合：

- 扁平网络服务模块：
 - Userdata：使用cloud-init进行云主机开机加载并执行特定的用户数据，例如ssh-key注入。
 - 弹性IP：分布式EIP实现的弹性IP地址，可通过公有网络访问内部私有网络。
 - DHCP：分布式DHCP实现的动态获取IP地址。



注：DHCP服务包含了DNS的功能。

- 安全组网络服务模块：
 - 安全组：使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。

云路由网络实践

生产环境中，一般建议使用以下网络服务的组合：

- 扁平网络服务模块：
 - DHCP：分布式DHCP实现的动态获取IP地址。
- 云路由网络服务模块：
 - DNS：使用云路由设备提供DNS服务。
 - SNAT：云主机使用SNAT可以直接访问外部互联网。
 - 弹性IP：使用云路由设备可通过公有网络访问云主机的私有网络。
 - 端口转发：提供将指定公有网络的IP地址端口流量转发到云主机对应协议的端口。
 - 负载均衡：将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上，并自动检测并隔离不可用的云主机。
 - IPsec：使用IPsec隧道协议实现虚拟私有网络（VPN）的连接。
- 安全组网络服务模块：
 - 安全组：使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。

VPC网络实践

生产环境中，一般建议使用以下网络服务的组合：

- 扁平网络服务模块：
 - DHCP：分布式DHCP实现的动态获取IP地址。
- 云路由网络服务模块：
 - DNS：使用VPC路由器提供DNS服务。
 - SNAT：云主机使用SNAT可以直接访问外部互联网。
 - 弹性IP：使用VPC路由器可通过公有网络访问云主机的私有网络。
 - 端口转发：提供将指定公有网络的IP地址端口流量转发到云主机对应协议的端口。
 - 负载均衡：将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上，并自动检测并隔离不可用的云主机。
 - IPsec：使用IPsec隧道协议实现虚拟私有网络（VPN）的连接。
- 安全组网络服务模块：
 - 安全组：使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。

9.7.1 安全组

安全组：给云主机提供三层网络防火墙控制，控制TCP/UDP/ICMP等数据包进行有效过滤，对指定网络的指定云主机按照指定的安全规则进行有效控制。

- 扁平网络、云路由网络和VPC均支持安全组服务，安全组服务均由安全组网络服务模块提供，使用方法均相同：使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。
- 安全组实际上是一个分布式防火墙；每次规则变化、加入/删除网卡都会导致多个云主机上的防火墙规则被更新。

安全组规则：


- 安全组规则按数据包的流向分为两种类型：
 - 入方向（Ingress）：代表数据包从外部进入云主机。
 - 出方向（Egress）：代表数据包从云主机往外部发出。
- 安全组规则对通信协议支持以下类型：
 - ALL：表示涵盖所有协议类型，此时不能指定端口。
 - TCP：支持0-65535端口。
 - UDP：支持0-65535端口。
 - ICMP：默认起始结束端口均为-1，表示支持全部的ICMP协议。
- 安全组规则支持对数据源的限定，目前源可以设置为CIDR和安全组。
 - CIDR作为源：仅允许指定的CIDR才可通过
 - 安全组作为源：仅允许指定的安全组内的云主机才可通过



注：如果两者都设置，只取两者交集。

如图 87: 安全组所示：

图 87: 安全组



安全组的约束条件

安全组有以下约束条件：

- 安全组可以挂载到多个云主机，它们会共享相同的安全组规则。
- 安全组可以挂载到多个三层网络，它们会共享相同的安全组规则。
- 安全组支持白名单机制，即设置的所有规则均为允许机制，一旦对指定端口设置了允许机制，那么没有被允许的端口就无法通过。
- 新建安全组时，默认配置了两条规则（即：协议类型为ALL的进口规则和出口规则），用于设置组内互通。用户可以删除这两条默认规则，取消组内互通。
- 新建安全组时，如果没有设置任何规则，则默认所有的外部访问均禁止进入安全组内的云主机，安全组内云主机访问外部不受限制。

9.7.2 虚拟IP

虚拟IP（VIP）：在桥接网络环境中，使用虚拟IP地址来提供弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道等网络服务，数据包会被发送到虚拟IP，再路由至云主机网络。

- 虚拟IP一般是将可以访问互联网的公有IP地址，路由到云主机的私有网络。
- 虚拟IP分为自定义虚拟IP和系统虚拟IP两类。

1. 自定义虚拟IP

- 创建：由用户手动创建。
- 提供网络服务：

- 扁平网络下的自定义虚拟IP仅用于弹性IP服务。
- 云路由网络/VPC下的自定义虚拟IP可用于弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道服务。
- 一个自定义虚拟IP仅用于一个弹性IP服务实例。
- 一个自定义虚拟IP可同时用于端口转发、负载均衡、IPsec隧道服务，且支持一种服务的多个实例。



注：不同类型服务不能使用相同的端口号。

- 自定义虚拟IP不支持跨普通云路由设备/VPC路由器使用。
- 删除：
 - 删除自定义虚拟IP，将自动删除其上绑定的所有服务。
 - 删除自定义虚拟IP的某一服务，并不影响其上绑定的其它服务运行。

2. 系统虚拟IP

- 创建：

普通云路由设备/VPC路由器成功创建后，由系统自动创建，该系统虚拟IP地址就是路由设备的默认公网IP地址。

- 提供网络服务：

- 云路由网络/VPC下的系统虚拟IP可用于端口转发、负载均衡、IPsec隧道服务。
- 一个系统虚拟IP可同时用于端口转发、负载均衡、IPsec隧道服务，且支持一种服务的多个实例。




注：不同类型服务不能使用相同的端口号。

- 系统虚拟IP与普通云路由设备/VPC路由器一一对应。
- 删除：
 - 删除系统虚拟IP的某一服务，并不影响其上绑定的其它服务运行。
 - 删除普通云路由设备/VPC路由器，将自动删除相应的系统虚拟IP以及其上绑定的所有服务。
- 虚拟IP支持QoS：通过设置端口、限制上行及下行带宽，实现虚拟IP的端口流量控制。
 - 扁平网络下的自定义虚拟IP仅用于弹性IP服务，因此虚拟IP的QoS功能仅作用于弹性IP。

- 云路由网络/VPC下的自定义虚拟IP可用于弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道服务，因此提供这四种服务的自定义虚拟IP均支持QoS设置。
- 云路由网络/VPC下的系统虚拟IP可用于端口转发、负载均衡、IPsec隧道服务，因此提供这三种服务的系统虚拟IP均支持QoS设置。
- 若使用VirtualRouter类型的云路由镜像创建云路由网络，不支持虚拟IP的QoS设置。
- 同一虚拟IP可设置多个QoS规则，不设置端口的QoS规则优先级最低。

如图 88: 虚拟IP-负载均衡所示，云路由网络/VPC下虚拟IP提供负载均衡服务。

图 88: 虚拟IP-负载均衡



虚拟IP支持的操作

虚拟IP支持以下操作：

- 创建虚拟IP：自定义虚拟IP由用户手动创建，系统虚拟IP由系统自动创建。
- 修改名称和简介：修改虚拟IP的名称和简介。
- 更改所有者：变更虚拟IP的所有者。
- 删除：
 - 自定义虚拟IP：
 - 删除自定义虚拟IP，将自动删除其上绑定的所有服务。
 - 删除自定义虚拟IP的某一服务，并不影响其上绑定的其它服务运行。

- 系统虚拟IP：
 - 删除系统虚拟IP的某一服务，并不影响其上绑定的其它服务运行。
 - 删除普通云路由设备/VPC路由器，将自动删除相应的系统虚拟IP以及其上绑定的所有服务。
- 添加/删除QoS：自定义虚拟IP和系统虚拟IP均支持添加/删除QoS。进入其详情页的QoS子页面进行添加/删除QoS即可。
- 审计：查看此虚拟IP的相关操作。


9.7.3 弹性IP

弹性IP（EIP）：定义了通过公有网络访问内部私有网络的方法。

- 内部私有网络是隔离的网络空间，不能直接被外部网络访问。
- 弹性IP基于网络地址转换（NAT），将一个网络（通常是公有网络）的IP地址转换成另一个网络（通常是私有网络）的IP地址；通过弹性IP，可对公网的访问直接关联到内部私网的云主机IP。
- 弹性IP可动态绑定到一个云主机，或从一个云主机解绑。
- 扁平网络、云路由网络、VPC均提供弹性IP服务：
 - 扁平网络：分布式EIP实现的弹性IP地址，可通过公有网络访问内部私有网络。
 - 云路由网络/VPC：使用云路由设备/VPC路由器可通过公有网络访问云主机的私有网络。

扁平网络下弹性IP的应用场景，如[图 89: 扁平网络下弹性IP的应用场景](#)所示：


图 89: 扁平网络下弹性IP的应用场景



- 公有网络可通过防火墙连接到互联网。
- 私有网络为各个计算节点内云主机提供私有网络IP地址，此IP地址默认情况下无法连接到互联网。
- 每个计算节点分别部署分布式EIP，可分布独立实现公有网络与私有网络的绑定。

云路由网络/VPC下弹性IP的应用场景，如图 90: 云路由网络/VPC下弹性IP的应用场景所示：

图 90: 云路由网络/VPC下弹性IP的应用场景



弹性IP支持的操作

弹性IP支持以下操作：


- 修改名称和简介：修改弹性IP的名称和简介。
- 绑定：将弹性IP绑定到云主机网卡。
- 解绑：将弹性IP与云主机网卡解绑。
- 更改所有者：变更弹性IP的所有者。
- 删除：删除弹性IP，将自动删除其提供的弹性IP服务。如需同时删除相应的虚拟IP，请勾选**删除虚拟IP**。
- 审计：查看此弹性IP的相关操作。

9.7.4 端口转发

端口转发（PF）：基于云路由设备/VPC路由器提供的三层转发服务，可将指定公有网络的IP地址端口流量转发到云主机对应协议的端口。在公网IP地址紧缺的情况下，通过端口转发可提供多个云主机对外服务，节省公网IP地址资源。


- 启用SNAT服务的私有网络中，云主机可访问外部网络但不能被外部网络所访问；使用端口转发规则，允许外部网络访问SNAT后面云主机的某些指定端口。
- 弹性端口转发规则可动态绑定到云主机，或从云主机解绑。
- 端口转发服务限于云路由设备/VPC路由器提供。
 - 端口转发规则创建于云路由设备/VPC路由器公有网络和云主机私有网络之间，如[图 91: 端口转发](#)所示：

图 91: 端口转发



- 通过虚拟IP提供端口转发服务。
 - 虚拟IP对应于公网IP地址资源池中的一个可用IP。
 - 端口转发使用虚拟IP有两种方法：新建虚拟IP、使用已有虚拟IP。
 - 端口转发指定端口映射有两种方法：单个端口到单个端口的映射、端口区间的映射。
 - 如图 92: 虚拟IP-端口转发所示：

图 92: 虚拟IP-端口转发



端口转发的约束条件

端口转发有以下约束条件：

- 端口转发要求云主机内部的防火墙策略对指定的转发端口开放。
- 同一个虚拟IP，在提供端口转发服务时，该虚拟IP所用的端口之间不可重复。
- 同一个虚拟IP，可对同一个三层网络上的多个云主机网卡的不同端口提供端口转发服务。
- 同一个云主机，只能使用一个虚拟IP来提供端口转发服务。
- 虚拟IP从云主机解绑后，再次绑定云主机时，只能选择解除绑定关系前的同一个三层网络上的云主机网卡。
- 端口转发区间需一一对应，例如，设置了源端口22-80端口的端口区间，在云主机私网，默认也选择22-80端口。


9.7.5 负载均衡

负载均衡（LB）：将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机，并支持自动检测并隔离不可用的云主机，从而提高业务的服务能力和可用性。

- 负载均衡自动把访问用户应用的流量分发到预先设置的多个后端云主机，以提供高并发高可靠的访问服务。
- 根据实际情况，动态调整负载均衡监听器中的云主机来调整服务能力，且不会影响业务的正常访问。
- 负载均衡器支持HTTP/TCP两种协议。
- 负载均衡器支持灵活配置多种转发策略，实现高级转发控制功能。

如图 93: 虚拟IP-负载均衡所示，云路由网络/VPC下虚拟IP提供负载均衡服务。

图 93: 虚拟IP-负载均衡



负载均衡支持的操作

负载均衡器支持以下操作：

- 修改名称和简介：修改负载均衡器的名称和简介。
- 创建监听器：创建一个新的监听器。
- 删除：删除负载均衡器，将自动删除所有的监听器和相关负载均衡服务。相应的虚拟IP以及其上绑定的其它服务不受影响。
- 审计：查看此负载均衡器的相关操作。

监听器支持以下操作：

- 修改名称和简介：修改监听器的名称和简介。
- 绑定云主机网卡：绑定云主机网卡到负载均衡器的某个监听器，使云主机成为监听器规则的一个负载均衡资源。
- 解绑云主机网卡：从监听器上解绑云主机网卡，将其从负载均衡池中移除。
- 删除：删除监听器，将自动删除其提供的负载均衡服务。
- 审计：查看此监听器的相关操作。

负载均衡的约束条件

负载均衡有以下约束条件：

- 一个负载均衡器可以支持多个监听器。
- 一个负载均衡器支持的监听器指定的云主机网卡必须在同一个三层网络。

9.7.6 IPsec隧道

IPsec隧道：透过对IP协议的分组加密和认证来保护IP协议的网络传输数据，实现站点到站点（site-to-site）的虚拟私有网络（VPN）连接。

IPsec隧道的特性：

- **IPsec连接模式**

基于安全考虑，只支持主动模式（Main Mode），不支持积极模式（Aggressive Mode）；仅支持ESP封装协议。

- **IPsec传输模式**

仅支持站点到站点的隧道模式，不支持PC点对点模式（基于云端网络模型考虑），不支持两端存在NAT网络。

- **IPsec路由模型**


仅支持基于对端网段配对模型，仅支持路由配对模式，不支持路由转发模式（不支持OSPF或BGP等动态路由协议）。

云路由网络下IPsec隧道的典型场景：

- 在两套隔离的ZStack for Alibaba Cloud专有云环境中，使用云路由网络；两套环境中云主机的私有网络无法直接通信，使用IPsec隧道可实现两套云主机的私有网络互相通信。

如图 94: 云路由网络下IPsec隧道应用场景所示：

图 94: 云路由网络下IPsec隧道应用场景



VPC IPsec隧道的典型场景：

- 在两套隔离的ZStack for Alibaba Cloud专有云环境中，分别搭建两套VPC环境，在两套VPC环境中，分别创建两套VPC网络（VPC子网），两套VPC环境的子网间无法直接通信，使用IPsec隧道后，就可实现两套VPC环境的子网间互相通信。

IPsec隧道支持的操作

云路由网络下IPsec隧道支持以下操作：

- 修改名称和简介：修改IPsec隧道的名称和简介。
- 删除：删除IPsec隧道，将自动删除其提供的IPsec隧道服务。相应的虚拟IP以及其上绑定的其它服务不受影响。
- 审计：查看此IPsec隧道的相关操作。

VPC下IPsec隧道支持以下操作：

- 修改名称和简介：修改IPsec隧道的名称和简介。
- 加载本地子网：VPC下IPsec隧道支持加载多个本地私有网络。
- 卸载本地子网：将IPsec隧道上的本地私有网络卸载。
- 添加远端网络CIDR：VPC下IPsec隧道支持加载多个远端网络CIDR。
- 删除远端网络CIDR：将IPsec隧道上的远端网络CIDR卸载。
- 删除：删除IPsec隧道，将自动删除其提供的IPsec隧道服务。相应的虚拟IP以及其上绑定的其它服务不受影响。
- 审计：查看此IPsec隧道的相关操作。

10 vCenter

10.1 基础资源

vCenter的基础资源主要涉及ZStack for Alibaba Cloud对vCenter虚拟化资源的统一管理，目前包括：vCenter的添加、资源同步和删除。

添加vCenter后，ZStack for Alibaba Cloud会自动同步vCenter的群集、物理机、虚拟机、模板、存储、网络等资源。也可通过同步数据，将vCenter的资源实时同步至本地。相关资源均支持界面查看。

- 支持添加多个vCenter并进行管理；
- vCenter资源导入ZStack for Alibaba Cloud支持过滤。

- dvSwitch场景：

只有添加到dvSwitch中的物理机，其相关资源才能导入ZStack for Alibaba Cloud，未添加到dvSwitch中的物理机，其相关资源不能导入ZStack for Alibaba Cloud。

- vSwitch场景：

只有添加至少一个相同的vSwitch名称，且具备至少一个相同的端口组属性（包括：相同的网络标签和VLAN ID），满足以上条件的物理机，其相关资源（其上所有虚拟机、相同的端口组）才能导入ZStack for Alibaba Cloud。



注：ZStack for Alibaba Cloud仅接管虚拟机网络，不接管VMkernel或管理网络。

ZStack for Alibaba Cloud接管vCenter的虚拟化资源，vCenter必须满足以下特性：

- vCenter必须建立**数据中心**、**群集**和**物理机**的资源结构；
- 支持显示已经添加的本地存储和共享存储，包括FC、iSCSI和NFS存储；
- 目前不支持存储集群（Datastore Cluster）模式，建议分离使用；
- vCenter需配置分布式交换机（dvSwitch）或标准交换机（vSwitch）的端口组信息；
- vCenter已有的模板虚拟机，需要转换为【模板】类型。

vCenter基础资源支持的操作

- 添加vCenter：添加vCenter后，ZStack for Alibaba Cloud会自动同步vCenter的群集、物理机、虚拟机、模板、存储、网络等资源，相关资源均支持界面查看。
- 同步vCenter：通过同步数据，可将vCenter的资源实时同步至本地。

- 删除vCenter：删除vCenter会删除vCenter相关资源的本地记录，远端vCenter上的真实资源不受影响。
- 查看集群：查看vCenter集群信息。
- 查看主存储：查看vCenter主存储信息，支持datastore列表查看。
- 查看镜像服务器：查看vCenter镜像服务器信息，支持datastore列表查看。
- 查看物理机：查看vCenter物理机信息。

10.2 云主机

添加vCenter后，vCenter云主机自动同步至ZStack for Alibaba Cloud；也支持本地创建vCenter云主机。

vCenter云主机支持的操作

- 创建：本地创建vCenter云主机。
- 停止：停止云主机。
- 启动：将停止状态的云主机启动。
- 重启：将云主机重启。
- 暂停：暂停云主机。
- 恢复：从暂停状态恢复云主机。
- 关闭电源：将云主机电源直接断电。
- 修改计算规格：支持离线修改云主机CPU/内存。
- 设置高可用：高可用级别有NeverStop或None两种模式。
 - None：云主机关闭高可用功能
 - NeverStop：云主机开启高可用功能

本地存储的云主机设置为NeverStop：

- 当所在物理机处于**启用**和**已连接**状态时，该云主机将一直运行。即使强制关机，该云主机也会再次启动。



注：

如希望NeverStop云主机本次关机不自动启动，在弹出的**停止云主机**窗口，勾选**设置NeverStop的云主机，本次停止将不会自动启动**即可。

- 当所在物理机异常断电/断网时，该云主机将进入**已停止**状态。

网络共享存储的云主机设置为NeverStop：

- 在已添加的物理机里，只要有任意一台资源允许，该云主机将一直运行。即使强制关机，该云主机也会再次启动。



注：

如希望NeverStop云主机本次关机不自动启动，在弹出的**停止云主机**窗口，勾选**设置NeverStop的云主机，本次停止将不会自动启动**即可。

- 当所在物理机异常断电/断网时，只要资源允许，该云主机将迁移至其它物理机运行（冷迁移）。
- 如果远端vCenter环境已开启DRS（分布式资源调度）服务，为vCenter云主机提供高可用，ZStack for Alibaba Cloud的高可用设置与其无关，不受影响。
- 打开控制台：打开云主机的控制界面，可以登录控制云主机。
- 设置控制台密码：设置云主机的控制台密码。
- 取消控制台密码：取消云主机的控制台密码。
- 删除：删除云主机，会删除本地记录，同时远端vCenter上的真实云主机停止。
- 恢复：从删除状态恢复云主机。
- 彻底删除：将删除状态的云主机彻底删除，会同时彻底删除本地记录和远端vCenter上的真实云主机资源。

10.3 网络

要在ZStack for Alibaba Cloud接管的vCenter环境中新建云主机，需提前搭建好vCenter中的云路由网络或扁平网络。

云路由网络

vCenter云路由网络搭建流程：

- 在vCenter的网络界面创建公有网络（包括二层公有网络和三层公有网络）。
- 在创建vCenter云路由网络前，需提前在云路由界面添加云路由镜像和云路由规格。
- 创建vCenter云路由网络。

扁平网络

vCenter扁平网络搭建流程：

- 在vCenter的网络界面创建扁平网络对应的二层网络和三层网络。

vCenter网络支持的操作

- vCenter公有网络：添加网络段、添加DNS、删除网络段、删除DNS、删除
- vCenter扁平网络：添加网络段、添加DNS、删除网络段、删除DNS、删除
- vCenter云路由网络：添加网络段、添加DNS、删除网络段、删除DNS、加载云路由规格、卸载云路由规格、删除



注：删除vCenter网络资源，会删除本地记录，远端vCenter上的真实网络资源不受影响。（删除L3网络时，挂载该L3网络的vCenter云主机会将该L3网络卸载。）

10.4 镜像

ZStack for Alibaba Cloud支持添加vmdk格式的本地镜像到vCenter。通过同步数据，vCenter镜像在本地和远端实现状态同步。

vCenter镜像支持的操作

- 添加：支持添加vmdk格式的本地镜像到vCenter，目前不支持添加ISO格式。
- 启用：启用后，镜像可作为候选使用。
- 停用：停用后，镜像不可再作为候选使用。
- 删除：删除镜像，会同时删除本地记录和远端vCenter上的真实镜像资源。

11 平台管理

11.1 性能统计

ZStack for Alibaba Cloud平台管理提供对已运行云主机、云路由、物理机的实时性能统计。

- 在性能统计界面，默认按照创建日期排序。可以点击CPU、内存、磁盘等按钮按照相应的资源的使用率进行排序。
- 在性能统计界面可选择不同的时间段，来显示最近一段时间内的资源使用情况，可选值为1分钟，1小时，1天，2周。
- 其中磁盘为读写速度的总和，网络为上下行速度总和，CPU、内存、磁盘、网络的读出值为用户所选时间单位内的平均值。

11.2 报警

无需额外安装软件，支持自动监控云主机、物理机、云路由设备、VPC路由器等资源的CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络使用率等多项指标。用户可自行创建报警规则，以邮件方式发送报警信息。使用这些分析结果，用户可快速做出反应，保证业务的稳定运行，并配合监控数据回顾资源的历史信息，对未来资源进行合理规划。

目前报警机制如下：

- 监控的资源类型包括：云主机、物理机
- 监控的条目包括：CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络使用率
- 监控周期：
 - 在监控周期内，系统从创建报警器时刻起，每隔10秒采集监控目标当相关资源条目持续到达或超出报警阈值，就会触发邮件报警。
 - 用户按需设置监控周期，ZStack for Alibaba Cloud建议监控周期不要设置过小，以免频繁接收报警邮件。

报警器支持创建、启用、停用和删除操作。



注：停用报警器后，将不再发送报警邮件。

11.3 计费

计费信息显示了所有账户按计费单价和使用时间来统计资源费用信息。

- 支持显示各账户指定时间内使用根云盘、数据云盘、云主机（包含：CPU与内存）的各费用信息以及总额信息。
- 默认指定的时间段为当前时间过去的一个月，可根据实际需求选择不同的时间间隔来计算，精准至秒级。
- 计费详情页显示某账户在指定时间内的根云盘、数据云盘、云主机具体费用信息。
- 在计费单价变化的过程中，也会分阶段显示相关的费用信息。

11.4 定时器

11.5 控制台服务

ZStack for Alibaba Cloud平台管理支持显示当前控制台代理的信息，即打开云主机的控制台时使用的代理信息。

- 默认代理显示的IP为管理节点的IP地址。
- 显示类型为ManagementServerConsoleProxy。
- 仅有状态为**启用**和**已连接**时，打开云主机的控制台才可正常访问到云主机。


支持重连操作。一般发生在云主机控制台打开失败时，进行重连操作。重连后状态显示为**启用**和**已连接**时，代表控制台可以正常打开。

11.6 用户管理

用户管理主要提供了用户对系统资源的访问控制，可实现以细粒度对资源归属及权限控制的划分。

- 用户管理提供账户、用户组、用户的管理，同时涉及策略、配额等概念。
- 用户管理系统的整体结构如[图 95: 用户管理系统](#)所示：

图 95: 用户管理系统



相关定义

- **账户：**

作为资源拥有的基本单位，对作用域的资源可以进行创建、删除、分享、召回等操作。账户分为admin管理员账户和普通账户。

- **用户：**

用户账户创建，用于实现更细粒度的权限控制。admin创建的用户，也称之为admin用户，拥有和admin账户相同的全部权限。

- **用户组：**

普通账户可以通过创建用户组对一组用户进行批量的权限控制。

- **资源配额：**

简称配额，是admin账户对普通账户的资源总量进行控制的衡量标准。

- 主要包括云主机数量、CPU数量、内存容量、最大数据云盘数目和所有云盘最大容量等。
- admin账户可修改以上各参数对各个普通账户进行资源总额的控制。当资源删除后，但还未彻底删除时，会占用主存储资源和云盘数量。

相关约束

1. **admin管理员账户**：也称之为admin账户，不受权限控制，拥有超级权限，通常由IT系统管理员拥有。
 - admin账户可以共享计算规格、云盘规格、网络、镜像等其他资源给普通账户，而普通账户只能操作属于自己的资源。admin账户同时也可以对相关资源进行召回，不再共享。
 - admin账户可以通过修改配额对普通账户进行资源总量控制。
 - admin账户创建的admin用户，和admin账户一样，拥有全局的控制权限。
 - admin账户不能够修改别的账户的普通用户的权限。普通用户的权限应该由该用户所属的账户管理。
 - admin账户不支持创建用户组，也不支持对其他账户的用户和用户组进行跨越管理。但可以修改普通账户、普通用户的用户名、密码和简介。
 - admin账户创建VxlanNetworkPool后，普通账户可以基于VxlanNetworkPool创建VxlanNetwork。
 - 只支持删除admin用户，不支持删除admin账户。
 - 更改云主机所有者会更改云主机的EIP所有者属性。
2. **普通账户**：由admin管理员账户创建。
 - 普通账户拥有对自己创建的云主机、镜像、云盘、安全组、用户组和用户的管理权限。普通账户可以对admin账户共享的资源进行读操作，但不可以进行删除操作。
 - 普通账户可以通过权限控制来操控属于自己的用户或用户组。
 - 普通账户可以使用用户组对批量用户进行权限控制。
 - 删除普通账户会导致此账户下的所有资源被删除，例如，云主机、云盘、镜像、名下用户和用户组等信息。
 - 普通用户默认只拥有对普通账户资源的只读权限。
 - 普通用户不占有资源，经授权后，可共享并使用自己所属账户下的资源。
 - 删除普通用户只会删除普通用户的自身信息，其所创建的云主机、镜像、云盘均会保留在自己所属的账户名下。
 - 普通账户名称不可重复。同一账户下的用户和用户组名称不可重复。
 - 普通用户的名字、简介和密码可以通过admin账户修改，也可通过所属账户进行修改。
 - 同一用户可加入多个不同用户组。
 - 账户登录只需输入账户名和密码，用户登录需要输入账户名、用户名和密码。

- 普通账户首页看到的资源是admin账户分配的资源配额的上限。
- 普通账户创建云主机前，需要admin账户提前共享计算规格、网络 and 云盘规格等资源，否则不可创建云主机。
- 普通账户可以添加自有的镜像文件，也可由admin账户提前共享。
- 用户权限受到用户权限设置页以及该用户所属用户组权限设置页共同控制。只要用户权限设置页，或者该用户所属任意用户组权限设置页授予了某资源的权限，即代表该用户拥有该权限对应的操作。如果需要禁止该用户对某资源的操作权限，需要禁止该用户权限页，以及该用户所属所有用户组权限页相关资源的操作权限。

11.7 设置

11.7.1 全局设置

11.7.1.1 基础设置

全局设置包括基础设置与高级设置。

目前基础设置支持以下选项，具体介绍如下：

- **云主机高可用全局开关：**
 - 可以打开或者关闭云主机高可用功能。默认为：**true**。
 - 如果关闭此选项，则云主机详情不会显示高可用信息，云主机也不支持设置高可用。
- **CPU超分率：**
 - 主要用于设置可分配的虚拟CPU个数。默认为：**10**。
 - 如果物理机的CPU为四核八线程，ZStack for Alibaba Cloud会将物理主机CPU的总数（8）乘以处理器超分率的倍数（10）计算可分配的虚拟CPU的个数，即总量为80。
 - 虚拟CPU的总数可以在首页的处理器器的总量查看。
- **会话超时时间：**
 - 设定ZStack for Alibaba Cloud图形界面登录后会话多长时间失效。默认为：**7200秒**，即2小时。
 - 当登录会话失效后，需要重新登录。
- **物理机保留内存：**
 - 所有KVM主机上保留的内存容量。建议可用单位：T/G/M。默认为：**1G**。

- 例如：512M表示为系统预留512M内存，当系统剩下700M的内存时，用户又希望启动一个内存为512M的云主机是无法启动的。
- **云主机缓存模式：**
 - 云主机缓存模式设置。可选模式为：writethrough、none、writeback。默认为：**none**。
 - **writethrough**：物理机的页面缓存工作在透写模式，数据完全写入云主机存储设备后，才返回成功。
 - **none**：云主机不使用物理机的页面缓存，直接访问存储，不带cache。
 - **writeback**：云主机使用了物理机的页面缓存机制，数据写入物理机页面缓存即报告给云主机返回成功。
- **云主机CPU模式：**
 - 选择云主机的CPU类型是否与物理机的CPU类型一致。可选模式为：host-model、none、host-passthrough。默认为：**none**。
 - **host-model**：云主机的CPU类型将与物理机的CPU类型相符，例如都显示为Haswell的Intel CPU。
 - **host-passthrough**：云主机的CPU类型将与物理机的CPU完全一致。
 - 当选择host-model或host-passthrough类型时，云主机可以支持嵌套虚拟化，但可能导致云主机在不同型号CPU的物理机之间迁移失败。
- **在线迁移：**
 - 在线迁移全局设置打开或关闭。默认为：**false**。
 - 打开此开关，则支持在线迁移。
- **内存超分率：**
 - 内存超分率允许的范围: [1.00, 1000.00]（1到1000之间的数，如果是小数，最多两位）。默认值为：**1.0**。
 - 如果物理内存为4G，设置为**2**，那么ZStack for Alibaba Cloud会认为系统可以分配8G内存给云主机使用。
 - 该数值为经验数值，需要根据不同系统和应用的需求进行配置。通常不应设置得过大，否则会影响云主机性能。
 - 在生产环境中，如果用户打算采用物理内存超分，建议在安装系统时，配置相应的swap分区。

- 例如，如果物理机内存为100G，并打算设置物理内存超分为2，建议设置swap分区也为100G，这样的配置在实际使用中，有足够的swap空间供内存超分使用。

- **主存储超分率：**

- 主存储超分率允许的范围: [1.00, 1000.00]（1到1000之间数，如果是小数，最多两位）。默认值为：**1.0**。
- 如果主存储可用空间为2T，设置为2，那么ZStack for Alibaba Cloud会认为系统可以分配4T主存储空间给云主机使用。
- 该数值不应设置得过大，用户需完全理解该设置的含义并设置正确的主存储使用阈值后，才能进行相应的设置。否则会有严重的数据丢失风险！

- **主存储使用阈值：**

- 为了防止系统过度使用主存储空间（尤其是当设置了主存储的超分比例后，过度分配云盘有可能使存储溢出，从而导致云主机存储失效崩溃），需要设置主存储阈值。
- 主存储使用阈值: (0, 1] 之间的小数，最多四位。默认值为：**0.9**。
 - 例如，阈值为0.9，如果当前主存储空间实际使用率到达总容量的90%，整个系统将不能新建云主机或者云盘。
 - 此时用户需添加更多的云盘给主存储，并手动重新连接计算节点后，即可进行新建云盘操作。
- 当使用大于1的主存储超分率后，该阈值应设定为0.6或更小，以确保可及时添加主存储。
- 用户需完全理解该设置的含义，才能进行相应的设置。否则会有严重的数据丢失风险！

- **云主机控制台模式：**

- 用于设置控制台链接的协议类型。支持vnc和spice协议。默认为：**vnc**。

- **管理员密码：**

- 登录云路由设备的密码。
- 管理员可以直接在此处设置任意长度字符串，以字母/数字开头，只能包含数字，字母，'-'，'_'，'#'。
- 该操作对所有云路由生效。



注：停止云路由后，系统自动再次启动云路由后生效，手动在控制台内重启云路由无效。

- **Network Anti-Spoofing：**

- 防IP/MAC伪造和ARP欺骗。

- 默认为：**false**。
- **删除策略：**
 - 该策略设置会设定用户在删除云主机，云盘以及镜像相关内容的删除规则。
 - 可以选择三种策略，立刻删除（Direct），延时删除（Delay）和永不删除（Never）。默认为：**Delay**。
 - **立刻删除（Direct）**：当设置为立刻删除时，如果用户删除云主机或者其他资源，这些相关资源会被立刻删除。
 - **延时删除（Delay）**：当设置为延时删除（默认）时，如果用户删除云主机或者其他资源，这些资源会被标记为**已删除**，显示在对应资源的**已删除**栏，等彻底延时删除时延（默认时延24小时，也就是86400秒）超时后或用户手动强制删除时，才会彻底删除相关资源。
 - **永不删除（Never）**：当设置为永不删除时，当用户删除云主机或者其他资源，这些资源永远不会被系统自动删除。
- **彻底删除时延：**
 - 当删除策略为延时删除时，可以选择延时多久彻底删除资源。
 - ZStack for Alibaba Cloud默认时延为**86400秒**，即24小时。
- **NUMA：**
 - 打开NUMA选项可支持在线修改CPU内存。默认为：**false**。
 - 此操作支持CentOS7.2、CentOS6.6、Ubuntu14.04、Ubuntu16.04等云主机操作系统
 - 不建议在生产环境中对Windows云主机执行在线修改CPU、内存的操作。
 - 建议对Windows云主机关机后再修改配置。
- **显卡类型：**
 - 管理员可以进入基础设置页面更改云主机启动时默认的显卡类型。默认为：**cirrus**。
 - 更改后可通过`ps -ef | grep qemu`命令查看-device后的显示类型，检查qemu终端设置是否与对应的VM一致。
 - ZStack for Alibaba Cloud提供更改以下三种显卡类型：
 - **cirrus**：提供一种简单的显卡类型，但对某些操作系统，无法提供更好的显示支持；`-device cirrus-vga`)
 - **vga**：提供一种更好分辨率的显卡类型；`-device VGA`

- **qxl**：该显卡类型在SPICE协议下能够表现出更好的性能；`-device qxl-vga`或`virsh dumpxml $domainID`指令查看是否对应，其中`$domainID`指云主机UUID。



注：该选项改变后，只针对新创建的云主机和停止后再启动的云主机生效。

11.7.1.2 高级设置

ZStack支持上百种高级设置，用户可根据自身的需求搜索并且修改对应的设置。

目前高级设置支持以下选项，具体介绍如下：

- **云路由设备agent自动启动：**

- 默认为false，默认情况下，云路由设备已集成了agent程序，支持开机自动启动，如果设置并部署新的agent，并打算使其生效，此选项需设置为true。
- 设置为true后，在云路由设备在每次创建、启动或重启时，管理节点均会部署新的agent程序。

- **云路由设备连接超时时间：**

默认为300，单位为秒，用于设置管理节点与云路由设备上运行的agent程序的连接超时上限，如果管理节点在指定时间内没有连接成功agent程序，则云路由设备会启动失败并被删除。

- **云路由设备ssh超时时间：**

默认为300，单位为秒，用于设置管理节点与云路由设备进行ssh连接的超时上限，如果管理节点在指定时间内没有ssh成功云路由设备，则云路由设备会启动失败并被删除。

- **镜像服务器Ping间隔：**

默认为60，单位为秒，用于设置管理节点在指定的时间间隔去检查镜像服务器，如果检查成功，表示镜像服务器是连接状态。

- **镜像服务器Ping最大并发度：**

默认为50，用于设置管理节点同时检查多个镜像服务器时，最大的并发度。

- **镜像服务器保留容量：**

默认为1G，用于设置镜像服务器在使用时保留使用的容量。

- **Ceph镜像下载超时时间：**

默认为3600，单位秒，用于设置Ceph镜像服务器下载镜像时的超时时间，如果超过此时间，镜像还未下载完成，此镜像会添加失败。

- **Ceph镜像服务器Mon自动重连：**

默认为true，用于设置Ceph镜像服务器的Mon IP在检查失败时，是否开启自动重连。

- **Ceph镜像服务器Mon重连延迟：**

默认为30，单位秒，用于设置Ceph镜像服务器的Mon IP在一次检查失败后，再次重连的延迟间隔。

- **Ceph镜像缓存清理间隔：**

默认为43200，单位秒，用于设置Ceph镜像已删除后，也无云主机使用的前提下，Ceph主存储里面不再使用的镜像缓存被执行清理的时间间隔。

- **Ceph主存储删除Pool选项：**

默认为false，在删除Ceph主存储时，是否删除所有的ceph存储池，默认关闭，打开此选项，非常危险，可能导致数据丢失，需谨慎操作。

- **Ceph主存储Mon自动重连：**

默认为true，用于设置Ceph主存储的Mon IP在检查失败时，是否开启自动重连。

- **Ceph主存储Mon重连延迟：**

默认为30，单位秒，用于设置Ceph主存储的Mon IP在一次检查失败后，再次重连的延迟间隔。

- **配置信息的私钥：**

和公钥一起作为一个密钥对，用于远程连接各物理资源时无密码登录，与用户在系统设置的密钥无关。

- **配置信息的公钥：**

和私钥一起作为一个密钥对，用于远程连接各物理资源时无密码登录，与用户在系统设置的密钥无关。

- **控制台agentPing间隔：**

默认为60，单位秒，用于设置检查控制台agent程序的时间间隔。

- **控制台agent空闲超时：**

默认为60，单位秒，用于设置空闲的控制台agent等待的最大时间。

- **Fusionstor镜像下载超时时间：**

默认为3600，单位秒，用于设置Fusionstor镜像服务器下载镜像时的超时时间，如果超过此时间，镜像还未下载完成，此镜像会添加失败。

- **Fusionstor镜像服务器Mon自动重连：**

默认为true，用于设置Fusionstor镜像服务器的Mon IP在检查失败时，是否开启自动重连。

- **Fusionstor镜像服务器Mon重连延迟：**

默认为30，单位秒，用于设置Fusionstor镜像服务器的Mon IP在一检查失败后，再次重连的延迟间隔。

- **Fusionstor镜像缓存清理间隔：**

默认为43200，单位秒，用于设置Fusionstor镜像已删除后，也无云主机使用的前提下，Fusionstor主存储里面不再使用的镜像缓存被执行清理的时间间隔。

- **Fusionstor主存储删除Pool选项：**

默认为false，在删除Fusionstor主存储时，是否删除所有的Fusionstor存储池，默认关闭，打开此选项，非常危险，可能导致数据丢失，需谨慎操作。

- **Fusionstor主存储Mon自动重连：**

默认为true，用于设置Fusionstor主存储的Mon IP在检查失败时，是否开启自动重连。

- **Fusionstor主存储Mon重连延迟：**

默认为30，单位秒，用于设置Fusionstor主存储的Mon IP在一次检查失败后，再次重连的延迟间隔。

- **孤儿GC清理间隔：**

默认为60，单位秒，在管理节点以指定时间间隔扫描孤儿GC，若有则进行接管。

- **云主机高可用全局开关：**

默认为true，用于设置云主机高可用功能。如果关闭此选项，则云主机不支持设置高可用。（强调危险，关闭则整体关闭VM HA功能）

- **高可用异常物理机检查间隔：**

默认为5，单位为秒，用于设置在指定的时间间隔去检查一个异常的物理机。

- **高可用判定物理机失联尝试次数：**

默认为12，用于设置在指定的最大次数去重连物理机，如果在指定最大次数内连接此物理机均失败，则判定物理机失联。

- **高可用判定物理机成功间隔：**

默认为5，用于判定物理机成功连接的时间间隔，如果物理机在此间隔内成功返回，则表示连接成功。

- **高可用判定物理机成功尝试几率：**

小数，默认为0.5，用于设置在指定连接次数的既有成功又有失败的情况下，以多大几率来判定物理机连接成功。

- **高可用判定物理机成功次数：**

默认为3，用于设置在物理机连接成功的判定时，需要至少建立几次成功的连接。

- **高可用物理机自检间隔：**

默认为5，设置物理机状态自检的间隔。

- **高可用物理机自检最大尝试次数：**

默认为12，用于设置在指定的最大次数去自检物理机，在最大的尝试测试次数均失败时，会判定物理机网络异常。

- **高可用物理机自检主存储检查超时时间：**

默认为15，单位为秒，用于设置在物理机自检连接主存储的超时时间。

- **高可用永不停止云主机尝试的延迟时间：**

默认为60，单位为秒，针对永不停止的云主机，如果上一次尝试启动失败，到下一次尝试时中间的延迟时间。

- **高可用永不停止云主机扫描间隔：**

默认为60，单位为秒，针对永不停止的云主机，如果启动失败，下次扫描的时间间隔。

- **物理机Ping不通时自动重连：**

默认为true，管理节点连不通物理机时，会自动重连。

- **物理机自动重连：**

默认为true，管理节点在启动服务过程中，是否全部重连物理机。

- **物理机重连并发度：**

默认为100，管理节点在重连物理机过程中，全部重连物理机时的最大并发度。

- **物理机维护模式忽略错误：**

默认为false，物理机维护模式，忽略相关错误，会返回成功。

- **物理机Ping间隔：**

默认为60，单位为秒，管理节点在指定间隔对物理机进行检查，来物理机是否连接。

- **物理机Ping并发度：**

默认为100，管理节点在检查物理机是否连接时，支持的最大并发度。

- **会话清理间隔：**

默认为3600，用于设置在指定的时间间隔清理哪些已经超时的会话。

- **会话最大会话数：**

默认为500，用于设置管理节点可接受的最大会话数量，超过此数值，将不能建立新的会话。

- **会话超时时间：**

默认为7200，当前会话登录超过该会话时间后，系统将不可用，需重新登录。

- **镜像删除策略：**

可选类型为直接删除、延迟删除、永不删除，用于在删除镜像时，管理节点设置的删除策略：

1. 直接删除：直接从数据库删除和文件级别删除镜像；
2. 延迟删除：将此镜像的状态变为已删除，在镜像彻底删除到期后，会从数据库删除和文件级别删除镜像；
3. 永不删除：从数据库删除镜像，但是永不删除其文件。

- **镜像彻底删除间隔：**

默认为3600，单位为秒，用于设置执行彻底删除镜像任务的时间间隔。

镜像彻底删除周期：

默认为86400，单位为秒，用于设置将一个已删除的镜像从数据库移除，并从镜像服务器移除的执行周期。

- **镜像启用重置密码：**

默认为true，用于设置镜像是否启用重置密码。

- **KVM云主机云盘的最大数量：**

默认为24，用于设置一个云主机可支持的最大数据盘数量。

- **KVM物理机并发级别：**

默认为10，用于设置在物理机执行命令的并发数量，如果设置的并发数量过大，可能导致物理机负载过高。

- **KVM物理机保留内存：**

默认为1G，用于设置为物理机上保留的内存容量。

- **KVM云主机缓存模式：**云主机缓存模式设置,可选模式为：writethrough, none, writeback。

- writethrough: 物理机的页面缓存工作在透写模式，数据完全写入云主机存储设备后，才返回成功。
- None: 云主机不使用物理机的页面缓存，直接访问存储，不带cache。
- writeback: 云主机使用了物理机的页面缓存机制，数据写入物理机页面缓存即报告给云主机返回成功。
- **KVM云主机控制台模式：**

支持vnc和spice协议，默认为vnc，用于设置云主机控制台连接的协议类型。
- **KVM云主机CPU模式：**
 - 选择云主机的CPU类型是否与物理机的CPU类型一致。
 - 当选择host-model类型时，云主机的CPU类型将与物理机的CPU类型相符（例如都显示为Haswell的Intel CPU）
 - 当选择host-passthrough类型，云主机的CPU类型将与物理机的CPU完全一致。
 - 当选择host-model或者host-passthrough类型时，云主机可以支持嵌套虚拟化，但可能导致云主机在不同型号CPU的物理机之间迁移失败。
- **KVM云主机并发迁移数量：**

默认为2，用于设置物理机维护模式时，同时迁移云主机的数量。
- **KVM物理机Ping时云主机状态同步：**

默认为true，用于设置物理机在连接时，是否同步云主机的状态。
- **负载均衡默认算法：**

可选方法为轮询法、最少连接法和源地址法，默认为轮询，用于设置负载均衡时，采用哪种算法。
- **负载均衡空闲连接超时时间：**

默认为60，在没有数据传输时，设置触发负载均衡器终止服务器和客户端连接的超时时间。
- **负载均衡健康检查间隔：**

默认为5，用于设置对负载均衡器内的云主机进行健康检查的时间间隔。
- **负载均衡健康检查目标：**

健康检查的协议类型，默认为TCP，支持TCP, HTTP, HTTPS, or SSL，用于设置对负载均衡器内的云主机进行健康检查的协议类型，对应的有效端口是1到65535。
- **负载均衡健康检查超时时间：**

默认为2，单位为秒，用于设置在指定时间内如果负载均衡检查没有相应则判定检查失败。

- **负载均衡健康边界：**

默认为2，在执行多少次成功检查后，将云主机移至健康状态。

- **负载均衡最大连接：**

默认为5000，用于设置负载均衡器同时建立的最大连接数。

- **负载均衡不健康边界：**

默认为2，在执行多少次失败检查后，将云主机移至不健康状态。

- **本地存储迁移：**

默认为true，本地存储迁移全局设置打开或关闭。打开此开关，则支持本地热迁移。

- **日志选项：**

默认为true，设置是否开启资源的日志记录。

- **日志语言：**

默认为zh_CN，设置记录相关日志的地域，此设置影响相关的日志记录的地域时间。

- **管理节点心跳检测间隔：**

默认为5，单位为秒，用于设置 管理节点将心跳写入数据库的时间间隔。

- **ZStack分发镜像：**

默认为true，在添加镜像后，设置是否分发镜像到本地存储。

- **ZStack分发镜像并发度：**

默认为2，在添加镜像后，同时分发镜像到本地存储的并发度。

- **内存超分率：**

- 默认值为1.0。如果物理内存为4G，设置为2，那么ZStack会认为系统可以分配8G的内存给云主机使用。允许范围 ≥ 1 ，该数值为经验数值，需要根据不同系统和应用的需求来进行配置。
- 通常不应设置的过大，否则会影响云主机的性能。在生产环境中，如果用户打算采用物理内存超分，建议在安装系统时，配置相应的swap分区。



注：

例如，如果物理机内存为100G，并打算设置物理内存超分为2，建议设置swap分区也为100G，这样的配置在实际使用中，有足够的swap空间供内存超分使用。

- **主存储超分率：**

- 默认值为1.0。如果主存储可用空间为2T，设置为2，那么ZStack会认为系统可以分配4T的空间给云主机使用。允许范围 ≥ 1 。该数值不应设置的过大。
- 用户需完全理解该设置的含义并设置正确的主存储使用阈值后，才能进行相应的设置。否则会有严重的数据丢失风险！

- **主存储使用阈值：**

- 默认值为0.9。为了防止系统过度使用主存储空间（尤其是当设置了主存储的超分比例后，过度分配云盘有可能使存储溢出，从而导致云主机存储失效崩溃），需要设置主存储阈值。



注：

例如，阈值为0.9，如果当前主存储空间实际使用率到达总容量的90%，整个系统将不能新建云主机或者云盘。此时用户需添加更多的云盘给主存储，并手动重新连接计算节点后，即可进行新建云盘操作。

- 主存储使用阈值允许范围是0~1范围内的小数。当使用大于1的主存储超分率后，该阈值应设定为0.6或更小，以确保可及时添加主存储。用户需完全理解该设置的含义，才能进行相应的设置。否则会有严重的数据丢失风险！

- **监控物理机间隔：**

默认为1，单位为秒，收集物理机监控数据的时间间隔。

- **监控云主机间隔：**

默认为1，单位为秒，收集云主机监控数据的时间间隔。

- **虚拟网络DHCP MTU设置：**

默认为1500，用于设置虚拟网络的默认最大传输单元的字节数。

- **L2NoVlan网络DHCP MTU设置：**

默认为1500，用于设置L2NoVlan网络的最大传输单元的字节数。

- **L2Vlan网络DHCP MTU设置：**

默认为1500，用于设置L2Vlan网络的最大传输单元的字节数。

- **L2Vxlan网络DHCP MTU设置：**

默认为1500，用于设置Vxlan网络的最大传输单元的字节数。

- **NFS主存储GC清理时间间隔：**

默认为3600，单位为秒，用于设置NFS主存储GC清理云盘和快照的时间间隔。

- **主存储镜像缓存的GC时间间隔：**

默认为86400，单位为秒，用于设置主存储定期扫描那些孤儿的需要被清理的镜像缓存的时间间隔。

- **主存储Ping间隔：**

默认为60，单位为秒，管理节点在指定间隔对主存储进行检查是否连接。

- **主存储Ping并发度：**

默认为100，管理节点在检查多个主存储时，支持的最大并发度。

- **主存储的预留容量：**

默认为1G，用于设置主存储的预留容量。

- **进度条清理线程间隔：**

默认为300，单位为秒，用于设置清理过期的进度条记录的时间间隔。

- **进度条开启：**

默认true，用于设置是否开启进度条功能。

- **进度条记录保存时间：**

默认为86400，默认为秒，用于设置进度条数据在数据库中进行保留的最长时间。

- **弹性IP数量默认配额：**

默认为20，设置账户的弹性IP数量默认配额。

- **镜像数量默认配额：**

默认为20，设置账户的镜像IP数量默认配额。

- **镜像容量默认配额：**

默认为10T，设置账户的镜像容量默认配额。

- **三层网络数量默认配额：**

默认为20，设置账户的三层网络数量默认配额。

- **负载均衡器数量默认配额：**

默认为20，设置账户的负载均衡器配额。

- **端口转发数量默认配额：**

默认为20，设置账户的端口转发数量默认配额。

- **定时任务数量默认配额：**

默认为80，设置账户的定时任务数量默认配额。

- **安全组数量默认配额：**

默认为20，设置账户的安全组数量默认配额。

- **云盘快照数量默认配额：**

默认为200，设置账户的云盘快照配额。

- **虚拟IP数量默认配额：**

默认为20，设置账户的虚拟IP数量默认配额。

- **CPU数量默认配额：**

默认为60，设置账户的CPU数量默认配额。

- **内存大小默认配额：**

默认为80G，设置账户的内存大小默认配额。

- **运行中的云主机数量默认配额：**

默认为100，设置账户的运行中的云主机数量默认配额。

- **数据云盘容量默认配额：**

默认为10T，设置账户的数据云盘容量默认配额。

- **数据云盘数量默认配额：**

默认为40，设置账户的数据云盘数量默认配额。

- **安全组出口策略：**

默认为允许，没有安全组规则时，默认的出口规则是允许。

- **安全组进入策略：**

默认为禁止，没有安全组规则时，默认的进入规则是禁止。

- **Shared Mount Point删除GC间隔：**

默认为3600，单位为秒，用于设置Shared Mount Point主存储的GC去清理过期云盘以及快照的时间间隔。

- **云路由设备agent自动启动：**

- 默认为false，默认情况下，云路由设备已集成了agent程序，支持开机自动启动，如果设置并部署新的agent，并打算使其生效，此选项需设置为true。
- 设置为true后，在云路由设备在每次创建、启动或重启时，管理节点均会部署新的agent程序。

- **云路由命令并发度：**

默认为100，用于设置云路由可以执行命令的最大并发度。

- **云路由重启dnsmasq边界：**

默认为500，在发送多少次SIGUSER1后重启DNSMASQ，因为如果有非常多的SIGUSER1的话DNSMASQ会在重新加载配置文件的时候卡住。

- **云路由Ping间隔：**

默认为60，单位为秒，用于设置管理节点在指定的时间间隔去检查云路由设备，如果检查成功，表示云路由设备是连接状态。

- **云路由Ping最大并发度：**

默认为500，单位为个，用于设置管理节点在同时去检查多个云路由设备时，最大的并发度。

- **云路由设备连接超时时间：**

- 默认为300，单位为秒，用于设置管理节点与云路由设备上运行的agent程序的连接超时上限，如果管理节点在指定时间内没有连接成功agent程序，则云路由设备会启动失败并被删除。

- **云路由设备ssh超时时间：**

- 默认为300，单位为秒，用于设置管理节点与云路由设备进行ssh连接的超时上限，如果管理节点在指定时间内没有ssh成功云路由设备，则云路由设备会启动失败并被删除。

- **云路由命令并发度：**

默认为100，用于设置云路由可以执行命令的最大并发度。

- **云路由ssh端口：**

默认为22，云路由的ssh登录端口。

- **云路由用户名：**

默认为vyos，登录云路由设备的用户名。

- **云路由管理员密码：**

默认为virtual123# 云路由管理员账户是：vyos。用户设定密码后需要通过UI重启云路由设备，该密码才会生效。

- **云主机globalConfig.vm_bootMenu：**

globalConfig VM引导菜单：默认为true，用于设置云主机启动时是否启用引导菜单，少数不支持虚拟机引导菜单的服务器可以设置为false。

- **云主机Network Anti-Spoofing：**

默认为false，该功能防止 IP/MAC 伪造和 ARP 欺骗。

- **云主机声卡：**

- 默认为false，用于设置是否使用AC97的声卡。

- **云主机删除策略：**

删除云主机的策略。可选策略为:立刻删除，延时删除，永不删除。

- **云主机彻底删除间隔：**

默认为3600，单位为秒，执行彻底删除云主机任务运行的时间间隔。

- **云主机彻底删除时延：**

默认为864000，单位为秒，云主机删除策略为延迟删除时，针对已删除的云主机，选择延时多久彻底删除云主机。

- **计算规格删除后设置为空：**默认为true，用于设置在删除计算规格时，是否更新云主机的计算规格列表为NULL。

- **NUMA：**

默认为false，表示云主机的架构采用NUMA结构。

- **云主机显卡类型：**

默认为cirrus，设置云主机启动时默认的显卡类型。可选择类型为:cirrus, vga, qxl。

- **快照增量的最大数目：**

默认为128，一个云盘快照链的最大长度。当一个云盘的快照链的长度达到这个数字时，下一个云盘快照会是一个完整的快照。

- **云盘删除策略：**

删除数据云盘有三种策略：立刻删除，延时删除，永不删除。

1. 立刻删除：被删除的云盘会从数据库和主存储中删除；
2. 延时删除：被删除的云盘会在数据库中被标记为已删除，等彻底延时删除时延超时后，才会彻底从数据库与主存储中删除云盘；
3. 永不删除：当设置为永不删除时，当用户删除云盘时，这些资源永远不会被系统自动删除。

- **云盘规格删除时设置为空：**

默认为true，删除磁盘规格时，是否更新磁盘的磁盘规格列表为NULL。

- **云盘彻底删除间隔：**

默认为3600，单位为秒，执行彻底删除云盘的任务运行的时间间隔。

- **云盘彻底删除时延：**

默认为864000，单位为秒，云盘删除策略为延迟删除时，针对已删除的云盘，选择延时多久彻底删除云盘。

12 管理节点高可用

12.1 管理节点高可用方案

管理节点高可用方案采用共享存储，使用云主机作为管理节点来管理云平台。

分为两种类型：

- 超融合基础架构：基于Ceph分布式块存储，存储与计算融合部署，管理节点以云主机方式运行，管理融合节点的计算、存储、网络资源。
- 共享文件系统高可用：基于NFS或Shared Mount Point共享文件系统存储，独立共享存储，管理节点以云主机方式运行，管理计算节点的计算、存储、网络资源。

ZStack for Alibaba Cloud支持的高可用支持以下三个层级的高可用：

1. 管理节点的高可用：由zsha和consul守护进程来提供管理节点高可用，保证管理节点云主机的高可用运行状态。
2. 业务云主机的高可用：通过对云主机所在的物理网络或节点进行检测，在失效时，会自动切换云主机到其他健康节点，以提供业务的可用性。
3. 存储的高可用：分布式块存储的提供的多副本机制和故障域隔离机制；共享文件系统存储由底层存储提供的高可用保障机制，例如，Raid、主备等机制。

存储可支持Ceph分布式块存储，也支持Shared Mount Point存储，也可使用NAS转化为Shared Mount Point存储。

管理节点高可用方案在部署时，需提前规划网络，支持管理网络和存储网络合并，也支持管理网络和存储网络分离，使用独立的存储网络，ZStack使用存储网络作为基准来判定管理节点主机状态。

13 基本运维

本章主要针对ZStack基本操作异常给出处理办法。

13.1 安装部署

安装、升级部署ZStack失败需检查的因素：

1. 假定安装操作选择了管理节点模式，但是安装系统后，没有安装ZStack。

原因：

安装操作系统时，没有设置合适的IP地址，ZStack管理节点必须要求有可用IP。

解决方案：

- 此时需要执行`bash /opt/zstack*installer.bin -E` 安装ZStack企业版；
- 或执行`bash /opt/zstack*installer.bin` 安装ZStack社区版。

2. 升级时遇到ZStack ISO版本不匹配，会提示类似以下错误信息。

现象：

```
Reason: The current local repo is not suitable for ZStack installation.  
Please download ZStack-x86-64-DVD-2.0.1.iso from http://www.zstack.io/product_downloads/ and run
```

解决方案：

此时需要执行以下步骤：

1. 在管理节点下载最新的ISO，例如在管理节点执行下载ISO：

```
wget http://cdn.zstack.io/product_downloads/iso/ZStack-x86_64-DVD-2.3.x.iso
```

2. 执行以下命令进行升级，升级ISO里面的yum repo同步到本地，并且直接升级管理节点。

```
zstack-upgrade ZStack-x86_64-DVD-2.3.x.iso
```

3. 安装ZStack时出现如下错误信息。

现象：

```
Fail Reason: /usr/local/zstack is existing. Please delete it manually before installing a new  
ZStack
```

原因：

此时系统已经存在ZStack，不允许再次安装。

解决方案：

- 如果打算升级 直接使用-u参数升级即可。
 - 如果打算重新安装，则需执行`rm -rf /usr/local/zstack; bash zstack-installer.bin -D`进行重新安装。
4. 安装部署失败，失败信息会打印到屏幕上。

解决方案：

可查看`/tmp/zstack_installation.log`，根据错误提示，尝试解决安装部署问题。

13.2 启动服务

ZStack相关的服务在管理节点重启后，会自动启动。

启动ZStack服务失败需检查的因素：

1. 数据库应正常运行：

可通过`systemctl status/start/stop/restart mariadb`进行状态/启动/停止/重启检查。

2. Rabbitmq应正常运行：

可通过`systemctl status /start/stop/restart rabbitmq-server`进行状态/启动/停止/重启检查。

3. 出现如下报错：

现象：

```
ERROR: failed to connect to the mysql server[hostname:10.0.0.18, port:3306, user:zstack, password:zstack.password]
```

解决方案：

- 需确保`/usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack/WEB-INF/classes/zstack.properties`里面关于数据库的IP、用户名、密码均正确，且可使用`mysql`命令正常访问。
 - 例如，可通过`mysql -u zstack -pzstack.password -h 10.0.0.18`直接访问。
4. 出现如下报错：

现象：

```
ERROR: unable to connect to the rabbitmq server[ip:10.0.0.18] with username/password configured in zstack.properties
```

原因及解决方案：

需检查rabbitmq状态，有可能是hostname发生变更引起rabbitmq无法连接，此时可执行`zstack-ctl reset_rabbitmq`

5. 出现如下报错：

现象：

```
8080 is occupied by some process. Please use netstat to find out and stop it
```

解决方案：

执行`netstat -an|grep 8080`找到8080占用程序将其停止再启动ZStack。

6. 出现如下报错：

现象：

```
MN status: Unknown, the management node seems to become zombie as it stops responding APIs
```

原因及解决方案：

一般是因为内存不足导致的消息总线不能正确处理，需扩大内存，此时不建议再将管理节点作为计算节点添加到ZStack使用。

13.3 zstack-ctl命令

ZStack提供`zstack-ctl`对服务或者资源进行命令行控制。

常用的`zstack-ctl`命令：

- 状态检查：`zstack-ctl status`
- 服务控制：`zstack-ctl stop/start/stop_ui/start_ui/restart_node/`
- 日志收集：`zstack-ctl collect_log`
- 备份数据库：`zstack-ctl dump_mysql`
- 恢复数据库：`zstack-ctl restore_mysql -f back.gz --mysql-root-password password`
- 管理节点IP变更：`zstack-ctl change_ip`
- 重置rabbitmq：`zstack-ctl reset_rabbitmq`
- 检查配置：`zstack-ctl show_configuration`
- 安装授权：`zstack-ctl install_license -f license_key.txt`
- 重置admin账户密码：`zstack-ctl reset_password`

- 修改数据库密码：`zstack-ctl change_mysql_password --root-password zstack.mysql.password --user-name zstack --new-password password`

13.4 zstack-cli命令

ZStack提供`zstack-cli`命令行交互界面对ZStack内部各资源进行控制。

1. `zstack-cli`登录：

```
LogInByAccount accountName=admin password=password
```

初始密码为password，如果有修改，则需按照正确的密码登录。

2. `zstack-cli`支持的关键字包括：

- 资源关键字：
zone cluster host vm primarystorage image L2 L3 backupstorage volume offering
- 操作关键字：
add reconnect start stop destroy delete create get set update attach detach

3. 使用`zstack-cli`进行控制的技巧：

- 输入资源关键字和操作关键字。
- 善用tab键。例如，输入集群的关键字cluster，点击两次tab键后，会列出cluster可支持的所有操作，如下：

```
AttachL2NetworkToCluster
AttachPrimaryStorageToCluster
ChangeClusterState
CreateCluster
DeleteCluster
DetachL2NetworkFromCluster
DetachPrimaryStorageFromCluster
GetCandidateZonesClustersHostsForCreatingVm
GetVmStartingCandidateClustersHosts
QueryCluster
QueryVCenterCluster
UpdateCluster
```

此时假定打算再创建集群，根据上面列出的Cluster操作，那么输入CreateCluster后，再点击两次tab键，cli将列出CreateCluster参数。

4. 使用`zstack-cli`创建云主机的方法：

```
zstack-cli CreateVmInstance name=ceph instanceOfferingUuid=$instanceoffer I3NetworkUids=$L3uuid imageUuid=$image
```

5. 使用`zstack-cli`查询运行中的云主机：

```
zstack-cli QueryVmInstance state= "Running" name~=test limit=3 field=uuid
```

名字包含test，只显示3条记录，只显示其uuid。

13.5 重连物理机

重连物理机会重新部署代理程序进行相关检查。

重连物理机失败需检查的因素：

1. 管理节点无法正常访问物理机22端口，例如以下，需先解决管理节点可以正常ssh到物理机的问题。

```
ssh: connect to host 192.168.0.65 port 22: Network is unreachable
```

2. 物理机应可访问管理节点，以将agent代理的结果返回给管理节点。
3. 没有使用ZStack定制版ISO安装计算节点，导致升级失败，出现类似以下软件包安装冲突的错误，需要使用ZStack定制版ISO来重新安装系统，才可解决。

```
ERROR: command pkg_list=`rpm -q openssh-clients qemu-kvm bridge-utils wget qemu-img libvirt-python libvirt nfs-utils vconfig libvirt-client net-tools iscsi-initiator-utils lighttpd dnsmasq iproute sshpass rsync nmap | grep \"not installed\" | awk '{ print $2 }'` && for pkg in $pkg_list ; do yum --disablerepo=* --enablerepo=zstack-local install -y $pkg; done;failed!
```

4. 物理机的libvirt服务状态应正常：

可通过`systemctl status/start/stop/restart libvirtd`进行状态/启动/停止/重启检查。

5. 重连物理机会检查其所属集群的网络挂载情况，假如集群挂载的二层网络指定的设备是eth1，但是物理机的网卡设备号发生变化，不存在eth1，那么此物理机将无法重连成功。
6. 如果物理机系统盘的存储容量已经用完，此时物理机将无法重连成功。
7. 对于要求挂载NFS主存储的物理机，如果挂载失败，物理机将无法重连成功，此时需要检查物理机到NFS主存储的链路，例如以下错误，就需检查物理机到NFS存储的连接。

```
failed to execute shell command: mount 192.168.18.242:/home/Storage/zhu /opt/zstack/nfsprimarystorage/prim-751565713a6340da884c33a8668a8916
```

8. 使用分布式块存储的物理机，如果存在存储网络，则要求物理机可直接访问存储网络。

9. 如果使用VXLAN网络，其挂载集群时指定的VTEP IP应该存在，如果不存在，物理机将无法重连成功。

13.6 重连主存储

重连主存储会重新部署代理程序进行相关检查。

重连主存储失败需检查的因素：

1. 本地存储一般处于可连接状态。
2. NFS主存储保证有可用物理机可以连接此主存储。重连失败时，需检查NFS Server的IP地址、NFS共享目录、NFS挂载参数是否正确。
3. Ceph主存储需检查分布式块存储是否正常。重连失败时，需检查Ceph IP地址、Ceph SSH 端口、用户名、密码、用户名是否有sudo权限，Ceph集群状态是否正常。
4. Fusionstor主存储需检查分布式块存储是否正常。重连失败时，需检查Fusionstor IP地址、Fusionstor SSH 端口、用户名、密码、用户名是否有sudo权限、Fusionstor集群状态是否正常。
5. Shared Mount Point主存储需在物理机手动挂载此目录，建议在`/etc/rc.local`里进行定义，开机自启动挂载。

13.7 重连镜像服务器

重连镜像服务器会重新部署代理程序进行相关检查。

重连镜像服务器失败需检查的因素：

1. Sftp镜像服务器和镜像仓库需检查SSH端口号、用户名、密码、用户名是否拥有sudo权限。
2. Ceph镜像服务器需检查分布式块存储是否正常。重连失败时，需检查Ceph IP地址、Ceph SSH 端口、用户名、密码、用户名是否有sudo权限，Ceph集群状态是否正常。
3. Fusionstor镜像服务器需检查分布式块存储是否正常。重连失败时，需检查Fusionstor IP地址、Fusionstor SSH 端口、用户名、密码、用户名是否有sudo权限，Fusionstor集群状态是否正常。

13.8 云主机异常

云主机相关异常处理：

异常信息	异常原因及解决办法
"code" : " HOST.1005" , " description " : " Failed to start vm on hypervisor" , "details" : " failed to start, Libvirt error : internal error no supported architecture for os type 'hvm' " 或 "details": "failed to start vm on kvm host, because unable to start vm, libvirt error: invalid argument : could not find capabilities for domain type =kvm "	- 原因 : ZStack需要物理机支持并打开了硬件虚拟化 (如vmx或者svm) 的支持。出现该错误的原因通常是因为BIOS中没有打开CPU虚拟化。 - 解决方案 : 重启系统, 并进入BIOS打开CPU相关虚拟化支持。
"details" : "cannot find either 'vmx' or 'svm' in /proc/cpuinfo, please make sure you have enabled virtualization in your BIOS setting"	- 原因 : ZStack需要物理机支持并打开了硬件虚拟化 (如vmx或者svm) 的支持。出现该错误的原因是用户添加的物理机的CPU不支持硬件虚拟化功能。 通常是由于用户添加的物理机是一个 “云主机” 导致的, 需要打开对应 “云主机” 的嵌套虚拟化功能。 - 解决方案 : 具体的打开办法, 请联系 “云主机” 提供方。
"details": "the local primary storage has no hosts with enough disk capacity[xxx bytes] required by the vm[uuid:xxx]"	- 原因 : 当前系统中 (或者任何单独一台物理机) 没有足够的主存储容量 (磁盘空间)。 ZStack在分配云主机和云盘时使用的是thin clone 模式, 也就是云主机使用多少, 才分配多少。但是在创建云主机的时候, 会按照云主机最大申请的使用空间来扣除系统主存储的容量, 以防最后云主机使用的空间超过系统可用空间。 此外, 如果主存储为本地存储, 由于云主机的磁盘不能够跨物理机存储, 所以如果每台物理机的剩余空间都不足创建一台新的云主机, 也会遇到此错误。 - 解决方案 : 删除一些不需要使用的云主机、云盘, 或者调整云主机使用的镜像大小。

异常信息	异常原因及解决办法
	在理解主存储超分的原理和使用方法的前提下，也可以增大主存储超分比例以获得更多超分空间。
"details": "unable to allocate hosts; due to pagination is enabled, there might be several allocation failures happened before ; the error list is [{no host having cpu[x HZ], memory [xxx bytes] found}]"	- 原因： 当前系统中（或者任何单独一台物理机）没有足够的内存。 - 解决方案： 删除一些不需要使用的云主机，或者调整云主机使用计算规格的大小。在理解内存超分的原理和使用方法的前提下，也可以增大存储超分比例以获得更多超分容量。
"details": "failed to start vm[uuid:xxx name :xxx] on kvm host[uuid:xxx, ip:x.x.x.x], because unable to start vm[uuid:xxx, name :xxx], libvirt error: internal error: early end of file from monitor: possible problem : Cannot set up guest memory 'pc.ram ': Cannot allocate memory" set up guest memory 'pc.ram':Cannot allocate memory"	- 原因： 当前系统中实际可用物理内存不足以分配给需要创建的云主机。当这个错误出现时，就算提高内存超分比例，也没有办法创建更大容量的内存。 - 解决方案： 减小云主机的计算规格，增加物理主机的内存，或者增加物理主机的swap分区（会降低系统性能）。
"failed to migrate vm[uuid:xxx] from kvm host[uuid:xxx, ip:xxx] to dest host[ip:xxx], unable to migrate vm[uuid:xxx] to qemu +tcp://xxx/system, Unsafe migration: Migration may lead to data corruption if disks use cache != none"	- 原因： 当前的基础设置中，将云主机的磁盘缓存模式设置为其他模式，例如，writethrough或writeback，系统认为带缓存模式的迁移是不安全的。 - 解决方案： 需要将此基础设置的缓存模式修改为None模式才可迁移。
"description": "Failed to start vm on hypervisor", libvirt error: Unable to create tap device vnic15.0: Device or resource busy	- 原因： 此计算节点可能被重复添加，里面已经有使用了vnic15.0的云主机在运行，导致设备出现冲突。 - 解决方案：

异常信息	异常原因及解决办法
	建议添加物理机时，需保持一个干净的环境，或清理掉其上已经运行的云主机。
Permission denied: '/opt/zstack/nfsprimarystorage/prim-cd8075752a0b4c669afa79acfc433ca5/dataVolumes'	- 原因： 创建云主机或数据盘时，NFS主存储的目录没有读写的权限， - 解决方案： 需在NFS 服务器端开启读写权限。
internal error: unable to execute QEMU agent command 'guest-set-user-password': failed to set password: The user name could not be found.	- 原因： 修改云主机密码时，指定的用户名不存在。 - 解决方案： 需要指定已存在的用户名。
internal error: unable to execute QEMU agent command 'guest-set-user-password': The command guest-set-user-password has not been found	- 原因： 修改云主机密码时，在云主机内部没有安装qemu-ga或者代理程序版本过低。 - 解决方案： 可执行qemu-ga -V检查版本。 - 在CentOS7.2里版本是2.3.0 - 在Windows 2012里版本是0.12.1
"description": "An operation failed","details": "unable to live migrate with local storage . The vm[uuid:0837761acd4ffab2f75798cdb65c38] has volumes on local storage,to protect your data, please stop the vm and do the volume migration"	解决方案： 本地存储的云主机在线迁移时，需要先卸载相关的数据云盘。
"libvirt error: error from service: ListActivatableNames: Connection is closed"或"libvirt error: Activation of org.freedesktop.machine1 timed out"	- 原因： 这类错误通常是由系统DBUS进程死掉或者DBUS运行异常引起的。 - 解决方案： - 方法1：重启ZStack物理机，DBUS会自动恢复。 - 方法2：在物理机上使用如下命令：

异常信息	异常原因及解决办法
	1. service systemd-machined restart 2. service libvirtd restart 3. 完成后用UI或者CLI重连出问题的物理机。
<pre>{ "error": { "code": "HOST.1009", "description": "Failed to migrate vm on hypervisor", "details": "failed to migrate vm[uuid:90bb61f55e774f5f89c9e1ea46db7661] from kvm host[uuid:e5105c61114a4efe8bcc025f744226bd, ip:10.0.247.244] to dest host[ip:10.0.197.238], unable to migrate vm[uuid:90bb61f55e774f5f89c9e1ea46db7661] to qemu+tcp://10.0.197.238/system, internal error: Attempt to migrate guest to the same host localhost.domain.com" }, "createdTime": 1488170137857, "type": { "_name": "key.event.API.API_EVENT" }, "id": "e6bcd7c33ad9446b919e11cd647fc8dc" }</pre>	- 原因： 这是因为两台物理机hostname相同，KVM在线迁移目前依靠hostname进行确认不同的物理机，如果hostname相同，则会被认定为相同的物理机。 - 解决方案： 请确保物理机hostname不能相同。可以通过hostnamectl set-hostname your_new_hostname来设定。
all mons failed to execute http call[/ceph/primarystoragevolume/clone	解决方案： 重连主备存储。
为什么冷迁移会失败？"SYS.1006" 简介： An operation failedfailed to execute bash [rsync -a --relative /data/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e/vol-3f1225391f414d84b1b025761440b297/snapshots/c0bb52f90d194a55a0ae47468d503816.qcow2 --rsh="/usr/bin/sshpass -p mevoc0_-03 ssh -o StrictHostKeyChecking=no -l mevoco" 10.20.40.32:/], return code: 23, stdout: , stderr: Warning: Permanently added '10.20.40.32' (ECDSA) to the list of known hosts. rsync: failed to set times on "/data": Operation not permitted (1) rsync: failed to set times on "/data/rootVolumes": Operation not permitted (1) rsync: failed to set times on "/data/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2	- 原因： 权限属组问题。 Operation not permitted (1) rsync: recv_generator: mkdir "/data/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e/vol-3f1225391f414d84b1b025761440b297" failed: Permission denied (13) *** Skipping any contents from this failed directory *** rsync error: some files/attrs were not transferred - 解决方案： 需要重新给正确的属组，确认要迁移的VM文件是不是root qemu组。

异常信息	异常原因及解决办法
fa65700f22e": Operation not permitted (1) rsync: recv_generator: mkdir "/data/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e/vol-3f1225391f414d84b1b025761440b297" failed: Permission denied (13) *** Skipping any contents from this failed directory *** rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1052) [sender=3.0.9] 详情: failed to execute bash[rsync -a --relative /data/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e/vol-3f1225391f414d84b1b025761440b297/snapshots/c0bb52f90d194a55a0ae47468d503816.qcow2 --rsh="/usr/bin/sshpass -p mevoc0-_-03 ssh -o StrictHostKeyChecking=no -l mevoco" 10.20.40.32:]/, return code: 23, stdout: , stderr: Warning: Permanently added '10.20.40.32' (ECDSA) to the list of known hosts. rsync: failed to set times on "/data": Operation not permitted (1) rsync: failed to set times on "/data/rootVolumes": Operation not permitted (1) rsync: failed to set times on "/data/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e": Operation not permitted (1) rsync: recv_generator: mkdir "/data/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e/vol-3f1225391f414d84b1b025761440b297" failed: Permission denied (13) *** Skipping any contents from this failed directory *** rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1052) [sender=3.0.9]	
failed to start vm[uuid:4ef5a9e4ae6441c7b046c384c3ae6f7f name:stack_local] on kvm host[uuid:d0d9800a09c34da4891e0cc624a0d349, ip:192.168.1.166], because Traceback (most recent call last): File "/"	- 原因： 这是因为管理平台把host-passthrough开启而导致。 - 解决方案：

异常信息	异常原因及解决办法
<pre>var/lib/zstack/virtualenv/kvm/lib/python2.7/site-packages/kvmagent/plugins/vm_plugin.py", line 2721, in start_vm self._start_vm(cmd) File "/var/lib/zstack/virtualenv/kvm/lib/python2.7/site-packages/kvmagent/plugins/vm_plugin.py", line 2664, in _start_vm 'unable to start vm[uuid:%s, name:%s]', libvirt error: %s' % (cmd.vmInstanceId, cmd.vmName, str(e))) KvmError: unable to start vm[uuid:4ef5a9e4ae6441c7b046c384c3ae6f7f, name:stack_local], libvirt error: internal error: early end of file from monitor, possible problem: qemu-kvm: /root/rpmbuild/BUILD/qemu-2.6.0/target-i386/kvm.c:1736: kvm_put_msrs: Assertion 'ret == n' failed.</pre>	关闭此选项即可。
<pre>"code": "SYS.1006", description: An operation failed, details: failed to check physical network interfaces on lvm</pre>	- 原因： 嵌套虚拟化。 - 解决方案： 建议云主机CPU模式设置成passthrough。
<pre>description": "A message or a operation timeout", "details": "[Async Http Timeout] url: http://10.10.10.253:7272/init, timeout after 300000[MILLISECONDS], command : {\"uuid\": \"78183b0a46094e30bc8a6128b30ee8cb\", \"restartDnsmasqAfterNumberOfSIGUSER1\": 0}"</pre>	- 原因： 很可能是管理节点的IP地址无法访问出去。 一般出现这个情况是多网卡的服务器在安装管理服务时指定了第一个默认路由的网卡地址。 - 解决方案： 打开/usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack/WEB-INF/classes/zstack.properties 修改management.server.ip = xxx.xxx.xxx.xxx这个IP地址，修改为可以访问出去的IP地址。
<pre>failed : Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_REFUSED</pre>	解决方案： 打开/usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack/WEB-INF/classes/zstack.properties

异常信息	异常原因及解决办法
	将consoleProxyOverriddenIp =xxx.xxx.xxx.xxx改为管理节点的IP地址，修改完后要重启节点才生效。
Could not access KVM kernel module: No such file or directory failed to initialize KVM : No such file or directory.	- 原因： 这个虚拟机不支持虚拟化技术。 - 解决方案： 需要先开启嵌套虚拟化。

13.9 日志分析

相关日志记录地址：

类型	日志路径	日志所在机器
管理节点日志	/usr/local/zstack/apache-tomcat/logs/management-server.log	管理节点
管理节点UI日志	/usr/local/zstack/apache-tomcat/logs/zstack-ui.log	管理节点
控制台代理日志	/var/log/zstack/zstack-console-proxy.log	管理节点
管理节点部署日志	/var/log/zstack/deploy.log	管理节点
shell命令日志	/var/log/zstack/zstack.log	物理机
zstack kvmagent 日志	/var/log/zstack/zstack-kvmagent.log	物理机
VM对应的libvirt 日志	/var/log/libvirt/qemu/vm_uuid.log	物理机
系统基本日志	/var/log/messages	管理节点/物理机等
镜像仓库日志	/var/log/zstack/zstack-store/zstore.log	镜像仓库
ceph 主存储日志	/var/log/zstack/ceph-primarystorage.log	Ceph Mon节点
ceph 备份存储日志	/var/log/zstack/ceph-backupstorage.log	Ceph Mon节点
Fusionstor 主存储日志	/var/log/zstack/fusionstor-primarystorage.log	Fusionstor Mon节点
Fusionstor 备份存储日志	/var/log/zstack/fusionstor-backupstorage.log	Fusionstor Mon节点
云路由设备的日志	/home/vyos/zvr/zvr.log	云路由设备

类型	日志路径	日志所在机器
扁平网络的配置及日志	<code>/var/lib/zstack/dnsmasq/</code>	物理机

日常运维出现错误时，进行错误分析的一般步骤如下：

1. 根据UI界面提示的错误信息进行简单分析。

- 例如，创建云主机失败时提示的信息是no host found, 那么此时可能的原因就是选择的镜像所在的镜像服务器，可选的集群加上选择的网络进行筛选后，没有可用的物理机。

此时需要检查集群内是否有可用的物理机，是否挂载相应的网络，集群是否挂载了相应的主存储。

2. 分析管理节点`/usr/local/zstack/apache-tomcat/logs/management-server.log`关于UI界面提示的错误信息。

- 查询提示错误的信息，根据上下文进行分析，分析发生异常时的工作流。
- 也可根据执行的操作API进行查询分析，例如创建云主机调用的API是APICreateVmInstance，在管理节点搜索这个API，往下逐步分析错误原因。

3. 再根据错误的具体信息，查看相关代理日志的错误信息。

- 例如，在物理机的`/var/log/zstack/zstack-kvmagent.log`查看对云主机进行生命周期控制时的代理错误日志。

13.10 网络脚本

ZStack定制的ISO提供了以下网络脚本方便配置网络：

1. `zs-show-network`用于显示网络状态，无须额外参数，显示网络连接及链路聚合状态。

```
[root@localhost ~]# zs-show-network
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: vmnic0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state
UP qlen 1000
    link/ether fa:84:ba:34:92:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.20.54.194/16 brd 172.20.255.255 scope global vmnic0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f884:baff:fe34:9200/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Bond Name	SLAVE	BONDING_OPTS

2. zs-network-setting用于配置物理网卡网络命令。用法有两种：

a. 方法一：

```
# 参数-i，意为对接口 ( interface ) 配置网络地址
zs-network-setting -i [interface] [ipaddress] [netmask] [gateway]
                    接口      地址      掩码      网关

# 例子1：zs-network-setting -i eth0 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1
# 例子2：zs-network-setting -i eth0.10 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1
```

b. 方法二：

```
# 参数-b，意为基于接口 ( interface ) 创建网桥 ( bridge ) 并配置网络地址
zs-network-setting -b [interface] [ipaddress] [netmask] [gateway]
                    接口      地址      掩码      网关

# 例子1：zs-network-setting -b eth0 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1
# 例子2：zs-network-setting -b eth0.10 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1
```

3. zs-change-nic用于修改网卡名命令，修改网卡名后，脚本会将配置到/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules，物理主机重启后命名仍保持新的命名。

```
# 参数-c，意为修改 ( change ) 物理网口名字
zs-change-nic -c [old-nic-name] [new-nic-name]
                当前网卡名    新的网卡名

# 例子：zs-change-nic -c eth0 em01
```

4. zs-vlan用于配置VLAN接口。有两种用法：

a. 方法一：创建VLAN

```
# 参数-c，意为创建 ( create ) VLAN接口
zs-vlan -c [nic-name] [vlan]
          指定网卡  VLAN号

# 例子：zs-vlan -c zsnic0 10
```

b. 方法二：删除VLAN

```
# 参数-d，意为删除 ( delete ) VLAN接口
zs-vlan -d [nic-name] [vlan]
          指定网卡  VLAN号

# 例子1：zs-vlan -d zsnic0 10
```

```
# 例子2：zs-change-nic -c eth0 em01
```

**注:**

- 创建VLAN接口后，将会在/etc/sysconfig/network-scripts/创建对应的网络配置文件，物理主机重启后VLAN接口仍生效。删除VLAN接口后，对应网络配置将会删除。
- 创建VLAN接口后，若基于此端口与其他设备通信，需要参照网络设备厂商的VLAN配置手册，以允许该VLAN接口流量传输。
- 以下提供常见网络设备VLAN设定参考：
 - 华为：点击[这里](#)。
 - 华三：点击[这里](#)。
 - 思科：点击[这里](#)。
 - 瞻博：点击[这里](#)。

5. `zs-bond-lACP`用于创建删除Bonding链路聚合命令。有两种用法：

a. 方法一：创建Bonding 链路聚合

```
# 参数-c，意为创建（create）链路聚合接口
zs-bond-lACP -c [bond-name]
                聚合接口

# 例子：zs-bond-lACP -c bond0
```

b. 方法二：删除链路聚合

```
参数-d，意为删除（delete）链路聚合接口
zs-bond-lACP -d [bond-name]
                聚合接口

# 例子：zs-bond-lACP -d bond0
```

**注:**

本命令创建的接口是基于IEEE 802.3ad动态链路聚合协议（LACP），该接口需要管理员设定物理主机接入层网络交换机的端口组（Port-Group）。

6. `zs-nic-to-bond`用于配置链路聚合命令。

a. # 参数-a，意为加载（attach）物理接口到聚合接口

```
zs-nic-to-bond -a [bond-name] [nic-name]
                聚合接口    物理接口
```

```
# 例子：zs-nic-to-bond -a bond0 em1
```

b. # 参数-d，意为从聚合接口卸载（detach）物理接口

```
zs-nic-to-bond -d [bond-name] [nic-name]
                聚合接口    物理接口
```

```
# 例子：zs-nic-to-bond -d bond0 em1
```



注:

该命令执行后，会反馈执行接口，并显示聚合接口与物理接口的关系，例如：

```
-----
| Bond Name | SLAVE(s) | BONDING_OPTS |
-----
| bond0 | enp1s0f1 | miimon=100 mode=4 xmit_hash_policy=layer2+3 |
|      | enp1s0f0 |                      |
-----
```

- 其中，bond0是聚合接口，enp1s0f0和enp1s0f1是物理接口，显示其绑定关系。
- 此外，enp1s0f0和enp1s0f1对应的接入网络设备的物理端口组成端口组（Port-Group），管理员需依照网络设备型号配置端口组。
- 以下提供常见网络设备端口组设定参考：
 - 华为：点击[这里](#)。
 - 华三：点击[这里](#)。
 - 思科：点击[这里](#)。
 - 瞻博：点击[这里](#)。

14 其他配置运维

本章主要针对高级用户，提供一些场景下的配置运维指南。

14.1 安装多个管理节点

自动安装

如果用户希望搭建一个高可用的产品级云环境，那么可以部署多个管理节点以保证管理节点的高可用。如有对数据库和消息总线有高可用的需求，可参考ZStack 高可用集群快速配置进行配置。

用户通过[安装部署](#)已经安装完成一个管理节点，使用`zstack-ctl add_multi_management`命令安装。使用方法如下：

```
zstack-ctl add_multi_management --host-list root:passwd1@host1_ip root:passwd2@host2_ip
```



注：例如

```
zstack-ctl add_multi_management --host-list root:password@172.20.12.47 root:password@172.20.13.216
```

如图 96: ZStack多管理节点安装界面所示,172.20.14.154为第一个管理节点，使用改命令添加172.20.12.47和172.20.13.216两个管理节点。

安装完毕后，ZStack会使用这三台主机作为管理节点同时提供服务，任一管理节点服务中断，不影响其他管理节点的控制服务。



注：此时Mysql、Rabbitmq的服务依然存在在第一台管理节点上。如有需求，可以将其分别配置。

图 96: ZStack多管理节点安装界面

```
[root@172-20-14-154 ~]# zstack-ctl add_multi_management --host-list root:password@172.20.12.47 root:password@172.20.13.216
Checking system and init environment: ... PASS
Add public key to host 172.20.12.47: ... PASS
Deploy management node to host 172.20.12.47: ... PASS
Config management node on host 172.20.12.47: ... PASS
Install UI on host 172.20.12.47: ... PASS
Start management node on host 172.20.12.47: ... PASS
Add public key to host 172.20.13.216: ... PASS
Deploy management node to host 172.20.13.216: ... PASS
Config management node on host 172.20.13.216: ... PASS
Install UI on host 172.20.13.216: ... PASS
Start management node on host 172.20.13.216: ... \
All management nodes add successfully
```

手动安装

当管理大量物理机的时候，为了提高可用性，用户可以安装多个ZStack管理节点。多个ZStack管理节点之间关系平等，相互支撑。用户可以使用如下的方法安装：

```
zstack-ctl install_management_node --host=ip_of_machine_to_install_node_2 --yum=alibase,aliepel
```

当新节点成功安装后，请在新节点上配置新管理节点的IP地址：

```
zstack-ctl configure management.server.ip=ip_of_management_node2  
zstack-ctl save_config
```

可以重复这一步来安装更多的管理节点。如果启动了多个管理节点，在批量创建云主机时，需要修改安装了mysql的管理节点的配置文件`/etc/my.conf`，将其中的最大连接数修改为适合的值，来增加可接受的最大并发数量。假如有三个管理节点，启动一百个云主机，最大并发数量至少需高于300，下例设置为500，可作为参考：

```
vim /etc/my.conf  
max_connections = 500
```

如果用户购买了ZStack使用授权，请联系销售厂商给每一个管理节点单独安装一个授权协议。

多管理节点自动升级

ZStack一条命令即可完成多节点的升级：

```
zstack-ctl upgrade_multi_management_node --installer-bin zstack-installer.bin
```

14.2 配置独立的MySQL服务器

ZStack在安装过程中会配置一个本地的数据库。用户也可以安装独立的MySQL数据库。

安装独立的MySQL数据库后，用户需使用下面的ZStack的工具来初始化数据库，并进行对应的设置。

- MYSQL_ROOT_PASSWORD是MySQL的根用户密码
- MYSQL_ZSTACK_PASSWORD是用户希望设置的ZStack用户的MySQL密码
- MYSQL_SERVER_IP是mysql数据库的物理机IP地址

输入命令后，会要求用户输入MySQL服务器的ssh密码用于远程登录：

```
sudo zstack-ctl deploydb --root-password="MYSQL_ROOT_PASSWORD" --zstack-password="MYSQL_ZSTACK_PASSWORD" --host=" MYSQL_SERVER_IP"
```

14.3 配置独立的RabbitMQ服务器

同样可以使用`zstack-ctl`来完成RabbitMQ服务的安装：

```
sudo zstack-ctl install_rabbitmq  
--host=RABBITMQ_MACHINE_IP
```

当成功的安装了RabbitMQ之后，还需要为远程的RabbitMQ访问创建加密访问（需要在RabbitMQ的服务器上做如下操作）：

```
rabbitmqctl add_user zstack ZSTACK_USER_PASSWORD  
rabbitmqctl set_user_tags zstack administrator  
rabbitmqctl change_password zstack ZSTACK_USER_PASSWORD  
rabbitmqctl set_permissions -p / zstack ".*" ".*" ".*"
```

另外还需要把RabbitMQ的加密访问配置记录到`zstack.properties`（在ZStack管理节点做如下步骤）：

```
zstack-ctl configure CloudBus.rabbitmqUsername=zstack  
zstack-ctl configure \  
CloudBus.rabbitmqPassword= ZSTACK_USER_PASSWORD  
zstack-ctl save_config
```

当用户安装有多个管理节点的时候，需要到每个管理节点上配置正确的RabbitMQ访问方式。

14.4 zstack.properties核心配置文件

`zstack.properties`是ZStack的核心配置文件。它会存放在每一个管理节点中。

`zstack.properties`文件中会存放诸如数据库URL，用于数据库访问用户名密码，RabbitMQ的IP地址等等。每一个管理节点上的`zstack.properties`文件的内容基本上是一致的。它的路径可以通过`zstack-ctl status`来获得。

如果是默认安装的话，它会存放在`/usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack/WEB-INF/classes/zstack.properties`

14.5 ZStack云平台硬件资源密码变更

对于ZStack云平台的硬件资源，如物理机、Ceph主存储、镜像服务器等，在这些节点的操作系统内如果密码发生变化，需在ZStack云平台界面更改相应硬件资源的密码，以确保云平台使用正确的密码连接相应的硬件资源。否则会导致资源失联不可用，重连也会提示ssh连接错误。

更改密码的方法：在ZStack云平台界面，点击相应节点展开其详情页，点击相应节点IP旁边的编辑按钮进行更改，IP地址更改后，需重连生效。

14.6 ZStack管理节点更改物理环境

ZStack的授权与用户的物理机的环境——匹配。如果用户更新了管理节点物理机硬件配置，可能会导致ZStack的授权失效，而启动失败。

这个时候请联系ZStack的销售和技术支持获取帮助。

14.7 ZStack数据库备份与恢复

为保护数据安全，防止数据丢失，ZStack现已主动定期进行数据库备份。默认使用`crontab`进行控制。

用户使用`crontab -l`命令可查看管理节点相关的自动定时备份任务。

用户也可以使用`crontab -e`的界面里修改备份策略，默认为每天的凌晨和中午12：30进行备份，并且最多保留最新的14次备份。

默认的数据库备份文件存放路径：`/var/lib/zstack/mysql-backup/`

建议用户使用异地备份策略来提高安全性。只要数据库文件存在，即使ZStack的相关机器挂掉，均可使用数据库文件进行恢复。

14.8 本地存储空间扩容

背景信息

在使用ZStack产品的过程中，如果存储空间容量不足，可以通过以下方式进行存储空间扩容。

以下为系统主存储空间`/zstack_ps`扩容的样例：

操作步骤

1. 设置待扩容的物理机进入维护模式。
2. 插入新的大容量磁盘至物理机，并进行分区格式化，假如设备名称为`/dev/sdc`
3. 创建新目录`/new_volume`，挂载此磁盘`mount /dev/sdc1 /new_volume`
4. 执行`rsync -a /zstack_ps /new_volume/`拷贝原始的磁盘文件至新磁盘
5. 添加以下内容至`/etc/fstab`，将物理磁盘挂载点与`/zstack_ps`目录绑定

```
/dev/sdc1 /new_volume auto defaults 0 0
```

```
/new_volume /zstack_ps none defaults,bind 0 0
```

6. 重启物理机，使用 `df -h /zstack_ps` 检查扩容后的空间增量

```
Filesystem Size Used Avail Used% Mounted on
/dev/vdb1 4.0T 304G 3.5T 8% /zstack_ps
```

7. 重启ZStack服务

```
zstack-ctl stop
zstack-ctl start
```

8. 重连Host继续使用ZStack



注： 备份存储的扩容方法与此类似，只是无须对Host进行维护模式及重连的操作。

14.9 云主机根云盘扩容

ZStack支持云主机关机后进行根云盘扩容。

云主机根云盘扩容

可通过以下两种方式进行云主机根云盘扩容：

1. 在**云主机**管理界面，选择某一已停止的云主机，点击**更多操作 > 系统扩容**，可按需进行根云盘扩容，更改容量将在启动云主机后生效。



注：

- 云主机需停止，根云盘扩容容量只增不减
- 要求输入的新容量必须大于100GB，单位包括：MB/GB/TB

2. 也可在停止云主机后，进入云主机详情页的**配置信息**页面，点击根云盘进入根云盘详情页，按需修改根云盘容量。

上述步骤仅实现将云主机的根云盘容量扩大，需在云主机的操作系统里对硬盘进行分区扩容，才可使得云主机识别。

云主机操作系统硬盘分区扩容

针对不同类型、不同分区、不同文件系统的云主机，扩容方式均不相同。



注：

- ZStack进行根云盘扩容前，默认对当前系统进行了快照备份，以增强数据安全性。
- 扩容存在风险。安全的扩容方式是对扩容的新容量，规划新的分区。

- 扩容只能增加容量，不能减少容量。
- 扩容增加的容量可以合并到最后一个分区，将其连续使用。
 - 如果最后一个分区是系统备份分区（Windows），则只能对新增容量规划新的分区方式使用。
 - 如果最后一个分区是swap分区，则swap分区可以删除，将新增容量扩容至swap分区前一分区后，再重建swap分区。

以下分三种不同的应用场景来介绍：

1. 使用GParted开源工具针对ext4+swap分区扩容ext4根分区实例。



注：

- 此方式需借助Live CD方式对当前分区进行重新规划。
- 调整分区时需谨慎操作，以防止数据丢失。

假定云主机采用了ext4根分区+swap分区，其中ext4根分区35G，swap分区5G，总容量40G，将系统从40G扩容至50G后，打算将新增容量扩容至ext4根分区。

操作步骤如下：

1. 添加GParted ISO，下载路径可参考GParted官网<https://gparted.org/download.php>，建议下载amd64的iso表示支持64位系统。
2. 添加ISO后，设置启动顺序为cdrom harddisk，表示下次启动，以cdrom优先。
3. 使用GParted Live CD引导系统，打开云主机控制台，GParted引导后，按照引导一直执行Enter键直至进入图形界面。
4. 在GParted界面，右击删除原本的swap分区，扩展ext4将其从35G扩展至46G，针对unallocated的4G分区，新建swap分区。
5. 关闭云主机，卸载ISO，启动云主机。
6. 打开云主机控制台，执行df -h，可见云主机根分区容量已扩展至46G。

```
[root@10-58-21-213 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 46G 1.2G 42G 3% /
```

7. 开启swap分区并修改/etc/fstab磁盘分区表。

```
[root@10-58-21-213 ~]# fdisk -l | grep vda
Disk /dev/vda: 53.7 GB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
/dev/vda1 * 2048 96468991 48233472 83 Linux
/dev/vda2 96468992 104857599 4194304 82 Linux swap / Solaris
```

```
[root@10-58-21-213 ~]# mkswap /dev/vda2
mkswap: /dev/vda2: warning: wiping old swap signature.
Setting up swspace version 1, size = 4194300 KiB
no label, UUID=ed99f72b-aafb-43ad-be8f-fcd09794beb0
#可知此swap分区的UUID为ed99f72b-aafb-43ad-be8f-fcd09794beb0

[root@10-58-21-213 ~]# swapon /dev/vda2
#开启swap分区

[root@10-58-21-213 ~]# free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 911 106 671 6 133 657
Swap: 4095 0 4095

[root@10-58-21-213 ~]# sed -i '/swap/d' /etc/fstab
echo "UUID=ed99f72b-aafb-43ad-be8f-fcd09794beb0 swap swap defaults 0 0"
#将swap的设置写入磁盘分区表，以便开机自启。
```

8. 关机重启后，此云主机根云盘ext4分区成功扩容，swap分区也保留4G使用。

2. 使用LVM分区工具针对xfs+swap分区扩容LVM分区实例。



注：此方式适用于LVM分区动态扩容，无须借助其他工具。

假定云主机采用了LVM分区，并格式化为boot分区、xfs根分区和swap分区。其中xfs根分区94G，swap分区6G，总容量100G，将系统从100G扩容至120G后，打算将新增容量扩容至xfs根分区。

操作步骤如下：

1. 查看当前分区和LVM逻辑分区，其中boot分区为500M，使用了/dev/vda1，LVM分区为94G，使用了/dev/vda2，路径为/dev/vg/root，swap分区为6G，路径为/dev/vg/swap。

```
[root@10-0-44-221 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg-root 94G 6.5G 88G 7% /
/dev/vda1 477M 104M 344M 24% /boot
#boot分区为500M，使用了/dev/vda1
#LVM分区为94G，使用了/dev/vda2，路径为/dev/vg/root
#swap分区为6G，路径为/dev/vg/swap

[root@10-0-44-221 ~]# fdisk -l |grep vda
Disk /dev/vda: 128.8 GB, 128849018880 bytes, 251658240 sectors
/dev/vda1 * 2048 1026047 512000 83 Linux
/dev/vda2 1026048 209715199 104344576 8e Linux LVM

[root@10-0-44-221 ~]# pvdisplay |egrep "Name|Size"
PV Name /dev/vda2
VG Name vg
PV Size 99.51 GiB / not usable 3.00 MiB
PE Size 4.00 MiB
#物理卷使用/dev/vda2

[root@10-0-44-221 ~]# vgdisplay |egrep "Name|Size"
VG Name vg
```

```

VG Size 99.51 GiB
PE Size 4.00 MiB
Alloc PE / Size 25463 / 99.46 GiB
Free PE / Size 11 / 44.00 MiB
#卷组信息，卷组名称为vg，会针对此卷组扩容

[root@10-0-44-221 ~]# lvdisplay |egrep "Name|Size"
LV Name root
VG Name vg
LV Size 93.59 GiB
LV Name swap
VG Name vg
LV Size 5.88 GiB
#逻辑卷信息

```

2. 扩容后，执行 `fdisk /dev/vda` 对新增容量分区，使用 `n` 建立新分区，使用 `t` 将其分区为 LVM 格式，使用 `w` 使修改生效，使用 `partprobe` 使其立刻生效。

```

[root@10-0-44-221 ~]# fdisk /dev/vda
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Command (m for help): p
Disk /dev/vda: 128.8 GB, 128849018880 bytes, 251658240 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x0008168e
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/vda1 * 2048 1026047 512000 83 Linux
/dev/vda2 1026048 209715199 104344576 8e Linux LVM
Command (m for help): n
Partition type:
p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
e extended
Select (default p):
Using default response p
Partition number (3,4, default 3):
First sector (209715200-251658239, default 209715200):
Using default value 209715200
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (209715200-251658239, default 251658239):
Using default value 251658239
Partition 3 of type Linux and of size 20 GiB is set
Command (m for help): t
Partition number (1-3, default 3):
Hex code (type L to list all codes): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'
Command (m for help): p
Disk /dev/vda: 128.8 GB, 128849018880 bytes, 251658240 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x0008168e
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/vda1 * 2048 1026047 512000 83 Linux
/dev/vda2 1026048 209715199 104344576 8e Linux LVM
/dev/vda3 209715200 251658239 20971520 83 Linux LVM
Command (m for help): w
The partition table has been altered!

```

```
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.
```

```
[root@10-0-44-221 ~]# partprobe
```

3. 针对新格式化的分区，创建物理卷。

```
[root@10-0-44-221 ~]# pvcreate /dev/vda3
Physical volume "/dev/vda3" successfully created
#创建物理卷
```

4. 针对卷组，进行扩展。

```
[root@10-0-44-221 ~]# vgextend vg /dev/vda3
Volume group "vg" successfully extended
#卷组名称为vg，将新分区扩展至卷组vg
```

5. 关闭swap，删除原本的swap逻辑卷。

```
[root@10-0-44-221 ~]# swapoff -a
[root@10-0-44-221 ~]# lvremove /dev/vg/swap
Do you really want to remove active logical volume swap? [y/n]: yes
Logical volume "swap" successfully removed
```

6. 将逻辑卷/dev/vg/root扩容20G。

```
[root@10-0-44-221 ~]# lvextend -L +20G /dev/vg/root
Size of logical volume vg/root changed from 93.59 GiB (23959 extents) to 113.59 GiB
(29079 extents).
Logical volume root successfully resized.
#对/dev/vg/root 扩容20G

[root@10-0-44-221 ~]# lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Path /dev/vg/root
LV Name root
VG Name vg
LV UUID UkyCVW-gd5E-Z4Q2-bVHv-T84e-c3GH-ZMiUdF
LV Write Access read/write
LV Creation host, time localhost, 2017-07-26 13:18:40 +0800
LV Status available
# open 1
LV Size 113.59 GiB
Current LE 29079
Segments 2
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 8192
Block device 253:0
```

7. 执行xfs_growfs进行xfs文件系统扩容，使其生效，并检查新分区。

```
[root@10-0-44-221 ~]# xfs_growfs /dev/vg/root
meta-data=/dev/mapper/vg-root isize=256 agcount=4, agsize=6133504 blks
= sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
= crc=0 finobt=0
```

```
data = bsize=4096 blocks=24534016, imaxpct=25
= sunit=0 swidth=0 blks
naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=0
log =internal bsize=4096 blocks=11979, version=2
= sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 24534016 to 29776896
```

```
[root@10-0-44-221 ~]# df -h|grep vg-root
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg-root 114G 6.5G 108G 6% /
#新分区扩容已生效
```

8. 从逻辑卷组划分新容量给swap分区，并启动swap分区，写入磁盘配置。

```
[root@10-0-44-221 ~]# lvcreate -L 4G -n swap vg
Logical volume "swap" created.
#从卷组vg创建4G分区命名为swap

[root@10-0-44-221 ~]# mkswap /dev/vg/swap
Setting up swapspace version 1, size = 4194300 KiB
no label, UUID=bfc8a843-c758-4665-adfe-e32752ceda44
#创建swap分区，可知此swap分区的UUID为bfc8a843-c758-4665-adfe-e32752ceda44

[root@10-0-44-221 ~]# swapon /dev/mapper/vg-swap
#开启swap分区

[root@10-58-21-213 ~]# sed -i '/swap/d' /etc/fstab
echo "UUID=bfc8a843-c758-4665-adfe-e32752ceda44 swap swap defaults 0 0"
#将swap的设置写入磁盘分区表，以便开机自启。
```

9. 关机重启后，此云主机LVM分区的xfs系统成功扩容，swap分区也保留了4G使用。

3. Windows分区扩容实例

Windows分区可以在磁盘管理界面直接进行磁盘扩容。

15 常见问题

1.

Q：ZStack能帮你干什么？

A：

总的来说，就是帮你创建、管理云主机以及相关的网络存储资源，举几个例子：

- 能够知道你当前物理机资源的总容量，例如内存，例如硬盘，用户只需要负责创建vm就好了，当资源不够的时候 云平台会通知你。
- 你kvm 创建的vm，你肯定要先复制一个模板，然后修改xml吧。云平台都帮你干了。
- 你创建了vm之后，ip地址怎么弄啊？云平台帮你干了。
- 如果你需要不同账户看到不同的vm，你kvm干不了吧。云平台帮你干了。
- 如果你还要计费这种高级功能，云平台帮你干了。
- 如果你要搭建内网特殊网络环境，你手动玩不来吧，云平台帮你干了。
- 如果你要给云主机添加防护墙，你不会玩吧，云平台帮你干了。

除了以上列举的七条，ZStack还可以帮你做很多，更多精彩尽在ZStack企业版。

2.

Q：ZStack有哪些文档？我应该看什么？

A：ZStack有如下文档：

- **安装手册**：分为一键安装，手动安装，多节点安装三种安装方式，原来安装可以这么爽，让你感受不一样的stack。

部署教程：对不同应用场景的部署作出详细指导，分为UI和命令行两种方式。偷偷告诉你，命令行的功能更强大，可以解锁更多姿势哦。

开发者手册：它是ZStack的核心，主要从API的层面带你认识ZStack，了解之后，你甚至会感知它的脾气。

博客：更高的视角，更清晰的架构，它说的是ZStack，又不仅仅是ZStack，带你拨云见日，翱翔云端。

FAQ（常见问题）：它是一条小溪，源头在此，却是用户的雨露让它渐渐壮大，毫不吝惜过客在困境中品尝它的甘甜。

新闻：介绍了ZStack不同的版本的功能特性，给你带来更好的提验。

阅读建议如下：

- **对于小白用户：**

首先应该了解IaaS的概念，了解什么是ZStack，它能用来干什么。

然后就参考一键安装的文章，赶快安装一下吧。

安装成功后，如何使用它呢？看看我们的教程，部署一套无虚拟路由的扁平网络试试吧。

如果你创建成功了第一台云主机，那么你已经成功迈出了第一步。

接下来试试教程上的其他部署方案，你对UI上的各种功能和名词会有新的认识。

最后认真阅读博客，认知会上升一个台阶。

- **对于开发者：**

你可能只关心部分功能点，二次开发的API等

毫无疑问，你也需要通过安装手册和教程部署一套ZStack的环境。

开发者手册和编译手册是必须的工具，部分问题在blog和教程中或许会找到答案。

- **对于老司机：**

快速阅读安装部署文档后，选择一种合适的方案即可。

博客和开发者手册，可能是你更想要的东西。

在使用过程中，遇到问题都可以先参考FAQ。如果没有，欢迎在ZStack社区（qq群：410185063）中提问。

3.

Q：ZStack for Alibaba Cloud支持哪些硬件环境？

A：ZStack for Alibaba Cloud支持带硬件虚拟化特性的X86服务器、工作站或台式机，支持主流的Intel或AMD的处理器。

4.

Q：ZStack for Alibaba Cloud支持哪些操作系统？

A：ZStack for Alibaba Cloud目前只支持基于CentOS 7.2深度定制的ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO。

5.

Q：ZStack for Alibaba Cloud支持使用标准的CentOS7.2系统安装么？

A：暂时不支持，ZStack for Alibaba Cloud目前只支持基于CentOS 7.2深度定制的ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO。

6.

Q：安装部署ZStack for Alibaba Cloud需要多少台机器？

A：最小安装只需要一台机器，同时作为管理节点和计算节点；生产环境建议分离部署，ZStack for Alibaba Cloud只需一台管理节点，就可以管控ZStack内所有的硬件资源。

7.

Q：安装部署ZStack for Alibaba Cloud，机器的最低配置要求多少？

A：4CPU、8G内存、200G主存储、200G镜像服务器空间。最小配置仅适用于测试环境。

8.

Q：如何检查一台机器或者云主机是否支持硬件虚拟化？

A：在终端中执行`egrep "vmx|svm" /proc/cpuinfo`命令，如果有输出代表支持硬件虚拟化。

9.

Q：如何在BIOS打开硬件虚拟化支持？

A：BIOS中默认开启硬件虚拟化支持。如果有修改，需要在BIOS中打开Intel Virtual Technology或Secure Virtual Machine选项，保存并退出。

10.

Q：ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO可以安装哪些模式？有哪些差异？

A：定制版ISO支持五种模式：

- **管理节点**：安装基于CentOS 7.2深度定制的ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO并安装ZStack for Alibaba Cloud管理节点。
- **计算节点**：安装基于CentOS 7.2深度定制的ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO并安装计算节点必备软件包。
- **存储节点**：安装基于CentOS 7.2深度定制的ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO并使用UEK内核及OCFS2组件。

- **专家模式**：安装基于CentOS 7.2深度定制的ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO并配置本地源，用户可自定义系统用途。

11.

Q：如何安装ZStack for Alibaba Cloud？

A：下载ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO，安装系统时，选择企业版管理节点模式。操作系统安装完毕后，重启系统会自动安装企业版管理节点。

12.

Q：如何升级ZStack for Alibaba Cloud？

A：升级方法有两种途径：

1. 下载ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO和ZStack for Alibaba Cloud升级脚本，执行`bash zstack-upgrade ZStack-x86_64-DVD-2.3.x.iso`直接升级本地的软件仓库和ZStack for Alibaba Cloud管理节点。
2. 下载ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO和ZStack for Alibaba Cloud升级脚本，执行`bash zstack-upgrade -r ZStack-x86_64-DVD-2.3.x.iso`先升级本地仓库，再执行`bash ZStack-installer-2.3.x.bin -u`升级管理节点。

13.

Q：如何从专家模式或计算节点升级到ZStack for Alibaba Cloud管理节点？

A：执行`yum install zstack-manager`，然后执行`bash /opt/ZStack_Alibaba_Cloud-installer-2.3.x.bin -E`

14.

Q：ZStack for Alibaba Cloud支持哪些浏览器？

A：支持Chrome和Firefox浏览器。

15.

Q：如何处理修改hostname后ZStack for Alibaba Cloud管理节点服务启动失败的问题？

A：修改hostname会导致rabbitmq不可用，请执行`zstack-ctl reset_rabbitmq`命令重置rabbitmq。

16.

Q：UI无法登录怎么办？

A：请根据以下方法进行检查：

1. 如果提示用户名/密码不正确，需要输入正确的用户名和密码。
2. 如果提示无法连接管理节点，需要通过`zstack-ctl status`命令确认管理节点服务是否运行正常。
3. 如果依然无法连接，可以使用`zstack-cli LoginByAccount accountName=admin password=password`命令，通过`cli`方式登录。
4. 检查相关的Java进程是否出现僵尸导致程序无法运行，此时需要重启管理节点机器。

17.

Q：ZStack for Alibaba Cloud支持哪些速率的网络接口？

A：支持40G、千兆、万兆等，云平台环境建议千兆以上。

18.

Q：ZStack for Alibaba Cloud的DHCP服务和目前机房的DHCP是否会出现冲突？

A：ZStack for Alibaba Cloud的DHCP服务与目前机房已经配置的DHCP服务不冲突。但ZStack for Alibaba Cloud里面的云主机使用的网络段不可与当前环境内已经使用的IP范围重叠，如果发生重叠，可能发生IP地址冲突。

19.

Q：ZStack for Alibaba Cloud的计算节点支持的Qemu和Libvirt版本是？

A：目前Qemu支持Qemu 2.6.0版本；Libvirt支持1.3.3版本。可在计算节点执行`virsh version`进行检查：

```
Compiled against library: libvirt 1.3.3
Using library: libvirt 1.3.3
Using API: QEMU 1.3.3
Running hypervisor: QEMU 2.6.0
```

20.

Q：管理节点重启后，为何物理机长时间处于连接中？

A：管理节点机器或者服务重启后，需要重新建立与各硬件资源的连接，此过程需要耗时间重新部署相关代理程序。

21.

Q：如何修改控制台代理IP？

A：使用`zstack-ctl configure consoleProxyOverriddenIp=NEW IP`命令，修改`/usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack/WEB-INF/classes/zstack.properties`文件里面`consoleProxyOverriddenIp`地址，然后执行`zstack-ctl restart_note`命令重启管理节点服务。

22.

Q：扁平网络云主机hostname会变成与IP地址相关吗？

A：如果镜像里面原本的hostname是localhost，DHCP会主动将hostname修改成与IP地址相关。例如：云主机IP地址为192.168.12.3，那么云主机hostname会变成192-168-12-3。

23.

Q：`zstack-cli`里面设置扁平网络的hostname为何不生效？

A：如果镜像里面原本的hostname不是localhost，那么DHCP将不会分配新的hostname，而是使用原本的hostname。

24.

Q：同一个三层网络是否支持设置不同的子网掩码和网关？

A：不支持，这种配置会造成网络异常。

25.

Q：控制台代理出现"description": "Cannot do an IO operation(e.g. network IO error, file IO error)"报错如何处理？

A：

- 现象：

```
"description": "Cannot do an IO operation(e.g. network IO error, file IO error)",
"details": "I/O error on POST request for \"http://127.0.0.1:7758/console/establish\":\nConnect to 127.0.0.1:7758 [127.0.0.1] failed: Connection refused;\nnested exception is org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: Connect to 127.0.0.1:7758 [127.0.0.1] \nfailed: Connection refused", "$$hashKey": "object:1344"
```

- 解决方案：

删除`/var/lib/zstack/pickledb/`下面的`consoleProxy`文件，再次重连控制台代理。

26.

Q：管理节点IP地址变化了怎么办？

A：执行`zstack-ctl change_ip --ip NEW_IP`命令变更当前管理节点的IP地址（执行过程中会重置rabbitmq）。也可根据`zstack-ctl change_ip -h`的提示，单独修改消息总线和数据库的IP地址。


27.

Q：如何更改UI的Admin密码？

A：有两种方法：

- **UI方式**：在ZStack for Alibaba Cloud**首页**点击Admin信息的**修改密码**按钮进行修改，如图 97: 修改UI密码所示：

图 97: 修改UI密码



- **cli方式**：在管理节点上运行如下命令通过cli方式登陆（如果password已经更改，请用改过的密码替换password）：

```
zstack-cli LoginByAccount accountName=admin password=password
```

然后运行如下命令修改密码（NEW_PASSWORD为新密码）：

```
zstack-cli UpdateAccount uuid=36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e password=NEW_PASSWORD
```

28.

Q：如何手动延长ZStack for Alibaba Cloud管理节点启动时间？

A：

- **现象**：

在云主机中运行ZStack for Alibaba Cloud，可能会遇到启动超时失败，但之后运行zstack-ctl status又显示ZStack为Running状态的情况。系统提示例如：

```
no management-node-ready message received within 120 seconds, \
please check error in log file /tmp/zstack_installation.log
```

- **解决方案**：

使用如下的命令修改timeout时间（以300s为例）：

```
zstack-ctl start_node --timeout 300
```

29.

Q：VMware ESXi设置云主机嵌套虚拟化的方法？

A：

- **方法一：**

登陆VMware ESXi控制台打开VMware ESXi 5.0的ssh服务，用ssh登陆 VMware ESXi 后在config文件（vi /etc/vmware/config），在末尾加入vhv.enable = "TRUE" 命令。

- **方法二：**

如果不能重启整改ESXi，通过vSphere下载想要设置嵌套虚拟化的云主机的config文件（xxx.vmx），在该文件最后加上vhv.enable = "TRUE" 命令。



注：操作前需要停止云主机。添加设置后，把修改的config拷贝覆盖原有配置文件，重启云主机。

30.

Q：在VMware的嵌套虚拟化的云主机里创建ZStack for Alibaba Cloud的VR VM失败怎么办？

A：需要在VMware的VSwitch设备上打开混杂模式，并填写Vlan号。

31.

Q：如何重新安装ZStack for Alibaba Cloud？

A：先使用如下命令删除数据：

```
rm -rf /usr/local/zstack
```



注：此命令会删除该目录下所有数据，如果需要彻底重装ZStack for Alibaba Cloud，才可使用。

再使用如下命令重装管理节点：

```
bash ZStack_Alibaba_Cloud-installer-2.3.x.bin -E #ZStack for Alibaba Cloud
```

32.

Q：Windows VM怎么设置使用Virtio？

A：ZStack for Alibaba Cloud创建的Windows云主机的根云盘默认使用IDE；数据云盘使用Virtio。当Windows云主机安装了Virtio驱动后也可以让Windows云主机的根云盘使用Virtio设备。可通过UI和cli两种方式实现：

- **UI方式：**

在云主机页面，点击Windows云主机名称，修改平台为WindowsVirtio，如图 98: 使用Virtio所示：

图 98: 使用Virtio



- **cli方式：**

给该云主机添加一条系统标签：

```
zstack-cli CreateSystemTag resourceType=VmInstanceVO \
resourceUuid=TARGET_VM_UUID tag=windows::virtioVolume
```

33.

Q：为什么ZStack for Alibaba Cloud报告主存储、镜像服务器容量和物理机上看到的内容不一致？

A：

- ZStack for Alibaba Cloud使用的是**thin clone模式**（copy on write技术），所以VM可以很快被创建。在KVM环境下，不论VM的镜像文件是10G还是100G，VM创建的时候只有一个很小的qcow2独立文件被创建出来。这个qcow2文件和原始的镜像文件一起共同组成了新的VM的硬盘。当有新的数据产生的时候，该qcow2文件的大小会不断增加。文件大小的上限为原始VM的镜像文件的配置上限（例如：10G，20G）也同VM的操作系统启动后看到的硬盘的实际大小相一致。
- 由于ZStack for Alibaba Cloud默认不支持资源超分（超卖），所以ZStack在计算空间的时候，会按照VM使用空间的上限来扣除可用空间的数量。于是用户在系统上用df命令看到的可用空间可能还有很大，但是ZStack已经把VM未来可能会占用的所有空间都已经计算在内了。于是就会导致用户可能看到硬盘上还有很多空间，但是不能创建云主机。

34.

Q：如何修改UI界面默认的5000端口？

A：先使用命令 `zstack-ctl stop_ui` 停止UI，然后使用命令 `zstack-ctl start_ui --server-port 8889` 修改端口（8889为示例端口号）。

35.

Q：如何指定非默认路由的IP地址启动ZStack for Alibaba Cloud服务？

A：

1. 先使用如下命令设置管理节点的IP地址：

```
zstack-ctl configure management.server.ip=YOUR_EXPECTED_IP_ADDRESS
```

2. 然后使用以下命令重启zstack服务：

```
zstack-ctl restart_node
```

36.

Q：如何增加UI用户和zstack-cli的会话超时时间？

A：可通过UI和cli命令两种方式进行修改：

- **UI方式：**

在ZStack for Alibaba Cloud专有云左侧菜单栏点击**平台管理 > 设置 > 全局设置**按钮，在**全局配置的基本设置**页面调整**会话超时时间**如图 99: 调整会话超时时间所示：

图 99: 调整会话超时时间



名称	类别	简介	值	操作
云主机高可用全局开关	高可用	默认为true, 用于设置云主机高可用功能...	true	编辑
CPU超分率	物理机	默认为10, 主要用于设置可分配的虚拟C...	10	编辑
会话超时时间	会话	默认为7200, 当前会话登录超过该会话...	7200	编辑
物理机保留内存	KVM	默认为1G, 用于设置所有KVM物理主机...	1G	编辑
云主机缓存模式	KVM	默认为none, 云主机缓存模式设置, 可...	none	编辑
云主机CPU模式	KVM	默认为none, 选择云主机的CPU类型是...	host-passthrough	编辑
在线迁移	本地存储	默认为false, 本地存储在线迁移的全局...	false	编辑
内存超分率	系统	默认值为1.0, 如果物理内存为4G, 设置...	1.0	编辑
主存储超分率	系统	默认值为1.0, 如果主存储可用空间为2T...	1.0	编辑

- **cli命令方式：**

例如：把 zstack account 登陆的过期时间改成200个小时：

```
zstack-cli LoginByAccount accountName=admin password=password \
zstack-cli UpdateGlobalConfig name=session.timeout category=identity value=720000 zstack-
cli Logout
```

37.

Q：怎么从IP Range中保留一个IP地址，不让ZStack for Alibaba Cloud分配给云主机？

A：

- 目前还没有提供 ReserverIpRange的API，如果希望ZStack for Alibaba Cloud从已经设置的IP Range中保留几个特定的IP地址，可以在UI界面创建指定的VIP方式来保留IP使用。
- 也可以用CreateVip这个API，例如：使用如下命令把a.b.c.d的IP地址从指定的L3网络上用创建VIP的方式保留：

```
zstack-cli LoginByAccount accountName=admin password=password
```

```
zstack-cli CreateVip l3NetworkUuid=YOU_L3_NETWORK_UUID name=for_reserver require
dlp=a.b.c.d zstack-cli LogOut
```

38.


Q：如何批量修改一批云主机的计算规格？

A：可通过UI和cli命令两种方式进行修改：

- **UI方式：**

在**云主机**页面，同时选中多个云主机，点击**更多操作 > 修改计算规格**按钮，选择合适的计算规格点击**确定**即可。如图 100: 批量修改云主机计算规格所示：

图 100: 批量修改云主机计算规格



- **cli方式：**

采用shell脚本配合**zstack-cli**命令进行批量修改，例如：将一批名字里包含Win7的云主机的计算规格全部修改为名字是Win7-Instance-Offering的计算规格

```
which jq || (echo "you need to install jq" && exit 1)
zstack-cli LoginByAccount accountName=admin password=password instance_offering_uuid
=zstack-cli \
QueryInstanceOffering name=Win7-Instance-Offering |jq '["inventories"][0].uuid' target_vms
=zstack-cli zstack-cli \
QueryVmInstance name~Win7|jq '["inventories"][]'.uuid' for vm in $target_vms; do zstack-cli
ChangeInstanceOffering \
instanceOfferingUuid=$instance_offering_uuid vmInstanceUuid=$vm echo "change vm: $vm
instance offering to \
$instance_offering_uuid" zstack-cli StopVmInstance uuid=$vm zstack-cli StartVmInstance uuid
=$vm done zstack-cli LogOut
```

39.

Q：如何解决qemu版本不匹配的问题？

A：

- **现象：**

使用过程中，启动云主机时可能遇到类似这样的错误信息：

```
uses a qcow2 feature which is not supported by this qemu version: QCOW version 3
```

- **原因：**

主要原因是qcow版本不一致。原始的qcow2创建版本使用的qemu-img为较新版本，现在创建时使用的为较旧版本，旧版本不支持新版本。

- **解决方案：**

在拥有较新版本的qemu-img里面进行兼容性转换，例如执行以下命令进行转换，转换完毕后，再重新添加镜像：

```
qemu-img convert -o compat=0.10 -f qcow2 -O qcow2 centos6-cloud-init.qcow2 centos-st-ssh-key.qcow2
```

40.

Q：如何释放Flat Network Service Provider占用的IP？

A：

- **原因：**

Flat Network Service Provider因为提供DHCP服务，所以会占用一个IP地址。

- **解决方案：**

当用户不想使用该服务的时候，可以删除对应L3 network但是该provider所占用的IP地址并不会被主动释放。可用以下方法回收该IP地址，并消除对应的影响。

在所有的物理节点上执行：

1. ip netns
2. 对所有输出的namespace执行ip netns delete xxxx，xxxx是步骤一输出的对应的namespace
3. 执行ebtables -F
4. 执行pkill dnsmasq，把所有DHCP server杀死

41.

Q：如何快速修改管理节点、数据库、消息总线的IP地址？

A：

修改更新ZStack for Alibaba Cloud的配置文件之前可以手动修改**zstack.properties**。

- 从ZStack 1.1开始，可以使用**zstack-ctl**命令修改IP地址：

```
zstack-ctl change_ip --ip NEW_IP
```

- 也可用上述命令单独替换MySQL服务器的IP地址和RabbitMQ的IP地址。具体的参数请使用如下命令查看：


```
zstack-ctl change_ip -h
```



注：NEW_IP表示需要目的IP地址。

- 如果主机的IP地址发生了变化，在ZStack for Alibaba Cloud专有云左侧菜单栏点击**硬件设施 > 物理机**按钮，在**物理机**页面点击物理机名称，修改**物理机IP**如图 101: 修改物理机IP所示：

图 101: 修改物理机IP



或使用如下命令更新IP地址：（调用前需要先用`zstack-cli`登陆管理员权限）

```
zstack-cli LoginByAccount accountName=admin password=password
zstack-cli UpdateKvmHost uuid=HOST_UUID managementIp=NEW.HOST.IP.ADDRESS
zstack-cli Logout
```

- 如果镜像服务器的IP地址发生了变化，在ZStack for Alibaba Cloud专有云左侧菜单栏点击**硬件设施 > 镜像服务器**按钮，在**镜像服务器**页面点击镜像服务器名称，修改**镜像服务器IP**如图 102: 修改镜像服务器IP所示：

图 102: 修改镜像服务器IP



或使用如下命令更新IP地址：（调用前需要先用`zstack-cli`登陆管理员权限）

```
zstack-cli LoginByAccount accountName=admin password=password
```

```
zstack-cli UpdateSftpBackupStorage uuid=BACKUP_STORAGE_UUID hostname=NEW
.HOST.IP.ADDRESS
zstack-cli LogOut
```

42.

Q：计算节点root用户名密码修改后，如何通知ZStack for Alibaba Cloud修改？

A：

- ZStack for Alibaba Cloud计算节点的root用户密码修改后，可以在UI界面直接修改计算节点的IP地址。
- 也可使用UpdateKVMHost 的API进行更新。更新方法如下：
- 1. 登录 **zstack-cli**：

```
zstack-cli
>>>LoginByAccount accountName=admin password=ZSTACK_PASSWORD
```

2. 更新密码，需先从UI上获得需要修改的host的 UUID：

```
>>>UpdateKVMHost uuid=ed232959bce5471eae5145751f86176e password=NEW_PASSWORD
```

3. 退出登录。

43.

Q：如何把ZStack for Alibaba Cloud管理节点从一台物理机迁移到另一台物理机？

A：

1. 在原管理端备份数据库，备份文件提示导出至 `/var/lib/zstack/mysql-backup/`：

```
[root@old-zstack ~]#zstack-ctl dump_mysql
Backup mysql successful! You can check the file at /var/lib/zstack/mysql-backup/zstack-backup
-db-2016-07-05_18-13-11.gz
```

2. 停止原管理端服务：

```
[root@old-zstack ~]#zstack-ctl stop
```

3. 将备份数据库转移至新服务器，并在新管理端导入数据库：

```
[root@new-zstack ~]#zstack-ctl restore_mysql --from-file=/root/zstack-backup-db-2016-07-05_18-13-11.gz --mysql-root-password=zstack.mysql.password
the management node has been stopped
Starting recover data ...
Recover data successfully! You can start node by: zstack-ctl start
```

4. 启动新管理端服务：

```
[root@new-zstack ~]#zstack-ctl start
```

这时可以直接登录ZStack for Alibaba Cloud的web进行host和storage的管理，如果原有host的IP有变更可以直接在web端修改并重新连接。

44.

Q：ZStack for Alibaba Cloud给云主机的MAC地址，可以手动修改吗？

A：可以。从ZStack for Alibaba Cloud 2.3.0版本开始，支持停止状态的云主机修改MAC地址。

45.

Q：使用root安装ZStack for Alibaba Cloud为何启动服务提示非root？

A：

- **现象：**

安装ZStack for Alibaba Cloud时，有时使用root登录，但是启动服务时，提示非root用户需使用sudo

```
ERROR: please use sudo or root user FAIL
Reason: failed to start zstack
```

在Python命令行环境下执行以下命令会发现Python认定用户并非root用户

```
import getpass
user = getpass.getuser()
print user
```

- **原因：**

在之前由普通用户切换root用户时，使用了su并非使用sudo su，su只是shell认为切换了root用户，但是相关的环境变量并没有切换。

- **说明：**

- sudo允许命令在当前用户下以root的超级权限来执行。
- su允许切换为root用户，但是相关的用户环境并没有切换到root下去。
- sudo su以root权限切换到root用户下。

46.

Q：如何修改计算节点IP地址？

A：

- 计算节点IP地址变更后，可以在UI界面直接修改。
- 也可以通过`zstack-cli`API进行修改。
- 例如：将原本的172.20.11.206 IP地址修改成172.20.11.207，具体步骤如下：

1. 执行 `zstack-cli`进入cli交互界面
2. 执行 `LoginByAccount accountName=admin password=password` 登录
3. 执行 `QueryHost fields=uuid,managementIp`查询uuid与物理机IP地址信息。例如：

```
>>>QueryHost fields=uuid,managementIp
{
  "inventories": [
    {
      "managementIp": "172.20.11.206",
      "uuid": "cc6a6f3df9e9424fa2b71b17cddda97f"
    }
  ],
  "success": true
}
```

4. 期望将IP 172.20.11.206修改成172.20.11.207，那么执行以下命令即可：

```
>>>UpdateHost uuid="cc6a6f3df9e9424fa2b71b17cddda97f" managementIp="172.20.11.207"
{
  "inventory": {
    "availableCpuCapacity": 32,
    "availableMemoryCapacity": 3975249920,
    "clusterUuid": "1e819b164911472ab0136b1622d06e54",
    "createDate": "May 25, 2016 9:38:24 AM",
    "description": "HOST-NEW",
    "hypervisorType": "KVM",
```

```

    "lastOpDate": "Jul 18, 2016 11:46:08 AM",
    "managementIp": "172.20.11.207",
    "name": "HOST-2",
    "sshPort": 22,
    "state": "Enabled",
    "status": "Disconnected",
    "totalCpuCapacity": 32,
    "totalMemoryCapacity": 3975249920,
    "username": "root",
    "uuid": "cc6a6f3df9e9424fa2b71b17cddda97f",
    "zoneUuid": "a8d1aae19d6648d68a484b0f85b7548a"
  },
  "success": true
}

```

5. 可在UI界面执行重连物理机操作，或在cli里面执行 `ReconnectHost` 即可重连物理机。至此，物理机IP地址更新完毕。

47.

Q : ZStack for Alibaba Cloud只认eth0? 为何不支持em01 ?

A : ZStack for Alibaba Cloud是根据用户的配置来确认网卡的名称，要求同集群内所有的计算节点网卡编号一致。

- 如果原本已添加eth0的二层网络，但是添加新的计算节点的网卡名称只有em01的网卡，却没有eth0的网卡。
- 如果在添加二层网络时，选择了eth0，那么所有的计算节点要求使用同样的eth0来设置网络。
- 用户也可以设置em01作为二层网络来添加，但是同样的要求所有的计算节点均配置em01的网络。
- 用户可以删除L2重新配置。

48.

Q : 云盘可以建立在共享存储上，且可以进行任意挂载吗？

A : ZStack可以给一个Zone内不同Cluster添加不同主存储，主存储可以是本地存储也可以是共享存储。

- 如果主存储为共享存储，则云盘创建在共享存储上，云盘和物理主机无关，可以挂载到任意物理节点的云主机上。即：云盘的挂载不受物理机的相关约束，而且不支持云盘迁移。
- 如果主存储为本地存储，挂载一个卸载过的云盘时，需要保证该云盘和目标云主机在相同的物理机上。如果该云盘和目标云主机不在相同的物理机上，需要将云盘和云主机迁移到相同的物理机上。可以选择迁移云主机（需要首先停止云主机），也可以选择迁移云盘。

49.

Q : 包含系统盘和数据盘两个qcow2文件时，导入时如何添加数据盘？

A :

- Add Image的时候，可以add data volume template。
- 创建volume的时候，可以从Data Volume template创建一个volume。使用 `zstack-cli` :

```
>>>CreateDataVolumeFromVolumeTemplate
```

50.

Q : VM上挂载新的L3网络时，为何只显示一个？

A :

- 动态挂载只是KVM的Qemu给VM一个虚拟网卡，使用lspci可以看到此网卡，但是云主机的操作系统使用时，需要手动执行dhclient获取。
- 也可参考云主机里面的 `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0` 对新增的eth1重新设置，再重启网络即可看到多网络路由。

51.

Q：管理网络和数据网络放在一起会影响吗？

A：建议分离，安全性会更高，网络负载分配更合理。如果网络资源不足，可以放在一起。

52.

Q：QueryVolume actualSize为什么和实际文件大小不一致？

A：随着磁盘使用过程，这个 **actualsize** 可能会不断增加。

- **UI方式**：在ZStack for Alibaba Cloud专有云左侧菜单栏点击**云资源池** > **云盘**按钮，在**云盘**页面点击云盘名称，然后点击**真实容量**后面的刷新按钮进行同步，如图 103: 同步真实容量所示：

图 103: 同步真实容量



- **命令方式**：使用 SyncVolumeSize uuid= 进行同步。

53.

Q：可以添加两个二层网络吗？

A：可以，先添加L2使用eth0，然后添加L3，使用这个L2；然后添加第二个。分配给VM IP时候，也需要分别选择。

54.

Q：如何新增一块网卡跑数据网络？

A：千兆以上，要规划相应的网络段提供给VM使用，与管理口一样需要填加 onboot=yes。

55.

Q：ZStack如何自动多节点安装？

A：

- 部分用户会用到多管理节点做高可用等场景。多节点手动安装方法请参考：[安装多个管理节点](#)。
- 多管理节点的自动化安装如下：

- 具体命令如下：

```
zstack-ctl add_multi_management --host-list root:passwd1@host1_ip root:passwd2@host2_ip
```

- 如果用户已经使用ssh_key来连接各个节点，可以用以下命令添加：--ssh-key此处为保存ssh_key文本文件的绝对路径。



注：ZStack 1.8版本支持该功能，ZStack 2.0版本以后暂不支持该功能。

56.

Q：关闭计算节点后，如何实现VM高可用？

A：VM高可用使用共享存储，设置云主机高可用后，需要先将VM 状态置为stopped，再启动此VM，可以在其他节点启动。

57.

Q：云主机卸载L3网络，并重新加载后，云主机的IP地址会发生变化吗？

A：在DHCP情况下会随机重新分配IP。

58.

Q：机房准备断电维护，上电后如何自动恢复VM的业务？

A：可参考以下步骤：

1. 设置全部云主机高可用为NeverStop模式。
2. 全部物理机进入维护模式。
3. 断电维护。
4. 上电后，物理机启用，所有的云主机会自动恢复运行。

59.

Q：ZStack支持连接spice协议吗？

A：支持。点击ZStack for Alibaba Cloud专有云左侧菜单栏的**平台管理 > 设置 > 全局设置**，在**全局设置的基本设置**页面，设置云主机控制台模式从vnc修改为spice，后续云主机的创建均会使用spice协议，如图 104: 修改云主机控制台模式所示：

图 104: 修改云主机控制台模式

基本设置		高级设置		ZONE-1	
名称	类别	简介	值	操作	
云主机高可用全局开关	高可用	默认为true, 用于设置云主机高可用功能...	true		
CPU超分率	物理机	默认为10, 主要用于设置可分配的虚拟C...	10		
会话超时时间	会话	默认为7200, 当前会话登录超过该会话...	7200		
物理机保留内存	KVM	默认为1G, 用于设置所有KVM物理主机...	1G		
云主机缓存模式	KVM	默认为none, 云主机缓存模式设置, 可...	none		
云主机CPU模式	KVM	默认为none, 选择云主机的CPU类型是...	host-passthrough		
在线迁移	本地存储	默认为false, 本地存储在线迁移的全局...	false		
内存超分率	系统	默认值为1.0, 如果物理内存为4G, 设置...	1.0		
主存储超分率	系统	默认值为1.0, 如果主存储可用空间为2T...	1.0		
主存储使用阈值	系统	默认值为0.9, 为了防止系统过度使用主...	0.9		
云主机控制台模式	系统	默认为vnc, 支持vnc和spice协议, 默认...	spice		
管理员密码	云路由	默认为vrouter12# 云路由由管理员账户是...	vrouter12#		

60.

Q：创建image的占用空间是怎样的？

A：

- 以举例说明，一个host有800G的空间，创建了一个VM 400G，假定文件是A，然后创建了一镜像B，B会上传到镜像服务器，这个时候B的实际大小应该不是400G，比如只有10G。
- 用B来创建一个新的VM C的时候，B会从镜像服务器上下载到host上的一个cache目录。这个下载会消耗主存储的空间，等到下载成功，host的虚拟可用容量就小于400G了，这样创建VM C就失败了。

61.

Q：ZStack有根据uuid查询信息的API吗？

A：可以先看看/usr/local/zstack/apache-tomcat/logs/management-server.log里面这个uuid的类型，再用zstack-cli直接查询该属性的uuid。

62.

Q：如何快速找到需要的API？

A：举例说明：例如需要查找Snapshot的API，在cli里面输入关键字（例如：snap），接着连续点击两次tab键，就会显示所有可用的API。

63.

Q：能在ZStack for Alibaba Cloud的VM上安装ZStack for Alibaba Cloud吗？

A：可以。在ZStack for Alibaba Cloud专有云左侧菜单栏点击平台管理 > 设置 > 全局设置按钮，在全局设置的基础设置子页面中修改云主机CPU模式为host-passthrough，透传物理机的虚拟化特性。如图 105: 设置云主机CPU模式所示：

图 105: 设置云主机CPU模式

基本设置		高级设置		ZONE-1	
名称	类别	简介	值	操作	
会话超时时间	会话	默认为7200, 当前会话登录超过该...	7200		
物理机保留内存	KVM	默认为1G, 用于设置所有KVM物...	1G		
云主机缓存模式	KVM	默认为none, 云主机缓存模式设置...	none		
云主机CPU模式	KVM	默认为none, 选择云主机的CPU类...	host-passthrough		
在线迁移	本地存储	默认为false, 本地存储在线迁移的...	false		

64.

Q：云主机磁盘写满，无法启动怎么办？

A：可以扩大磁盘后启动，建议先备份镜像。

65.

Q：ZStack for Alibaba Cloud管理节点是否有优先分配资源功能？

A：对于Linux kernel来说没有特别优先，除非通过 `cgroup` 手动配置，建议将管理和计算分开。

66.

Q：ZStack for Alibaba Cloud给KVM的MAC地址，可以写死吗？

A：不能。MAC地址由dnsmasq随机分配。

67.

Q：如何为host设置保留内存？

A：在ZStack for Alibaba Cloud专有云左侧菜单栏点击**平台管理 > 设置 > 全局设置**按钮，在**全局设置**的**基础设置**子页面中修改**物理机保留内存**的值。如图 106: 修改物理机保留内存所示：

图 106: 修改物理机保留内存

基本设置		高级设置		ZONE-1	
名称	类别	简介	值	操作	
会话超时时间	会话	默认为7200, 当前会话登录超过该...	7200		
物理机保留内存	KVM	默认为1G, 用于设置所有KVM物...	1G		
云主机缓存模式	KVM	默认为none, 云主机缓存模式设置...	none		
云主机CPU模式	KVM	默认为none, 选择云主机的CPU类...	host-passthrough		
在线迁移	本地存储	默认为false, 本地存储在线迁移的...	false		
内存超分率	系统	默认值为1.0。如果物理内存为4G...	1.0		
主存储超分率	系统	默认值为1.0。如果主存储可用空间...	1.0		

68.

Q：如何修改云主机的删除时延？

A :

• **UI方式 :**

在ZStack for Alibaba Cloud专有云左侧菜单栏点击**平台管理 > 设置 > 全局设置**按钮，在**全局设置的基础设置**子页面中修改**彻底删除时延**的值。如图 107: 修改彻底删除时延的值所示：

图 107: 修改彻底删除时延的值

基本设置		高级设置			ZONE-1
名称	类别	简介	值	操作	
在线迁移	本地存储	默认为false，本地存储在线迁移的...	false		
内存超分率	系统	默认为1.0。如果物理内存为4G...	1.0		
主存储超分率	系统	默认为1.0。如果主存储可用空间...	1.0		
主存储使用阈值	系统	默认为0.9。为了防止系统过度使...	0.9		
云主机控制台模式	系统	默认为vnc，支持vnc和spice协议...	vnc		
管理员密码	云路由	默认为vroutel2# 云路由管理员...	vroutel2#		
Network Anti-Spoofing	云主机	默认为false，该功能防止 IP/MAC ...	false		
删除策略	云主机	默认为“延时删除”，删除云主机...	Delay		
彻底删除时延	云主机	默认为864000，单位为秒，云主机...	86400		
NUMA	云主机	默认为false，用于设置云主机是否...	false		

• **cli方式 :**

执行：UpdateGlobalConfig category=vm name=expungePeriod value=3600，将彻底删除时延设置成3600秒。

69.

Q：创建镜像时提示**URL**相关错误一般有哪些方法？

A :

- ZStack允许输入的URL格式为 `http://`、`https://`或`file:///`。例如：`http://192.168.0.10/test.qcow2`或`file:///tmp/test-CentOS 7.qcow2`



注:

- 建议用户创建一个http服务器来下载镜像。
- 如果使用本地镜像，注意file后必须为绝对路径。

70.

Q：重新安装管理节点，如何恢复原来配置？

A：使用命令：`zstack-ctl dump_mysql --keep-amount 14`，备份之前管理节点的数据库，在 `/var/lib/zstack/mysql-backup`目录下查看。

71.

Q：安装ZStack for Alibaba Cloud完成后，如何修改MySQL密码？

A :

- 一键安装ZStack for Alibaba Cloud完成后，默认密码如下：
 - MySQL默认的root用户：


```
user = root
password = zstack.mysql.password
```
 - 默认ZStack用户：


```
user = zstack
password = zstack.password
```
- 如果需要修改密码，可以通过以下步骤进行操作：
 - 输入原本的root密码，和待修改的--user-name密码，执行此命令即可修改数据库对应的密码：


```
zstack-ctl change_mysql_password --root-password zstack.mysql.password --user-name zstack --new-password password
```
 - 修改完成后，将ZStack的MySQL用户信息写入：`/usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack/WEB-INF/classes/zstack.properties`例如：`DB.user = zstack DB.password = zstack.password`

72.

Q：当服务器有多个网卡时，安装ZStack for Alibaba Cloud报错怎么办？

A：多网卡的物理机上使用命令安装，默认会选择一块网卡。如果出现安装错误，可以使用-i 网卡IP 命令指定一块网卡。

73.

Q：一键安装ZStack for Alibaba Cloud后，启动时间过长怎么办？

A：

- **原因**：管理节点启动时间与节点配置资源有关，在云主机上安装ZStack for Alibaba Cloud才出现时间过长的情况。
- **解决方案**：建议使用虚拟环境时，配置CPU>4，内存>8G。



注：时间过长不代表安装启动失败，time out报错后请先使用 `zstack-ctl status` 查看状态。如果为stopped状态，使用`zstack-ctl start`启动即可；如果为unknown状态，需要先stop，再start。

74.

Q：ZStack for Alibaba Cloud能为已经运行的云主机加载或卸载ISO吗？

A：可以。在云主机页面，选中一个运行中的云主机，点击**更多操作**，选择加载/卸载ISO，如图 108: 加载/卸载ISO所示：

图 108: 加载/卸载ISO



75.

Q：多节点部署可以有节点使用云主机吗？

A：可以，但是网络需要连通，建议云主机的节点使用桥接。云主机节点运行管理节点更为合适，配置不低于4CPU、4G内存。

76.

Q：为何我的IP Range中会少一个IP？DHCP服务的IP是多少？

A：

- 对于前一个问题，这个IP分配给云路由（vRouter）或者DHCP服务了（无vRouter情况），虚拟路由的IP可以直接看到。
- 对于后一个问题，DHCP服务的IP，登录后，可以查询DHCP Server占用的IP地址：

```
QuerySystemTag resourceType="L3NetworkVO"
```

这个IP是DHCP Server占用，用于分配DHCP IP地址，不应该释放。

77.

Q：ZStack for Alibaba Cloud如何修改L3的IP Range呢？

A：需要在L3网络中，添加新的IP Range然后删除原来的，VM重启后会在新的IP Range里重新分配IP。

78.

Q：如何在一个VM上添加多块网卡？

A：

• 现象：

创建VM时，可能会遇到一个云主机挂载多个网络的情况，这时进入console可看到多块网卡，但没有发现IP。

• 原因：

每个网络对VM来说就是一块网卡，把网络加载到VM上，等价于把一块物理网卡插到一台Server上。因此使用 `ifconfig` 命令就能看到eth设备了。如果没有看到IP，说明网卡插上了，但并没有配置好。

- **解决方案：**

请仿照eth0的配置文件，为这个新网卡创建一个配置文件：

1. 拷贝一份eth0：（以下示例是Centos 7.2环境，其他版本Linux路径和文件可能有变化）

```
# 将配置文件中的eth0替换为eth1,并删除其中的uuid信息
cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
sed -i 's/eth0/eth1/g' ifcfg-eth0
sed -i '/UUID*/d' /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
```

2. 将网络重启生效：

```
/etc/init.d/network restart
```

3. 用ifconfig查看，第二块网卡也有IP了，如果在云主机上挂载多个网络，重复以上操作即可。

79.

Q：如何修改BackupStorage的IP地址？

A：

1. **UI方式：**

可以在UI界面修改sftp、镜像仓库的IP地址。在ZStack for Alibaba Cloud专有云左侧菜单栏点击**硬件设施 > 镜像服务器**按钮，然后点击主镜像服务器名称，修改**镜像服务器IP**，如图 109: 修改镜像服务器IP所示：

图 109: 修改镜像服务器IP



2. **cli方式：**

使用 **QueryBackupStorage** 查找待修改BackupStorage的uuid；然后使用以下命令即可：（其中BackupStorage的类型假设为sftp，hostname为目标IP）

```
QuerySftpBackupStorage uuid="3f6c52df04cb4c4d913320853e0bcc4b" hostname="172.20.12.56"
```

80.

Q：如何使用Tag将Instance offering/Disk Offering绑定主存储？

A :

1. 首先获取想要创建VM的Instance Offering和Primary Storage的uuid。

```
>>>QueryInstanceOffering name=large
{
  "inventories": [
    {
      "allocatorStrategy": "Mevoco",
      "cpuNum": 4,
      "cpuSpeed": 1,
      "createDate": "Aug 17, 2016 10:27:10 AM",
      "description": "",
      "lastOpDate": "Aug 17, 2016 10:27:10 AM",
      "memorySize": 8589934592,
      "name": "large",
      "sortKey": 0,
      "state": "Enabled",
      "type": "UserVm",
      "uuid": "alfaec292ec848be8f38e5519623cd84"
    }
  ],
  "success": true
}
```

```
>>>QueryPrimaryStorage
{
  "inventories": [
    {
      "attachedClusterUuids": [
        "facc2elf277440a7958008625b5dd515"
      ],
      "availableCapacity": 100520272896,
      "availablePhysicalCapacity": 100556562432,
      "createDate": "Aug 16, 2016 1:45:41 PM",
      "description": "",
      "lastOpDate": "Aug 17, 2016 10:08:27 AM",
      "mountPath": "/zstack_ps",
      "name": "PS-1",
      "state": "Enabled",
      "status": "Connected",
      "systemUsedCapacity": 4609003520,
      "totalCapacity": 105175318528,
      "totalPhysicalCapacity": 105175318528,
      "type": "LocalStorage",
      "url": "/zstack_ps",
      "uuid": "a8d8010f36a74ac2b9086281fbfd9084",
      "zoneUuid": "b924468082be4019bcc6e3492f428b3c"
    }
  ],
  "success": true
}
```

2. 然后为Primary Storage创建一个UserTag，为Tag命名为forWebTierVM。

```
>>>CreateUserTag tag=forWebTierVM resourceType=PrimaryStorageV0 resourceUid=a8d8010f36a74ac2b9086281bfd9084
{
  "inventory": {
    "createDate": "Aug 17, 2016 10:47:16 AM",
    "lastOpDate": "Aug 17, 2016 10:47:16 AM",
    "resourceType": "PrimaryStorageV0",
    "resourceUid": "a8d8010f36a74ac2b9086281bfd9084",
    "tag": "forWebTierVM",
    "type": "User",
    "uuid": "12f2817d5a9c49f99d6c6213f5034323"
  },
  "success": true
}
```

3. 为Instance Offering创建SystemTag，绑定刚才创建的用户Tag。

```
>>>CreateSystemTag tag=primaryStorage::allocator::userTag::forWebTierVM resourceType=InstanceOfferingV0
resourceUid=alfaec292ec848be8f38e5519623cd84
{
  "inventory": {
    "createDate": "Aug 17, 2016 10:47:55 AM",
    "inherent": false,
    "lastOpDate": "Aug 17, 2016 10:47:55 AM",
    "resourceType": "InstanceOfferingV0",
    "resourceUid": "alfaec292ec848be8f38e5519623cd84",
    "tag": "primaryStorage::allocator::userTag::forWebTierVM",
    "type": "System",
    "uuid": "5a7cblafd1464f6aa22c2b05722deba8"
  },
  "success": true
}
```

4. 在创建VM时指定Instance Offering，默认会使用绑定的Primary Storage创建Root Volume。

5. 使用Disk Offering创建Volume也可仿照上述方法绑定Primary Storage。

81.Q：ZStack for Alibaba Cloud如何设置静态IP？

A：

- **现象及原因：**

不少用户会习惯性到云主机系统里修改配置文件来设置它的IP，DHCP Server无法侦测用户的自定义行为，因此会出现IP地址不一致的情况。

- **解决方案：**

- **UI方式：**

在ZStack for Alibaba Cloud专有云左侧菜单栏点击**网络 > 网络服务 > 虚拟IP > 创建虚拟IP**按钮，创建虚拟IP的时候填写**指定IP**如图 110: 指定IP所示：

图 110: 指定IP



注：设置静态IP操作需要在云主机关机时执行。

■ **cli方式：**

通过以下命令来设置：

```
SetVmStaticIp ip= I3NetworkUuid= vmInstanceUuid=
```

82.

Q：如果物理机宕机，如何恢复云主机？

A：

- 使用非本地存储的主存储（例如：Ceph或NFS）时，如果发现VM所在的host宕机，可通过以下方法将VM在其他host上恢复：（xxx是该VM Instance的uuid）

- ```
把需要迁移的VM的状态从unknown改成stopped
zstack-cli UpdateVmInstance uuid=xxx state=Stopped
启动VM
zstack-cli StartVmInstance uuid=xxx
```

**83.**

Q：万兆网卡只能识别一个模块是什么原因？

A：用户服务器新添加万兆网卡，一个网卡有两个光电模块。必须保证这两个光电模块的品牌型号一致，且与网卡匹配，才能同时识别。

**84.**

Q：ZStack for Alibaba Cloud如何更改安装目录？

A：安装ZStack for Alibaba Cloud时，加上 **-r 目标目录**。例如：

```
bash zstack-installer.bin -r /home/zstack
```

85.

Q：物理机维护模式和停用有什么区别？

A：

- **进入维护模式：**

表示对物理机进行系统维护，可对物理机进行停机、故障修复等操作。确认物理机进入维护模式后，如果主存储类型为本地存储，ZStack for Alibaba Cloud会主动停止该物理机上所有正在运行的云主机；如果存储类型为共享存储，云主机会自动迁移至其他物理机上。

- **停用：**

停止使用某个物理机，后续云主机不能在此物理机上创建，且已关闭的云主机不能再启动，目前允许中的云主机不受影响。

86.

Q：物理机连不上有哪些原因？

A：

- 确保连接信息正确，包括IP、用户名、密码。
- 物理机本身操作系统与管理节点不一致。

**解决方法：**所有节点统一使用CentOS 7.2。

- 物理机环境不干净，导致管理节点无法自动安装KVM。

**解决方法：**重装物理机操作系统，且不要自己安装软件。

87.

Q：如何将KVM上的云主机迁移到ZStack for Alibaba Cloud中？

A：

1. 通过libvirt导出云主机的镜像（.qcow2文件）。
2. 将镜像上传至一个http服务器中。
3. 使用ZStack镜像服务器导入镜像。
4. 通过镜像创建云主机。



**注：**

如果原来的云主机挂载了数据盘，如何将数据盘也迁移过来呢？

- **方法一：**与上述操作类似，需要先将数据盘生成镜像，同理导入，ZStack for Alibaba Cloud使用该镜像创建Data Volume，再将Data Volume挂载到云主机即可。
- **方法二：**先在ZStack for Alibaba Cloud中创建一个相同大小的Data Volume，找到对应的路径，将原云盘数据直接复制到新的路径下，最后再挂载到云主机上。

88.

Q：管理节点更改了主机名后，如何重连rabbitmq？

A：

- **ctl命令方式：**

1. 在/etc/hosts中添加新hostname解析。
2. 执行 `zstack-ctl reset_rabbitmq`

- **手动修改方式：**

1. 调整`/usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack/WEB-INF/classes/zstack.properties`，其中`CloudBus.serverIp.0 = XX.XX.XX.XX`，填写**管理网络IP**。
2. 通过如下命令创建用户：

```
rabbitmqctl add_user zstack zstack.password
rabbitmqctl set_user_tags zstack administrator
rabbitmqctl set_permissions -p / zstack ".*" ".*" ".*"
```



**注：**hostname中如果带.，例如：hostname命名为**www.test.com**，那么rabbitmq会解析此hostname为**www**，导致rabbitmq-server一直无法启动，需要将其hostname修改为**www-test-com**，再重置rabbitmq-server即可。

89.

Q：ZStack for Alibaba Cloud如何设置云主机启动顺序？

A：

- **UI方式：**

在**云主机**页面，选择云主机名称，点击**更多操作 > 设置启动顺序**，选择需要的启动顺序，如图**111: 设置启动顺序**所示：

**图 111: 设置启动顺序**



- **cli方式：**

1. 用户在云主机创建之后挂载ISO，例如：

```
AttachIsoToVmInstance isoUuid=dff9e4db6ba84633be729f92530dbc21\
vmInstanceUuid=7b06433bc5834b7b8001e0ca90920250
```

2. 云主机默认的启动顺序是：第一从硬盘引导，第二从ISO引导。我们需要将启动顺序修改，例如：

```
SetVmBootOrder bootOrder=CdRom uuid=7b06433bc5834b7b8001e0ca90920250
```

3. 再启动云主机，就会优先从ISO启动。

90.

Q：ssh连接超时如何解决？

A：

- **现象：**

ZStack for Alibaba Cloud中很多服务需要ssh连接，包括添加物理机、存储、搭建管理节点HA等。由于用户网络等问题，这些服务的操作可能因为ssh连接超时而提示time out的错误。

- **原因：**

主要是由于对IP地址进行DNS校验产生延时。

- **解决方案：**

以搭建管理节点HA为例解决该问题：

1. 在需要ssh连接的第二个管理节点上，打开/etc/ssh/sshd\_config。
2. 将 UseDNS yes这一行使用#注释掉，连接ssh时就可以直接使用IP地址。


91.

Q：如何在创建VM时指定静态IP？

A：大多数情况下，VM的IP由DHCP自动分配。对于需要静态IP的用户，可以使用SetVmStaticIp设置。

- **UI方式：**停止云主机，然后点击云主机名称，在配置信息页面选中网卡点击操作 > 设置静态IP，如图 112: 设置静态IP所示：

图 112: 设置静态IP



- **cli方式：**

1. 开启DHCP服务（VR或flat都可以）。
2. 执行下面命令：

```
CreateVmInstance name=ceph-3
instanceOfferingUuid=7ec8f1148f14452aa359607112ce7bbe
l3NetworkUuids=f749ec8b1ea94676bda7a5968de6b947
imageUuid=b6ebcfa021e24bc3b08a27216fd589a7
```

```
systemTags=staticip::f749ec8b1ea94676bda7a5968de6b947::172.20.58.3
```

92.

Q：添加镜像超时怎么办？

A：

- **原因：**

下载镜像时，有时因为镜像过大或者网络等原因导致镜像下载太慢超时报错。

- **解决方案：**

如果执行了下载操作，就会在BS（镜像服务器）上启用http服务。当UI上显示超时，甚至关闭管理节点时（BS不在管理节点所在的host），并不影响服务继续运行。

因此，如果时间过长不用担心。后台会自动下载完成，下次继续添加该镜像时会迅速完成。

93.

Q：管理节点出现unknown状态无法用命令停止怎么办？

A：

- 多人在云主机上运行ZStack for Alibaba Cloud时，建议云主机配置CPU至少2核，内存大于6G。
- 管理节点使用 `zstack-ctl status` 查看，出现unknown状态，无法使用 `zstack-ctl stop` 停止，请用 `dmesg` 命令查看，可能会发现如下提示：

```
[66363.604813] INFO: task java:2907 blocked for more than 120 seconds.
```

这种情况一般是由于分配资源不足造成。调整管理节点所在云主机的CPU内存，重启管理节点即可。

94.

Q：ZStack for Alibaba Cloud启动后提示MySQL is not running如何解决？

A：

- **现象：**

使用 `zstack-ctl start` 启动ZStack时提示错误，`zstack-ctl status` 查看状态时显示 MySQL is not running

- **解决方案：**

可以先尝试以下命令搜索：

```
grep -rn /usr/local/zstack/apache-tomcat/logs/management-server.log "Cannot execute statement: \
impossible to write to binary log since BINLOG_FORMAT = STATEMENT and at least one table uses a storage \
engine limited to row-based logging"
```

95.

Q：为什么有的VM关机时间比较久？

A：

- **原因：**

这种情况一般出现在Guest OS为Linux的VM上，这是因为缺少ACPID服务（用于处理电源相关事件的守护进程）。KVM云主机安装Linux系统默认是没有安装ACPID服务的，所以不会做处理，关机一分钟后被ZStack杀掉VM进程强行关闭。

- **解决方案：**

对于这种情况，只需在云主机里安装和启动ACPID服务即可，执行命令如下：

```
[root@kvm_client_00 ~]# yum install acpid -y
重新启动ACPID服务，安装后默认加入到开机启动。
[root@kvm_client_00 ~]# /etc/init.d/acpid restart
```

96.

Q：如何更改ZStack for Alibaba Cloud同时登录次数？

A：

1. 首先QueryGlobalConfig name~=session，可以看到关于最大会话数的限制为500。

```
{
 "category": "identity",
 "defaultValue": "500",
 "description": "Max number of sessions management server accepts. \
When this limit met, new session will be rejected",
 "name": "session.maxConcurrent",
 "value": "500"
}
```

2. **UI方式**：在ZStack for Alibaba Cloud专有云左侧菜单栏点击**平台管理 > 设置 > 全局设置**，在**全局设置的高级设置**子页面修改**最大会话数**的值，如图 113: 设置最大会话数所示：

图 113: 设置最大会话数

| 基本设置        |     | 高级设置                    |       | ZONE-1 |  |
|-------------|-----|-------------------------|-------|--------|--|
| 名称          | 类别  | 简介                      | 值     | 操作     |  |
| 检查计算节点失败阈值  | 物理机 | 默认为3，单位为次，管理节点在检查计...   | 3     |        |  |
| Ping并发度     | 物理机 | 默认为100，管理节点在检查物理机是否...  | 100   |        |  |
| 物理机自动重连     | 物理机 | 默认为true，管理节点在启动服务过程中... | true  |        |  |
| 管理节点时区      | 混合云 | 默认为中国，OpenAPI调用的终端地址... | CHINA |        |  |
| 每个地域最大备份文件数 | 混合云 | 默认为20，地域内最大备份文件数。       | 20    |        |  |
| 清理间隔        | 会话  | 默认为3600，用于设置在指定的时间...   | 3600  |        |  |
| 最大会话数       | 会话  | 默认为500，用于设置管理节点可接受的...  | 500   |        |  |
| 会话超时时间      | 会话  | 默认为7200，当前会话登录超过该会话...  | 7200  |        |  |
| 删除策略        | 镜像  | 默认为延迟删除，可选类型为直接删除...    | Delay |        |  |
| 启用重置密码      | 镜像  | 默认为true，用于设置镜像是否启用重置... | true  |        |  |
| 彻底删除间隔      | 镜像  | 默认为3600，单位为秒，用于设置执行...  | 3600  |        |  |
| 彻底删除周期      | 镜像  | 默认为86400，单位为秒，用于设置将一... | 86400 |        |  |

**cli方式**：假如希望改成1000，可执行以下命令：

```
UpdateGlobalConfig category=identity name="session.maxConcurrent" value=1000。
```

97.

Q：出现cannot acquire state change lock的错误怎么办？

A：

- **原因：**

出现这个错误属于小概率事件，是由libvirt引发的。出现这个问题后，该VM上的后续操作只要调用到libvirtd就会失败。

- **解决办法：**

```
killall -9 libvirtd
rm /var/run/libvirtd.pid
```

完成后重连物理机。

98.

Q：LocalStorage如何迁移Volume？

A：使用LocalStorage的用户，可以使用如下方法进行云主机或数据云盘迁移：

- 1. 关闭待迁移云主机，如果是Data Volume需要先卸载。
- 2. 执行LocalStorageMigrateVolume destHostUuid= volumeUuid=
- 3. 在目标物理机上启动云主机/挂载Data Volume即可。

99.

Q：CPU未开启虚拟化，添加host报错怎么办？

A：

1. 用户安装ZStack for Alibaba Cloud后，添加的物理机报错。提示：

```
ERROR:could not insert 'kvm_intel':Operation not supportednnnstdout
```

2. 查看开启虚拟化情况，如果有返回值，则表示开启成功。

```
cat /proc/cpuinfo | grep "vmx|svx"
```

3. 开启后再次添加该物理机失败，会出现libvirt相关错误。使用 `systemctl status libvirtd.service` 查看，提示：

```
Failed to start Virtualization daemon
```

4. 此时需要将物理机的/etc/libvirt/libvirtd.conf修改成以下内容：

```
listen_tls = 0
listen_tcp = 1
tcp_port = "16509"
auth_tcp = "none"
lock_manager = "lockd"
```

100.

Q：ZStack for Alibaba Cloud的无状态是什么？

A：在无状态的服务情况下，请求者不再需要询问何处发送请求；当新的服务实例加入或旧的服务实例脱离的时候，服务也不再需要交换状态。

假如某个操作删除了物理机的br\_eth0（即：物理机连接L2网络的网卡），由于ZStack for Alibaba Cloud里所有的物理机均无状态，只要重连物理机即可。其实物理机硬盘上没有固定的配置文件，它在内存中。重连物理机后会重新生成配置文件。

101.

Q：ZStack for Alibaba Cloud的存储如何计算？

A：ZStack for Alibaba Cloud的存储分为主存储和镜像服务器。（以下讨论均不涉及超分情况）

- 镜像服务器的计算相对简单，其总容量和真实容量对应实际的物理值（即与`df -h`命令结果相同）

- 主存储分为物理总容量、物理可用容量和总容量、可用容量。其中物理总容量、物理可用容量与镜像服务器的技术方法相同，为物理真实容量。这里需要理解的主存储的总容量 ( Total Capacity ) 和可用容量 ( Available Capacity ) 。总容量与实际总容量相同，可用容量为总容量减去云盘的虚拟容量 ( Virtual Size ) 。

**注:**

- 例如：主存储为500G，使用一个大小为100G的镜像创建云主机，实际大小为3G。在主存储上看到的可用容量为500G-100G=400G，而它的物理真实容量为500G-3G=497G。
- ZStack for Alibaba Cloud主存储URL指定到某个分区的目录上，主存储的总容量为目录所属分区的总容量。
- ZStack for Alibaba Cloud只关心自己使用的容量（镜像、云盘、快照），其他用户在这个分区使用的空间不计入已使用的容量中。
- 因此，可用容量=所属分区的总容量 - 自己使用的容量。其中，主存储上的镜像和快照为真实容量，云盘为虚拟容量。
- 每次容量校准需要重连物理机。

**102.**

Q：修改Windows云主机密码报错怎么办？

A：

- 现象：**

修改Windows云主机密码时出现如下报错：

```
return code: 1 stdout: stderr: error: internal error: unable to execute QEMU agent command
'guest-set-user-password':
The command guest-set-user-password has not been found
```

- 原因：**

可能原因是使用了错误的Windows Virtio驱动。


**解决方案：**

目前ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO里已经集成了可用的Windows Virtio驱动，解压此ISO，添加此Windows Virtio驱动作为ISO镜像到镜像服务器中，然后挂载此ISO，安装对应的qemu-ga即可。

**103.**

Q：VM无法ping通网关？

A：当使用vCenter创建的VM作为ZStack for Alibaba Cloud的管理节点和计算节点时，需要把vSwitch属性的**安全 > 混杂模式**修改为**接受**。



104.

Q：误删除ssh key，如何恢复？

A：ssh key默认存放在目录：`/usr/local/zstack/apache-tomcat-7.0.35/webapps/zstack/WEB-INF/classes/ansible/rsaKeys`，如果用户不小心删除了ZStack ssh key，可以通过以下方式恢复：

1. 首先运行以下命令生成ssh key：

```
ssh-keygen -f /usr/local/zstack/apache-tomcat-7.0.35/webapps/zstack/WEB-INF/classes/ansible/rsaKeys/id_rsa -N ""
```

2. 生成ssh key后，运行以下命令确保用户有权限访问：

```
chown -R zstack.zstack /usr/local/zstack/apache-tomcat-7.0.35/webapps/zstack/WEB-INF/classes/ansible/rsaKeys
```

105.

Q：因CPU型号过早无法创建云主机怎么办？

A：

- 现象及原因：

使用旧的服务器作为计算节点，可能会遇到因CPU型号过早，无法创建云主机或者创建的云主机不能显示console界面的问题，如下图所示：



- **解决方案：**

出现这种情况，可以尝试如下设置：

1. kvm-nested.conf里面第一行加上ept=0，如：

```
options kvm_intel nested=1 ept=0
#vim /etc/modprobe.d/kvm-nested.conf
```

2. 关闭运行状态的VM，然后移除kvm\_intel：

```
#rmmod kvm_intel
```

3. 最后重新加载kvm\_intel：

```
#modprobe kvm-intel ept=0 unrestricted_guest=0
```

106.

Q：CPU型号与Passthrough（支持嵌套虚拟化）的说明。

A：

- **UI方式：**在ZStack for Alibaba Cloud专有云左侧菜单栏点击**平台管理 > 设置 > 全局设置**，在**全局设置的高级设置**子页面修改**云主机CPU模式**的值为**host-model**，如[图 114: 设置云主机CPU模式](#)所示：

**图 114: 设置云主机CPU模式**

| 基本设置            |         | 高级设置                    |                     |                   | ZONE-1 |
|-----------------|---------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 名称              | 类别      | 简介                      | 值                   | 操作                |        |
| 彻底删除周期          | 镜像      | 默认为86400，单位为秒，用于设置将一... | 86400               | <a href="#">✎</a> |        |
| 云主机云盘的最大数量      | KVM     | 默认为24，用于设置一个云主机可支持...   | 24                  | <a href="#">✎</a> |        |
| 物理机并发级别         | KVM     | 默认为10，用于设置在物理机执行命令...   | 10                  | <a href="#">✎</a> |        |
| 物理机保留内存         | KVM     | 默认为1G，用于设置所有KVM物理主机...  | 1G                  | <a href="#">✎</a> |        |
| 云主机缓存模式         | KVM     | 默认为none，云主机缓存模式设置，可...  | none                | <a href="#">✎</a> |        |
| 云主机CPU模式        | KVM     | 默认为none，选择云主机的CPU类型是... | host-model          | <a href="#">✎</a> |        |
| 云主机并发迁移数量       | KVM     | 默认为2，用于设置物理机维护模式时，...   | 2                   | <a href="#">✎</a> |        |
| 物理机Ping时云主机状态同步 | KVM     | 默认为true，用于设置物理机在连接时，... | true                | <a href="#">✎</a> |        |
| AD/LDAP返回结果     | AD/LDAP | 配置AD/LDAP返回结果，可以是多条，... | member,uniqueMember | <a href="#">✎</a> |        |

- **cli方式**：使用如下命令

```
UpdateGlobalConfig category=kvm name=vm.cpuMode value=host-model
```

支持三种模式：

- **none**：CPU型号为QEMU模拟器
- **host-model**：CPU类型为物理机CPU类型
- **host-passthrough**：CPU型号跟物理机CPU完全一样



**注：**

- 当模式为**host-model**和**host-passthrough**时，云主机可以获得嵌套虚拟化功能。
- 使用该功能可能会影响云主机热迁移。因为热迁移时会检查云主机CPU型号，如果两台物理机的CPU型号不同，会导致云主机热迁移失败。

107.

Q：报错restartDnsmasqAfterNumberOfSIGUSER1怎么办？

A：

- **现象**：

创建VM云路由网络时出现如下错误消息：

```
"description": "A message or a operation timeout",
"details": "[Async Http Timeout] url: http://10.10.10.253:7272/init, timeout after 300000
[MILLISECONDs], command: {\\"uuid\\":\\"78183b0a46094e30bc8a6128b30ee8cb\\",\\"restart
DnsmasqAfterNumberOfSIGUSER1\\":0}"
}
```

- **原因**：

同时满足以下情况就会出现该问题：

- 管理节点上有多块网卡；
- 第一块网卡置了默认路由；
- 第一块网卡设置的IP为内网IP，无法访问外网。

- **解决方案**：

增加或修改`/usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack/WEB-INF/classes/zstack.properties`文件中参数`management.server.ip=xxx.xxx.xxx.xxx`的IP地址为可以访问外网的IP地址。

108.

Q：升级时，遇到ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO版本不匹配怎么办？

A：

- **现象：**

升级时遇到ZStack for Alibaba Cloud定制版ISO版本不匹配，会提示以下错误信息：

```
Reason: The current local repo is not suitable for ZStack installation.
Please download from http://www.zstack.io/product_downloads/ and run
#wget http://cdn.zstack.io/product_downloads/iso/
#sh zstack-upgrade
For more information, see http://www.zstack.io/support/tutorials/upgrade/
```

- **原因：**

当前系统使用的ISO版本不适合升级此安装包，需要升级对应的ISO才可继续升级ZStack for Alibaba Cloud。

- **解决方案：**

请执行以下部署：

1. 执行如下命令，在管理节点下载最新的ISO：

```
wget http://cdn.zstack.io/product_downloads/iso/
```

2. 执行升级，升级ISO里面的yum repo同步到本地，并且直接升级管理节点：

```
bash zstack-upgrade
```

109.

Q：Windows安装Virtio驱动时，磁盘应该选择哪个驱动？

A：安装viosstor存储控制器和vioscsi磁盘控制器。

110.

Q：ZStack for Alibaba Cloud的DHCP服务由谁提供？

A：扁平网络由各物理机的dnsmasq提供；云路由网络由虚拟路由器的dhcp提供。

111.

Q：ZStack for Alibaba Cloud备份需要备份哪些数据？

A：ZStack for Alibaba Cloud本身的备份只需备份数据库即可。

112.

Q：ZStack for Alibaba Cloud如何备份数据库？

A：

- 执行`zstack-ctl dump_mysql`命令，会执行一次备份；
- 执行`crontab -l`命令，每天凌晨以及中午12:30均会备份一次数据库。保留最新的14个备份，可根据需求进行调整，为安全考虑建议进行异地远程备份。

```
30 0,12 * * * zstack-ctl dump_mysql --keep-amount 14
```

113.

Q：什么情况下云主机会变成Paused状态？

A：云主机内存过低时，创建或迁移云主机可能变成Paused状态。

114.

Q : ZStack for Alibaba Cloud能和LDAP连接吗？只能用API接口控制用户吗？

A :

- ZStack for Alibaba Cloud可以和LDAP连接，设置页面可以进行LDAP设置；
- ZStack for Alibaba Cloud提供了的RESTful API的调用文档，不限制语言。
- 

115.

Q : 升级之后为什么MySQL的连接数会增加？

A : 不会增加。如果突发异常，可能会遇到三个节点，只能启动两个，第三个报Too many connections错误的情况。可以通过修改MySQL配置，确认host的libvirtd是否正常。

116.

Q : 新添加物理机时出现如下报错如何处理？

A :

- **现象：**

新添加物理机时出现如下报错：

```
{
 "org.zstack.header.host.APIAddHostEvent": {
 "success": false,
 "apild": "75b0774fc7b94007ac1ba274e6ed5eb3",
 "headers": {
 "schema": {}
 },
 "error": {
 "code": "HOST.1000",
 "cause": {
 "code": "HOST.1003",
 "cause": {
 "code": "SYS.1006",
 "description": "An operation failed",
 "details": "failed to check physical network interfaces[names : enp2s0] on kvm host[uuid:fab977f38e024e6e86f048a4090845f8, ip:192.168.10.11]",
 "description": "An error happened when connecting to host",
 "details": "connection error for KVM host[uuid:fab977f38e024e6e86f048a4090845f8, ip:192.168.10.11]",
 "description": "Unable to add host",
 "details": "connection error for KVM host[uuid:fab977f38e024e6e86f048a4090845f8, ip:192.168.10.11]",
 "createTime": "1489036864392",
 "type": {
 "_name": "key.event.API.API_EVENT"
 },
 "id": "8f1d551677c44788953eae7255eda54b"
 }
 }
 }
 }
}
```

- **原因及解决方案：**

没有enp2s0网卡，一个集群里hosts的网卡应该和存储一致。

117.

Q : 基于**ZStack + Ceph**部署，创建vm、zstack-mn、qemu-kvm-ev-mn，离线安装时出现这个报错如何处理？

A :

- **现象：**

报错如下：

```
"org.zstack.header.vm.APICreateVmInstanceEvent": {
 "success": false,
 "apild": "9ebc212f00ea45bbaa91e1e420230921",
 "headers": {
 "schema": {}
 },
 "error": {
 "code": "SYS.1006",
 "cause": {
 "code": "HOST.1005",
 "description": "Failed to start vm on hypervisor",
 "details": "failed to start vm[uuid:2da983e8b5a34a459bb71a0d705b0bba name:vm-qge5] on kvm host[uuid:b7a14605c6b042e0b2da17ae329ea70a, ip:10.79.186.30], because Traceback (most recent call last):\n File \"/var/lib/zstack/virtualenv/kvm/lib/python2.7/site-packages/kvmagent/plugins/vm_plugin.py", line 2721, in start_vm\n self._start_vm(cmd)\n File \"/var/lib/zstack/virtualenv/kvm/lib/python2.7/site-packages/kvmagent/plugins/vm_plugin.py", line 2664, in _start_vm\n 'unable to start vm [uuid:%s, name:%s], libvirt error: %s' % (cmd.vmlInstanceUuid, cmd.vmName, str(e))\nKvmError: unable to start vm[uuid:2da983e8b5a34a459bb71a0d705b0bba, name:vm-qge5], libvirt error: internal error: early end of file from monitor, possible problem: 2017-03-12T10:49:18.661399Z qemu-kvm: -drive file=rbd:pri-v-r-a5486c5605a8499dbe3ca79ee3ca87c4/a28d86db519c48ef9e4c50a3f8e27305:id=zstack:key=AQD4HsVYwfgaMBAAXBNuTdw1wzhitURDrUMM9g==:auth_supported=cephx\\;none:mon_host=10.79.186.112\\:6789,format=raw,if=none,id=drive-virtio-disk0: error reading header from a28d86db519c48ef9e4c50a3f8e27305: Function not implemented\n"},
 "description": "An operation failed",
 "details": "failed to start vm[uuid:2da983e8b5a34a459bb71a0d705b0bba name:vm-qge5] on kvm host[uuid:b7a14605c6b042"
 }
 }
}
```

```
e0b2da17ae329ea70a, ip:10.79.186.30], because Traceback (most recent call last):\n File \"/var/lib/zstack/virtualenv/kvm/lib/python2.7/site-packages/kvmagent/plugins/vm_plugin.py", line 2721, in start_vm\n self._start_vm(cmd)\n File \"/var/lib/zstack/virtualenv/kvm/lib/python2.7/site-packages/kvmagent/plugins/vm_plugin.py", line 2664, in _start_vm\n 'unable to start vm [uuid:%s, name:%s], libvirt error: %s' % (cmd.vmlInstanceUuid, cmd.vmName, str(e))\nKvmError: unable to start vm[uuid:2da983e8b5a34a459bb71a0d705b0bba, name:vm-qge5], libvirt error: internal error: early end of file from monitor, possible problem: 2017-03-12T10:49:18.661399Z qemu-kvm: -drive file=rbd:pri-v-r-a5486c5605a8499dbe3ca79ee3ca87c4/a28d86db519c48ef9e4c50a3f8e27305:id=zstack:key=AQD4HsVYwfgaMBAAxBNUtDw1wzhitURDrUMM9g==:auth_supported=cephx\\;none:mon_host=10.79.186.112\\:6789,format=raw,if=none,id=drive-virtio-disk0: error reading header from a28d86db519c48ef9e4c50a3f8e27305: Function not implemented\n", "createdTime":1489315754576,"type":{"_name":"key.event.API.API_EVENT"},"id":"bb86a69de1c04043a9ae218ee510dae0"}}
```

- **原因：**

rbd无法读取镜像文件头文件，很可能是Ceph存储本身的问题。

ZStack定制版ISO的qemu-kvm 2.6.0安装时默认认**librbd 0.94**客户端。如果用户部署了Ceph **10.2.x**或**12.2.x**，librbd老版本客户端不支持新版本的后端。

- **解决方案：**

用户需在计算节点上手动安装或升级与所部署Ceph版本对应的librbd客户端包。

118.

Q：出现这个IO报错怎么处理？

A：

- **现象：**

报错如下：

```
"description": "Cannot do an IO operation(e.g. network IO error, file IO error)", "details": "/I/O error on POST request for \"http://127.0.0.1:7758/console/establish\": Connect to 127.0.0.1:7758 [/127.0.0.1] failed: Connection refused; nested exception is org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: Connect to 127.0.0.1:7758 [/127.0.0.1] failed: Connection refused", "$hashKey": "object:1344"
```

- **解决方案：**

删除zstack/pickledb/下面的consoleProxy文件。

119.

Q：是否只有扁平网络才能实现物理机与云主机互通？

A：基本上是这样。扁平网络，意味着一个企业内部全部用户的机器都在同一个二层网络上，分配的172.16.x.y的IP地址，相互都可以连通。VM在扁平网络上，因此对于任何用户而言，就像是office其他机器一样。但层级之间互通需要NAT。

120.

Q：为什么同一个网络段之间的VM相互之间ping不通？

A：如果本物理机的VM IP互通，而且VM所在网卡的物理机之间也互通，应该是跨物理机的VM之间不通，很可能交换机出现问题。

121.

Q：添加主机时出现如下报错如何处理？

A：

- **现象：**

报错如下：

```
unhandled exception happened when calling private coin org.zstack.core.ansible.Ansible
FacadeImp.1.run(org.zstack.header.core.Completion)
```

- **原因及解决方案：**

kvm\_intel硬件虚拟化特性没有打开，请在BIOS上打开硬件虚拟化特性。

**122.**

Q：出现No available host found报错如何处理？

A：

- **现象：**

报错如下：

```
No available host found details:unable to allocate hosts; due to pagination is enabled, there
might be several allocation failures happened before; the error list is {no host found in zones
that attaches to backup storage where image is on}
```

- **原因及解决方案：**

镜像服务器没有挂在到Zone上，请将镜像服务器挂载到Zone上。

**123.**

Q：使用ZStack for Alibaba Cloud时，镜像服务器始终添加不了主机怎么办？

A：尝试换一个路径，例如/zstack\_ps，不能挂载到整个LVM下面，要有一个确定的目录。

**124.**

Q：安装ZStack for Alibaba Cloud出现cannot connect to all RabbitMQ servers报错如何处理？

A：

- **现象：**

报错如下：

```
cannot connect to all RabbitMQ servers[ip:['CloudBus.serverIp.0,' local host']],port:5672]
defined in /usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack/WEB-INF/classes/zstack.properties,please reset rabbitmq by:" zstack-ctl reset_rabbitmq"
```

- **解决方案：**

将CloudBus.serverIp.0修改为用户实际使用的IP地址，并修改hostname，再执行zstack-ctl reset\_rabbitmq。

**125.**

Q：ZStack for Alibaba Cloud如何修改云主机网卡的MAC地址？

A：MAC地址是dnsmasq随机分配的，如果修改该地址，需要将当前网络卸载再重新加载。

**126.**

Q：数据云盘是建立在主存储还是镜像服务器上？为什么建立的数据云盘在Windows上发现不了？

A：数据云盘是建立在主存储上，需要在云主机里安装Virtio驱动。

**127.**

Q：ZStack for Alibaba Cloud版本升级时出现报错The Operating System version is not suitable for zstack-enterprise installation.怎么办？

A：请使用最新的ZStack for Alibaba Cloud ISO安装升级。

**128.**

Q：ZStack for Alibaba Cloud对Loadbalance是如何规划的？目前支持像Netscaler这样的商业方案吗？

A：ZStack for Alibaba Cloud使用Vynos 提供负载均衡服务，主要是访问公网IP相关的服务，实际由后台一系列云主机提供服务。Netscaler更贴近于Web服务应用交付相关。

129.

Q：出现报错ip is not available in the l3network如何处理？

A：

- 在`zstack-cli`里面执行类似这样的命令`CheckIpAvailability ip="10.58.20.99" l3NetworkUuid="deca2a8f2c9147878751272a1660bc9b"`进行检查。
- 也可使用`GetFreeIp l3NetworkUuid="deca2a8f2c9147878751272a1660bc9b"`查询可用IP。

130.

Q：ZStack for Alibaba Cloud创建二层网络时，可以为一个物理网卡划分多个Vlan吗？可以用该物理网卡接口去连接交换机的trunk接口吗？

A：可以，1- 4094端口可用。

131.

Q：ZStack for Alibaba Cloud是否支持VRRP协议？希望云主机加Keepalived服务，两台云主机 飘IP，提升应用的高可用性。

A：可以尝试一下在两个云主机内部安装Keepalived服务。

132.

Q：Vlan设置完成后不能通信，开了iptables，是不是要加什么配置才能让Vlan互相通信？

A：Vlan互相通信需要在交换机上配置。

133.

Q：如果网内没有自建DNS服务器，云主机怎么才能使用电信的DNS服务器IP地址来解析域名上网？

A：请在创建网络时指定DNS地址。

134.

Q：部署Shared Mount Point主存储对文件系统有什么要求？

A：Shared Mount Point主存储要求你的计算节点挂载同一个NFS服务，并且挂载到本地计算节点相同的目录。

135.

Q：ZStack for Alibaba Cloud基于模版创建云主机，可否实现**母盘+增量盘**的模式？

A：ZStack for Alibaba Cloud采用增量盘的模式。镜像从镜像服务器下发到主存储作为镜像缓存，以此为base创建VM。这些VM均使用同一base。

136.

Q：Ceph环境下创建快照1、2、3，然后删除1，但2和3没有删除，这是bug吗？还是和后端的存储有关？创建模板时会自动生成一个快照，创建VM时是把模板快照恢复到VM上吗？

A：Ceph类型是无树状，快照点之间没有依赖关系，恢复快照会丢失当前状态，使用了Ceph的Snap Clone方法。

137.

Q：在ZStack for Alibaba Cloud部署vCenter环境报错No dvSwitch found怎么办？

A：

- **现象：**

报错如下：

```
"org.zstack.vmware.APIAddVCenterMsg": {
```

```

"domainName": "192.168.0.16",
"name": "VC",
"username": "administrator@vsphere.local",
"password": "*****",
"https": "true",
"zoneUuid": "631998da879f4b63b484876138c87a6a",
"session": {
 "uuid": "5cec7c53f71344858a30186dd0d8280a",
 "callid": "api-mMa45Vw7"
}
}
}
{
 "success": false,
 "apild": "476e659189ef4097b98dcf0ed4adc51c",
 "headers": {
 "api-id": "476e659189ef4097b98dcf0ed4adc51c",
 "schema": {}
 },
 "session": {
 "callid": "api-mMa45Vw7",
 "uuid": "5cec7c53f71344858a30186dd0d8280a"
 },
 "error": {
 "code": "SYS.1006",
 "description": "An operation failed",
 "details": "No dvSwitch found",
 "$$hashKey": "object:672"
 },
 "createdTime": 1496300098050,
 "type": {
 "_name": "key.event.API.API_EVENT"
 },
 "id": "872c5d4ab75e4fd88a69bec0f90b41fe"
}

```

- **原因及解决方案：**

vCenter环境需要先创建分布式交换机：VC CLUSTER HOST dvswitch。如果需要ZStack for Alibaba Cloud来接管vCenter，vCenter必须能先创建dvswitch；ZStack创建云路由网络也基于dvswitch。

### 138.

Q：Ceph计算节点出现could not get value of the secret for username zstack错误如何处理？

A：

- **现象：**

当计算节点使用Ceph存储时，在创建、启动、迁移云主机时，出现以下错误：

```

内部错误：could not get value of the secret for username 'zstack' using uuid 'ee5b6375-4564-446b-ac53-c94ea4e13904'

```

- **原因：**

一般是计算节点连接Ceph时，丢失密钥，需要删除密钥，重连物理机。

- **解决方案：**

需要进行以下步骤进行修复：

1. 在出现问题的计算节点执行virsh secret-list获取其uuid。

例如：获取uuid为03b5ee0d-df21-46d2-9927-7c930333cb70

```
root@ceph-host ~]# virsh secret-list
UUID Usage

03b5ee0d-df21-46d2-9927-7c930333cb70 ceph 03b5ee0d-df21-46d2-9927-7c930333cb70
```

2. 执行virsh secret-undefine 03b5ee0d-df21-46d2-9927-7c930333cb70删除其密钥。

```
[root@ceph-host ~]# virsh secret-undefine 03b5ee0d-df21-46d2-9927-7c930333cb70
Secret 03b5ee0d-df21-46d2-9927-7c930333cb70 deleted
```

3. 执行/etc/init.d/zstack-kvmagent stop停止管理节点agent。

```
[root@ceph-host ~]# /etc/init.d/zstack-kvmagent stop
2017-05-08 10:07:57,590 DEBUG [zstacklib.utils.shell] /sbin/iptables-save
2017-05-08 10:07:57,596 DEBUG [zstacklib.utils.iptables] removed empty chains:[]
2017-05-08 10:07:57,598 DEBUG [zstacklib.utils.shell] /sbin/iptables-restore < /tmp/
tmpBW4mWX
Stop Daemon...
Stop Daemon Successfully
stop zstack kvm agent SUCCESS
```

4. 在UI界面再次重连此计算节点，重连成功后，创建、启动、迁移云主机即可正常。



**注：**目前ZStack for Alibaba Cloud在UI已提供关闭CephX密钥认证选项。

### 139.

Q：升级ZStack for Alibaba Cloud过程中，因为二次开发或者调整数据库导致升级失败时，怎么恢复原本的ZStack for Alibaba Cloud？

A：

- **前提：**

ZStack for Alibaba Cloud进行升级时，默认会备份当前ZStack for Alibaba Cloud核心文件和数据库到对应目录。

- **恢复步骤：**

1. 备份之前版本的ZStack for Alibaba Cloud核心文件：

```
cp /usr/local/zstack/upgrade/2017-11-09-15-41-52 /root -r
```

2. 备份之前版本的数据库：

```
cp /usr/local/zstack/db_backup/2017-11-09-15-42-43/backup.sql /root
```

3. 再次备份数据库：

```
zstack-ctl dump_mysql
```

4. 删除当前ZStack for Alibaba Cloud环境：

```
zstack-ctl stop
```

```
rm -rf /usr/local/zstack
```

5. 使用之前的安装包直接安装ZStack for Alibaba Cloud：

```
bash ZStack_Alibaba_Cloud-installer-2.3.x.bin -D
```

6. 使用第一步备份的ZStack for Alibaba Cloud核心文件恢复：

```
zstack-ctl stop
cd /root/2017-11-09-15-41-52/zstack/
mv /usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack /usr/local/zstack/apache-tomcat/
webapps/zstack-bk
cp /root/2017-11-09-15-41-52/zstack /usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps -r
chown zstack:zstack /usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack -R
```

7. 恢复第二步备份的数据库：

```
cat /root/backup.sql |mysql -u root -pzstack.mysql.password zstack
```

8. 启动ZStack for Alibaba Cloud管理节点服务，此时ZStack for Alibaba Cloud已成功恢复至原本升级失败前的版本

```
zstack-ctl start
```

140.

Q：主机的系统版本要一致吗？

A：建议管理主机和物理主机系统版本一致，所有物理主机系统版本必须一致。

141.

Q：如何通过管理节点的公网IP连接内网IP上VM的控制台？

A：用户需要进行如下设置：

```
zstack-ctl configure consoleProxyOverriddenIp=MANAGEMENT_NODE_PUBLIC_IP_ADDRESS
```

并重启ZStack：

```
zstack-ctl restart_node
```

142.

Q：备份管理节点需要备份哪些信息？

A：只用备份数据库：

```
zstack-ctl dump_mysql
```

相关参考：[《真实案例#记一次创业公司丢失数据的危机》](#)。

143.

Q：如何登陆虚拟路由(Virtual Router)？

A：虚拟路由相对于扁平网络更加灵活，主要负责：管理网络，公有网络，私有网络。有些用户需要进入虚拟进行配置，出于安全考虑（管理IP不应该暴露在公网），选用ssh\_key的登录方式。出于以上考虑，安装ZStack for Alibaba Cloud时，会动态生成一个ssh\_key。

用户可以使用以下命令登录：

```
ssh vr_ip -i /usr/local/zstack/apache-tomcat/webapps/zstack/WEB-INF/classes/ansible/rsaKeys/
id_rsa
```

其中，vr\_ip为虚拟路由连接管理网络的IP，可以在UI上看到。

## 144.

Q：进行云主机相关操作时提示libvirt error如何解决？

A：

- **现象：**

用户在进行云主机相关操作时，可能会遇到如下错误提示：

```
libvirt error: error from service: ListActivatableNames: Connection is closed
```

或

```
libvirt error: Activation of org.freedesktop.machine1 timed out
```

- **原因：**

这类错误通常是由系统DBUS进程死掉或者DBUS运行异常引起的。

- **解决办法：**

**方法1：**重启物理机，DBUS会自动恢复

**方法2：**在物理机上使用如下命令：

```
service systemd-machined restart
service libvirtd restart
```

完成后用UI或者CLI重连出问题的物理机。

## 145.

Q：如果一个集群挂载两个主存储，云盘如何分配？

A：

ZStack for Alibaba Cloud中，允许一个集群添加两个主存储。当主存储类型不同时，例如：一个LocalStorage和一个NFS。再次创建VM，root盘将默认创建在LocalStorage，data盘将默认创建在NFS。

## 146.

Q：云主机迁移失败的原因是什么？

A：

- **现象：**

```
{
 "error": {
 "code": "HOST.1009",
 "description": "Failed to migrate vm on hypervisor",
 "details": "failed to migrate vm[uuid:90bb61f55e774f5f89c9e1ea46db7661] from kvm host [uuid:e5105c61114a4efe8bcc025f744226bd, ip:10.0.247.244] to dest host[ip:10.0.197.238], unable to migrate vm[uuid:90bb61f55e774f5f89c9e1ea46db7661] to qemu+tcp://10.0.197.238/system, internal error: Attempt to migrate guest to the same host localhost.domain.com"
 },
 "createdTime": 1488170137857,
 "type": {
 "_name": "key.event.API.API_EVENT"
 },
 "id": "e6bcd7c33ad9446b919e11cd647fc8dc"
}
```

- **原因：**

出现这段错误是因为两台物理机hostname 相同，KVM在线迁移目前依靠hostname 进行确认不同的物理机，如果hostname相同，则会被认定为相同的物理机。

- **解决方案：**

需确保物理机的hostname不能相同。可以通过hostnamectl set-hostname your\_new\_hostname来设定。

#### 147.

Q：Windows内存监控没有数据如何解决？

A：PCI设备驱动（安装后叫VirtIO Balloon Driver）安装后，可能出现无法通过qemu获取内存信息的问题，解决方法如下：

1. 重新加载windows-virtio-driver的ISO镜像。
2. 以64位Windows 2012操作系统为例：将驱动文件夹D:\Balloon\2k12R2\amd64目录下的BLNSVR.EXE文件拷贝到C:\Windows\System32目录下。
3. 在命令程序执行BLNSVR -l命令。

#### 148.

Q：封装Windows系统模板时，无法识别Virtio驱动怎么办？

A：

- **现象：**在安装过程中，无法识别ISO中加载的Virtio驱动，导致无法看到已加载的系统云盘。
- **原因：**有可能所用的Windows ISO光盘不是从微软官方下载的，可能是通过其他工具后期定制的。
- **解决方案：**使用官方直接下载的ISO。

#### 149.

Q：Dell服务器安装ZStack for Alibaba Cloud，遇到dracut-initqueue timeout，安装了系统无法启动。

A：在BIOS里面，Boot Settings，从BIOS模式修改为UEFI模式，即可解决。

#### 150.

Q：ZStack接管vCenter后，使用vCenter云路由网络创建vCenter云主机，相应的云路由设备无法成功创建，并报如下错误，该如何解决？

A：

- **现象：**

```
请求:{ "type": "post", "path": "vm-instances", "body": \
{ "params": { "name": "vcenter-vm-188-云路由网络", \
"description": "", "instanceOfferingUuid": "3f010c87dbd742a4a87ac5dd0179add4", \
"imageUuid": "16027ae0404f449da1e08178d4ae8252", \
"l3NetworkUuids": ["139ab9d4488a4207b89d70bcff925646"], \
"staticIp": {}, "defaultL3NetworkUuid": "139ab9d4488a4207b89d70bcff925646", \
"dataDiskOfferingUuids": [], "hostUuid": "08646fe5f3a14f7aa452ab5d59d0fce6", \
"systemTags": [] } }, "sessionUuid": "79623c19f264444fbbadf331980eac56", \
"jobUuid": "e3ab497cb5a63cb4b55497284677a8a9" }

返回:{ "error": { "code": "SYS.1006", "description": "An operation failed", \
"details": "guest tools not installed or running for VM: vrouter.l3.vcenter-188-云路由网络.139ab9", \
"cause": { "code": "SYS.1006", "description": "An operation failed", \
"details": "guest tools not installed or running for VM: vrouter.l3.vcenter-188-云路由网络.139ab9" } }, \
"jobUuid": "e3ab497cb5a63cb4b55497284677a8a9", "success": false, \
"sessionUuid": "79623c19f264444fbbadf331980eac56" }
```

- **原因：**

出现这段错误是因为创建vCenter云主机时所选择的vCenter物理机和ZStack管理节点的时间相差很大，比如1年，因此云路由设备无法成功创建。

- **解决方案：**

需确保vCenter物理机和ZStack管理节点的时间一致。

**151.**

Q：使用vCenter云主机模板创建的多台vCenter云主机无法同步至ZStack怎么办？

A：

- **现象：**


在vCenter环境中，使用vCenter云主机模板创建了多台vCenter云主机，在ZStack界面点击**同步数据**按钮，所创建的多台vCenter云主机无法同步至本地。

- **原因：**

创建该vCenter云主机模板所使用的vCenter云主机，如果MAC地址为**手动**设置，那么基于该vCenter云主机模板创建的多台vCenter云主机将具有相同的MAC地址，由于MAC地址冲突，因此无法同步至本地。

如图 115: vCenter云主机MAC地址为手动所示：

**图 115: vCenter云主机MAC地址为手动**



- **解决方案：**

- **方案一：**

创建vCenter云主机模板所使用的vCenter云主机，MAC地址设置为**自动**，那么基于该vCenter云主机模板创建的多台vCenter云主机将分配到不同的MAC地址，解决MAC地址冲突。

- **方案二：**

依次手动修改多台vCenter云主机的MAC地址，解决MAC地址冲突。

**152.**

Q：使用vCenter云主机模板克隆的多台vCenter云主机同步至ZStack后，打开控制台显示完全相同，怎么办？

A：

- **现象：**

在ZStack本地创建一台vCenter云主机后，在vCenter环境中，将该vCenter云主机封装为vCenter云主机模板，并使用该vCenter云主机模板克隆了多台vCenter云主机，在ZStack界面点击**同步数据**按钮，将所创建的多台vCenter云主机同步至本地，打开多台vCenter云主机的控制台后发现显示完全相同。

- **原因：**

基于该vCenter云主机模板克隆的多台vCenter云主机均具有相同的VNC配置，导致打开控制台后显示完全相同。

- **解决方案：**

克隆的多台vCenter云主机同步至本地后，均先重启，再打开控制台即可。



**注：**重启过程中，ZStack自动为多台vCenter云主机进行不同的VNC配置。

**153.**

Q：管理节点有多个网卡和IP，如何指定ZStack服务监听在哪个IP地址上？

A：当系统上有多个网卡和IP地址时（例如一个内网，一个外网），ZStack默认选择系统默认路由使用的网卡IP地址。

用户也可使用如下命令手动指定ZStack服务监听的IP地址：

```
[root@ceph-host ~]# zstack-ctl configure management.server.ip=${MANAGEMENT_IP}
```

其中，`${MANAGEMENT_IP}`是用户希望指定的IP地址。

## 16 授权

### 关于界面

如图 116: 关于界面所示，显示了当前ZStack for Alibaba Cloud软件的协议、版本、授权状态和请求码等等信息。

图 116: 关于界面

### 使用条款与软件政策

**使用条款与软件政策**为ZStack for Alibaba Cloud软件的免责条款，请用户务必仔细阅读，明确相关法律责任，同意本条款相关约定，合理合法的使用本软件。

### 使用协议

ZStack for Alibaba Cloud的具体协议授权范围参见下表中的混合云版：

| 授权协议类型   | 授权协议说明                                           |
|----------|--------------------------------------------------|
| 社区版      | 无限期使用社区版所有功能                                     |
| 无限期免费试用版 | 可以免费添加1台物理主机，并无限期使用全部功能                          |
| 试用版      | 可以添加许可证指定的台数的物理机，并在有效时间内使用全部功能                   |
| 付费正式版    | 可以添加已购买数量的物理机，并且在许可证有效时间内使用全部功能                  |
| 混合云版     | 可以添加已购买数量CPU的物理机，并且在许可证有效时间内使用ZStack企业版和混合云的全部功能 |

- 欢迎您直接与**ApsaraStack\_Support@service.aliyun.com**咨询购买ZStack for Alibaba Cloud的相关事宜。
- 如您需要升级版本或更新许可证，请点击**请求码**后面的




将您的请求码和升级需求（希望升级的版本号）发送电子邮件至**ApsaraStack\_Support@service.aliyun.com**，我们将尽快与您联系。

## 加载许可

如果您获得了ZStack的新的许可证，可点击**更换许可证**，弹出**更换许可证**界面，直接将获得的新的许可证本地上传即可，如图 117: 许可证支持本地上传所示：

图 117: 许可证支持本地上传



可点击协议标题后面的



来重新加载许可证。

# 术语表

---

## 区域 ( Zone )

ZStack中最大的一个资源定义，包括集群、二层网络、主存储等资源。

## 集群 ( Cluster )

一个集群是类似物理主机 ( Host ) 组成的逻辑组。在同一个集群中的物理主机必须安装相同的操作系统 ( 虚拟机管理程序, Hypervisor )，拥有相同的二层网络连接，可以访问相同的主存储。在实际的数据中心，一个集群通常对应一个机架 ( Rack )。

## 管理节点 ( Management Node )

安装系统的物理主机，提供UI管理、云平台部署功能。

## 计算节点 ( Compute Node )

也称之为物理主机 ( 或物理机 )，为云主机实例提供计算、网络、存储等资源的物理主机。

## 主存储 ( Primary Storage )

用于存储云主机磁盘文件的存储服务器。支持本地存储、NFS、Ceph、FusionStor、Shared Mount Point等类型。

## 镜像服务器 ( Backup Storage )

也称之为备份存储服务器，主要用于保存云主机的镜像模板文件。建议单独部署镜像服务器。

## 镜像仓库 ( Image Store )

镜像服务器的一种类型，可以为正在运行的云主机快速创建镜像，高效管理云主机镜像的版本变迁以及发布，实现快速上传、下载镜像，镜像快照，以及导出镜像的操作。

## 云主机 ( VM Instance )

运行在物理机上的虚拟机实例，具有独立的IP地址，可以访问公共网络，运行应用服务。

## 镜像 ( Image )

云主机使用的镜像模板文件，包含云主机的操作系统，也可以定制安装相应的软件。

## 云盘 ( Volume )

云主机的数据盘，给云主机提供额外的存储空间，共享云盘可挂载到一个或多个云主机共同使用。

## 计算规格 ( Instance Offering )

启动云主机涉及到的CPU数量、内存、网络设置等规格定义。

## 云盘规格 ( Disk Offering )

创建云盘容量大小的规格定义。

## 二层网络 ( L2 Network )

二层网络对应于一个二层广播域，进行二层相关的隔离。一般用物理网络的设备名称标识。

## 三层网络 ( L3 Network )

云主机使用的网络配置，包括IP地址范围、网关、DNS等。

## 公有网络 ( Public Network )

由因特网信息中心分配的公有IP地址或者可以连接到外部互联网的IP地址。

## 私有网络 ( Private Network )

云主机连接和使用的内部网络。

## L2NoVlanNetwork

物理主机的网络连接不采用Vlan设置。

## L2VlanNetwork

物理主机节点的网络连接采用Vlan设置，Vlan需要在交换机端提前进行设置。

## VXLAN网络池 ( VXLAN Network Pool )

VXLAN网络中的 Underlay 网络，一个 VXLAN 网络池可以创建多个 VXLAN Overlay 网络（即 VXLAN 网络），这些 Overlay 网络运行在同一组 Underlay 网络设施上。

## VXLAN网络 ( VXLAN )

使用 VXLAN 协议封装的二层网络，单个 VXLAN 网络需从属于一个大的 VXLAN 网络池，不同 VXLAN 网络间相互二层隔离。

## 云路由 ( vRouter )

云路由通过定制的Linux云主机来实现的多种网络服务。

## 安全组 ( Security Group )

针对云主机进行第三层网络的防火墙控制，对IP地址、网络包类型或网络包流向等可以设置不同的安全规则。

## 弹性IP ( EIP )

公有网络接入到私有网络的IP地址。

## 快照 ( Snapshot )

某一个时间点上某一个磁盘的数据备份。包括自动快照和手动快照两种类型。

## 专有云术语表

---

### 区域 ( Zone )

ZStack中最大的一个资源定义，包括集群、二层网络、主存储等资源。

### 集群 ( Cluster )

一个集群是类似物理主机 ( Host ) 组成的逻辑组。在同一个集群中的物理主机必须安装相同的操作系统 ( 虚拟机管理程序, Hypervisor )，拥有相同的二层网络连接，可以访问相同的主存储。在实际的数据中心，一个集群通常对应一个机架 ( Rack )。

### 管理节点 ( Management Node )

安装系统的物理主机，提供UI管理、云平台部署功能。

### 计算节点 ( Compute Node )

也称之为物理主机 ( 或物理机 )，为运行云主机实例提供计算、网络、存储资源的物理主机。

### 主存储 ( Primary Storage )

用于存储云主机磁盘文件的存储服务器。支持本地存储、NFS、Ceph、FusionStor、Shared Mount Point等类型。

### 镜像服务器 ( Backup Storage )

也称之为备份存储服务器，主要用于保存云主机的镜像模板文件。建议单独部署镜像服务器。

### 镜像仓库 ( Image Store )

镜像服务器的一种类型，可以为正在运行的云主机快速创建镜像，高效管理云主机镜像的版本变迁以及发布，实现快速上传、下载镜像，镜像快照，以及导出镜像的操作。

### 云主机 ( VM Instance )

运行在物理机上的虚拟机实例，具有独立的IP地址，可以访问公共网络，运行应用服务。

### 镜像 ( Image )

云主机使用的镜像模板文件，包含云主机的操作系统，也可以定制安装相应的软件。

## 云盘 ( Volume )

云主机的数据盘，给云主机提供额外的存储空间，共享云盘可挂载到一个或多个云主机共同使用。

## 计算规格 ( Instance Offering )

启动云主机涉及到的CPU数量、内存、网络设置等规格定义。

## 云盘规格 ( Disk Offering )

创建云盘容量大小的规格定义。

## 二层网络 ( L2 Network )

二层网络对应于一个二层广播域，进行二层相关的隔离。一般用物理网络的设备名称标识。

## 三层网络 ( L3 Network )

云主机使用的网络配置，包括IP地址范围、网关、DNS等。

## 公有网络 ( Public Network )

由因特网信息中心分配的公有IP地址或者可以连接到外部互联网的IP地址。

## 私有网络 ( Private Network )

云主机连接和使用的内部网络。

## L2NoVlanNetwork

物理主机的网络连接不采用Vlan设置。

## L2VlanNetwork

物理主机节点的网络连接采用Vlan设置，Vlan需要在交换机端提前进行设置。

## VXLAN网络池 ( VXLAN Network Pool )

VXLAN网络中的 Underlay 网络，一个 VXLAN 网络池可以创建多个 VXLAN Overlay 网络（即 VXLAN 网络），这些 Overlay 网络运行在同一组 Underlay 网络设施上。

## VXLAN网络 ( VXLAN )

使用 VXLAN 协议封装的二层网络，单个 VXLAN 网络需从属于一个大的 VXLAN 网络池，不同 VXLAN 网络间相互二层隔离。

## 云路由 ( vRouter )

云路由通过定制的Linux云主机来实现的多种网络服务。

## 安全组 ( Security Group )

针对云主机进行第三层网络的防火墙控制，对IP地址、网络包类型或网络包流向等可以设置不同的安全规则。

## 弹性IP ( EIP )

公有网络接入到私有网络的IP地址。

## 快照 ( Snapshot )

某一个时间点上某一个磁盘的数据备份。包括自动快照和手动快照两种类型。

## 混合云术语表

---

### 访问密钥 ( AccessKey )

简称AK，用于调用阿里云API的唯一凭证，AccessKey包括AccessKey ID（用于标识用户）和AccessKey Secret（用于验证用户密钥）。

### 数据中心 ( Data Center )

包含阿里云的地域和可用区等地域资源，用于匹配阿里云资源的地域属性。

### 地域 ( Region )

物理的数据中心，划分地区的基本单位，ZStack混合云的地域对应了阿里云端的地域。

### 可用区 ( Identity Zone )

在同一地域内，电力和网络互相独立的物理区域，ZStack混合云的可用区对应了阿里云端的可用区（Zone）。

### 存储空间 ( Bucket )

用于存储对象（Object）的容器，ZStack使用对象存储（OSS）里的Bucket来上传镜像文件。

### ECS云主机 ( Elastic Compute Service )

阿里云端创建的ECS实例，可在ZStack混合云界面进行ECS云主机生命周期的管理。

### 专有网络VPC ( Virtual Private Cloud )

用户基于阿里云构建的一个隔离的网络环境，不同的专有网络之间逻辑上彻底隔离。

### 虚拟交换机 ( VSwitch )

组成专有网络VPC的基础网络设备，可以连接不同的云产品实例。ZStack混合云的虚拟交换机对应了阿里云VPC下的虚拟交换机。

### 虚拟路由器 ( VRouter )

专有网络VPC的枢纽，可以连接专有网络的各个虚拟交换机，同时也是连接专有网络与其它网络的网关设备。ZStack支持查看VPC下的虚拟路由器。

## 路由表 ( Route Table )

虚拟路由器上管理路由条目的列表。

## 路由条目 ( Route Entry )

路由表中的每一项是一条路由条目。路由条目定义了通向指定目标网段的网络流量的下一跳地址。

路由条目包括系统路由和自定义路由两种类型。ZStack支持自定义类型的路由条目。

## 安全组 ( Security Group )

针对云主机进行第三层网络的防火墙控制。ZStack混合云的安全组对应了阿里云端ECS云主机三层隔离的防火墙约束。

## 镜像 ( Image )

云主机使用的镜像模板文件，一般包括操作系统和预装的软件。ZStack支持上传本地镜像到阿里云，以及使用阿里云端镜像。

## 弹性公网IP ( EIP )

阿里云端公有网络池中的IP地址，绑定弹性公网IP的ECS实例可以直接使用该IP进行公网通信。

## IPsec VPN

通过建立点对点的IPsec VPN通道，实现企业本地数据中心的私有网络与阿里云端VPN网络进行通信。

## VPN网关 ( VPN Gateway )

一款基于Internet，通过加密通道将本地数据中心和阿里云专有网络VPC安全可靠连接起来的服务。用户在阿里云VPC创建的IPsec VPN网关，与本地数据中心的用户网关配合使用。

## VPN用户网关

本地数据中心的VPN服务网关。可通过ZStack混合云创建VPN用户网关，并将VPN用户网关与VPN网关连接起来。

## 高速通道 ( Express Connect )

通过物理专线（即租用运营商的专线：电缆或光纤），连通本地数据中心到阿里云专线接入点，与阿里云VPC环境打通，实现云上云下不同网络间高速，稳定，安全的私网通信。

## 边界路由器 ( VBR )

用户申请的物理专线接入交换机的产品映射。用户在物理专线上可以创建边界路由器，边界路由器负责专线上的数据在阿里云上进行转发。通过边界路由器，用户数据可以直达阿里云VPC网络。

## 路由器接口 ( Router Interface )

一种虚拟的网络设备，可以挂载在路由器并与其他路由器接口进行高速通道互联，实现不同网络间的内网互通。